



Руководство по QuarkXPress 2015 Обновление сентябрь



Оглавление

О данном руководстве.....	15
Предполагаемый уровень знаний пользователя.....	15
Куда обращаться за помощью.....	15
Условные обозначения.....	15
Примечание о технологии.....	16
Пользовательский интерфейс.....	18
Инструменты.....	18
Модуль расширения Scissors XTensions.....	21
Модуль расширения Shape of Things XTensions.....	22
Меню.....	22
Меню QuarkXPress (только Mac OS).....	22
Меню «Файл».....	23
Меню «Правка».....	24
Меню «Стиль».....	26
Меню «Элемент».....	29
Меню «Страница».....	31
Меню «Макет».....	31
Меню «Таблица».....	32
Меню «Вид».....	33
Меню «Утилиты».....	34
Меню «Окно».....	36
Меню «Справка».....	38
Контекстные меню.....	39
Палитры.....	39
Палитра расширенного управления изображением.....	39
Палитра «Книги».....	40
Палитра «Стили выносок».....	40
Палитра «Цвета».....	40
Палитра «Пользовательские стили».....	41
Палитра «Содержимое».....	41
Палитра «Переменные содержимого».....	41
Палитра «Стили сносок».....	42
Палитра «Глифы».....	43
Палитра «Стили сетки».....	43
Палитра «Направляющие».....	44
Палитра HTML5.....	44
Палитра «Указатель».....	44
Палитра «Стили элементов».....	45

Палитра «Слои».....	45
Палитра «Списки».....	45
палитра «Измерения».....	46
Палитра «Измерения» — Mac OS X.....	48
Палитра «Измерения» — Windows.....	50
Палитра «Макет страницы».....	51
Палитра «Сведения о профиле».....	52
Палитра «Правка».....	53
Палитра «Теги изменения расположения текста».....	53
Палитра «Масштаб».....	53
Палитра «Таблицы стилей».....	53
Палитра «Стили таблиц».....	54
Палитра «Инструменты».....	54
Группы палитр и наборы палитр.....	54
Элементы управления макетом.....	55
Режимы и наборы режимов.....	56
Разделение окна.....	56
Создание окна.....	57
Использование режима «Редактор статей».....	57
Наборы режимов.....	58
Проекты и макеты.....	60
Работа с проектами.....	60
Параметры макетов печати.....	61
Сохранение проекта QuarkXPress и задание его имени.....	62
Экспорт макетов и проектов.....	62
Пользовательский формат страницы.....	62
Работа с макетами.....	64
Ресурсы уровня проекта и уровня макета.....	65
Работа с направляющими.....	65
Направляющие колонок и полей.....	66
Направляющие линейки.....	66
Привязка к направляющим.....	67
Динамические направляющие.....	67
Отмена и возврат операций.....	68
Переменные содержимого.....	69
Редактирование переменных содержимого.....	70
Создание пользовательской переменной содержимого.....	71
Вставка переменной содержимого.....	73
Блоки, линии и таблицы.....	74
Что такое элементы и содержимое.....	74
Что такое манипуляторы.....	75
Что такое формы Безье.....	77

Модуль расширения Drop Shadow XTensions.....	80
Модуль расширения Item Find/Change XTensions.....	81
Работа с блоками.....	83
Создание текстовых и графических блоков.....	83
Изменение размеров блоков.....	84
Блокировка пропорций блока и рисунка.....	85
Изменение формы блоков.....	86
Добавление рамок к блокам.....	86
Применение цветов к блокам.....	86
Применение переходов к блокам.....	87
Объединение и разделение блоков.....	87
Добавление текста и рисунков в блоки.....	88
Изменение типа блока.....	88
Создание блока из траектории обрезки.....	89
Модуль расширения Super Step and Repeat XTensions.....	89
Модуль расширения ShapeMaker.....	90
Работа с линиями.....	95
Создание линий.....	95
Режимы линий для прямых линий.....	96
Изменение размера линий.....	97
Изменение формы линий.....	97
Управление видом линий.....	97
Объединение линий.....	98
Объединение, расширение и замыкание незамкнутых траекторий.....	98
Работа с элементами.....	98
Выбор элементов.....	98
Перемещение элементов.....	99
Вырезание, копирование и вставка элементов.....	99
Управление порядком расположения элементов.....	100
Группирование элементов.....	100
Дублирование элементов.....	101
Распределение и выравнивание элементов.....	102
Поворот элементов.....	102
Наклон элементов.....	103
Блокировка и разблокировка элементов.....	103
Привязка элементов и групп в тексте.....	103
Работа с выносками.....	103
Что такое выноски.....	104
Создание выноски.....	106
Настройка привязки выноски.....	107
Работа со стилями выносок.....	109
Выноски и обтекание.....	109
Работа с таблицами.....	110
Рисование таблицы.....	110
Преобразование текста в таблицы.....	111
Импорт таблиц Excel.....	112

Импорт диаграмм Excel.....	114
Встроенные таблицы.....	114
Стили таблиц.....	115
Добавление текста и рисунков в таблицы.....	116
Редактирования текста в таблицах	116
Связывание ячеек таблицы.....	117
Форматирование таблиц.....	118
Форматирование линий сетки.....	118
Вставка и удаление строк и столбцов.....	119
Объединение ячеек.....	120
Ручное изменение размеров таблиц, строк и столбцов.....	120
Преобразование таблиц обратно в текст.....	120
Работа с таблицами и группами.....	120
Продолжение таблиц в других местах макета.....	121
Модуль расширения Table Import XTensions.....	125
Текст и оформление.....	126
Редактирование текста.....	126
Импорт и экспорт текста.....	126
Фильтры импорта/экспорта.....	127
Импорт и экспорт текста с параметрами Unicode.....	127
Поиск и замена текста.....	128
Коды специальных символов.....	128
Работа со сносками и концевыми сносками.....	129
Вставка сносок и концевых сносок.....	130
Стили сносок.....	131
Разделители сносок.....	133
Проверка правописания.....	135
Вспомогательные словари.....	136
Подсчет количества слов и символов.....	137
Применение атрибутов символов.....	137
Применение шрифта.....	137
Выбор размера шрифта.....	138
Применение стилей шрифта.....	138
Применение цвета, оттенка и прозрачности.....	139
Применения масштаба по горизонтали или по вертикали.....	139
Применение сдвига базовой линии.....	140
Применение выделения.....	140
Управление полуширинными символами	140
Подсчет символов.....	141
Работа с наборами шрифтов.....	141
Работа со сгруппированными символами.....	142
Выравнивание символов на строке.....	142
Применение нескольких атрибутов символов.....	145
Применение атрибутов абзацев.....	146
Управление выравниванием.....	146

Управление отступами.....	147
Управление интерлиньяжем.....	148
Управление расстоянием до и после абзацев.....	149
Установка позиций табуляции.....	149
Управление висячими строками вверх и вниз.....	150
Working with non-breaking character sets.....	150
Форматирование по образцу.....	151
Управление кернингом.....	151
Ручной кернинг.....	151
Автоматический кернинг.....	152
Управление расстановкой переносов и выключкой.....	152
Задание исключений при расстановке переносов.....	154
Файлы исключений при расстановке переносов.....	154
Использование возможных переносов.....	164
Управление трекингом.....	164
Ручной трекинг.....	164
Редактирование таблиц трекинга.....	165
Sending	165
Работа с таблицами стилей.....	165
Создание и редактирование таблиц стилей абзацев.....	166
Создание и редактирование таблиц стилей символов.....	168
Применение таблиц стилей.....	170
Присоединение таблиц стилей.....	171
Работа с пользовательскими стилями.....	171
Создание пользовательских стилей.....	173
Применение пользовательских стилей.....	175
Удаление пользовательских стилей.....	176
Использование маркеров пользовательских стилей.....	176
Редактирование пользовательского стиля.....	178
Маркировка и нумерация.....	178
Работа с маркированными стилями.....	179
Работа с нумерованными стилями.....	180
Работа со структурированными стилями.....	182
Маркированный, нумерованный, структурированный стили и таблицы стилей.....	185
Расположение текста в текстовых блоках.....	185
Использование сетки базовых линий.....	186
Выравнивание текста по вертикали.....	186
Задание отступа текста.....	186
Указание направления статьи.....	186
Управление использованием шрифтов.....	187
Преобразование текста в блоки.....	187
Использование обтекания текста.....	187
Обтекание текста вокруг всех сторон элемента.....	188
Обтекание текста вокруг линий и траекторий текста.....	188
Обтекание текста вокруг текстовых блоков	189
Обтекание текста вокруг рисунков.....	189

Тонкая настройка траектории обтекания.....	190
Редактирование траектории обтекания.....	191
Работа с траекториями текста.....	191
Создание буквицы.....	192
Создание линеек над и под абзацами.....	192
Использование закрепленных блоков.....	192
Закрепление блоков и линий в тексте.....	192
Вырезание, копирование, вставка и удаление закрепленных блоков и линий.....	193
Отмена закрепления блоков и линий.....	193
Работа со шрифтами OpenType.....	193
Применение стилей OpenType.....	193
Использование лигатур.....	195
Работа с палитрой глифов.....	196
Отображение непечатаемых символов.....	198
Вставка специальных символов.....	198
Вставка пробелов.....	198
Вставка других специальных символов.....	198
Задание языка символа.....	198
Использование аварийной подмены шрифта.....	198
Импорт и экспорт текста с параметрами Unicode.....	199
Работа с правилами замены шрифтов.....	199
Работа с линиями сетки.....	200
Что такое линии сетки.....	200
Основные сведения о линиях сетки.....	203
Работа со стилями сетки.....	214
Использование линий сетки.....	217
Working with rubi text.....	219
Варианты выравнивания текста rubi.....	221
Mono rubi.....	224
Rubi base alignment options.....	225
Варианты выступа для rubi.....	227
Работа с символами выступа.....	229
Создание классов символов выступа.....	232
Создание наборов символов выступа.....	233
Применение наборов символов выступа.....	233
Работа с наборами и классами mojigumi.....	234
Создание и редактирование классов символов mojigumi.....	234
Creating and editing mojigumi sets.....	235
Applying mojigumi sets.....	237
Character mapping for legacy projects.....	238
Mapping for projects that use UDA/VDA characters.....	238
Mapping for projects that use custom characters.....	239
Модуль расширения Type Tricks.....	240
Создать дробь.....	240
Создать цену.....	240
Трекинг пробелов между словами.....	240

Проверка строк.....	241
Пользовательское подчеркивание.....	241
Рисунки.....	243
Работа с рисунками.....	243
Импорт рисунка.....	243
Перемещение рисунков.....	244
Изменение размеров рисунков.....	244
Обрезка рисунков.....	244
Поворот и наклон рисунков.....	244
Назначение цвета и оттенков рисункам.....	245
Переворачивание рисунков.....	245
Просмотр списка, проверка состояния и обновление рисунков.....	245
Задание фоновых цветов для рисунков.....	245
Сохранение атрибутов рисунка.....	246
Работа с траекториями обрезки.....	246
Создание траекторий обрезки.....	246
Использование внедренной траектории обрезки.....	248
Работа с траекториями обрезки.....	248
Создание специальных эффектов с помощью траекторий обрезки.....	248
Работа с альфа-масками.....	249
Работа с рисунками PSD.....	250
Подготовка файлов PSD.....	250
Работа со слоями PSD.....	250
Работа с каналами PSD.....	251
Работа с траекториями PSD.....	252
Печать с использованием функции PSD Import.....	253
Цвет, прозрачность и тени.....	254
Работа с цветами.....	254
Палитра «Цвета».....	254
Диалоговое окно «Цвета».....	255
Создание цвета.....	255
Редактирование цвета.....	256
Дублирование цвета.....	256
Удаление цвета.....	256
Импорт цветов из другой статьи или проекта.....	257
Замена всех вхождений одного цвета другим цветом.....	257
Применение цвета, оттенка и переходов.....	257
Применение цвета и оттенка к тексту.....	257
Применение цвета и оттенка к линиям.....	258
Работа с прозрачностью.....	258
Задание прозрачности.....	258
Задание прозрачности для групп.....	258
Создание переходов с прозрачностью.....	259
Управление цветом.....	259

Настройки источника и настройки вывода.....	259
Управление цветом для пользователей.....	259
Работа с настройками источника и настройками вывода, полученными от экспертов по цвету.....	261
Работа в традиционной среде управления цветом.....	262
Проверка цветов на экране (пробное изображение).....	262
Управление цветом для экспертов.....	263
Создание настройки источника.....	263
Создание настройки вывода.....	264
Управление профилями.....	265
Работа с тенями.....	266
Добавление теней.....	266
Настройка теней.....	266
Объединение теней с элементами.....	267
Custom Bleeds.....	268
Использование модуля расширения Custom Bleeds.....	268
Использование флажка «Обрезать по границе вылетов».....	269
Модуль расширения DeJaVu XTensions.....	270
Построение документа.....	271
Использование автоматической нумерации страниц.....	271
Создание автоматического текстового блока.....	271
Работа с шаблонными страницами.....	272
Создание шаблонной страницы.....	272
Применение шаблонных страниц.....	277
Обновление шаблонных страниц.....	277
Шаблонные страницы и семейства макетов.....	278
Работа со слоями.....	278
Что такое слои.....	279
Создание слоев.....	279
Выбор слоев.....	279
Отображение и скрытие слоев.....	280
Определение слоя, на котором находится элемент.....	281
Удаление слоев.....	281
Изменение параметров слоя.....	281
Перемещение элементов на другой слой.....	282
Копирование и вставка элементов между слоями.....	282
Изменение порядка расположения слоев.....	283
Слои и обтекание текста.....	283
Дублирование слоев.....	283
Слияние слоев.....	284
Блокировка элементов на слоях.....	284
Использование шаблонных страниц со слоями.....	285
Отключение печати слоев.....	285
Использование слоев PDF.....	286

Работа со списками.....	286
Подготовка для списков.....	286
Создание списка.....	286
Импорт списков из другого документа.....	287
Перемещение с помощью списков.....	287
Создание списков.....	288
Обновление списков.....	288
Работа с указателями.....	289
Задание цвета маркера указателя.....	289
Создание элементов указателя.....	289
Создание перекрестных ссылок.....	291
Редактирование элемента указателя.....	292
Удаление элемента указателя.....	293
Задание пунктуации, используемой в указателе.....	293
Создание указателя.....	294
Редактирование окончательных вариантов указателей.....	295
Работа с книгами.....	296
Создание книг.....	297
Работа с главами.....	297
Управление номерами страниц.....	299
Синхронизация глав.....	300
Печать глав.....	301
Создание файла PDF из книги.....	302
Создание указателей и содержания для книг.....	302
Работа с библиотеками.....	303
Создание библиотек.....	304
Добавление элементов библиотеки.....	304
Получение элементов из библиотеки.....	305
Работа с элементами библиотеки.....	305
Работа с метками.....	305
Сохранение библиотек.....	306
Модуль расширения Guide Manager Pro XTensions.....	306
Использование палитры «Направляющие».....	307
Меню палитры «Направляющие».....	308
Создание направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro.....	309
Создание сеток с помощью модуля Guide Manager Pro.....	310
Создание строк и колонок.....	312
Создание направляющих обрезки в край и безопасности.....	313
Модуль расширения Scale XTensions.....	315
Модуль расширения Cloner.....	317
Модуль расширения ImageGrid.....	318
Модуль расширения Linkster.....	321
Вывод.....	324
Печать макетов.....	324
Обновление путей к рисункам.....	324

Задание настроек элементов управления диалогового окна «Печать».....	325
Диалоговое окно «Печать».....	326
Печать цветоделенных форм.....	332
Цветная композитная печать.....	333
Экспорт макетов.....	333
Экспорт макета в формате EPS.....	334
Экспорт макета в формате PDF.....	335
Создание файла PostScript.....	337
Экспорт макета как изображения.....	337
Использование команды «Собрать для вывода».....	338
Работа со стилями вывода.....	339
Стили вывода App Studio.....	340
Работа с треппингом.....	341
Вопросы сведения и печати.....	341
Модуль расширения PDF Filter XTensions.....	341
Импорт файла PDF в графический блок.....	342
Совместная работа и использование единого источника.....	343
Работа с общим содержимым.....	343
Совместное использование и синхронизация содержимого.....	345
Описание параметров синхронизации.....	346
Размещение синхронизированного элемента.....	347
Размещение синхронизированного содержимого.....	347
Импорт содержимого в библиотеку общего содержимого.....	347
Работа с Composition Zones.....	347
Что такое Composition Zones.....	348
Создание элемента Composition Zones.....	352
Размещение элемента Composition Zones.....	355
Управление несколькими страницами в размещенном элементе Composition Zones.....	356
Редактирование атрибутов элемента Composition Zones.....	356
Преобразование элемента Composition Zones в рисунок.....	357
Отмена синхронизации элемента Composition Zones.....	357
Редактирование композиционного макета: содержимое.....	357
Редактирование содержимого композиционного макета для одного проекта.....	358
Отмена синхронизации композиционного макета.....	358
Удаление композиционного макета.....	358
Примечания.....	359
Создание примечаний.....	359
Работа с примечаниями.....	360
Открытие и закрытие примечаний.....	360
Отображение и скрытие примечаний.....	360
Удаление примечаний.....	360
Преобразование примечаний и текста.....	360
Просмотр примечаний по автору, дате, имени или цвету.....	361
Перемещение и изменение размера примечаний.....	361

Печать примечаний.....	361
Примечания в PDF.....	361
Правка.....	362
Отслеживание изменений.....	362
Просмотр отслеженных изменений.....	363
Принятие и отклонение изменений.....	364
Электронные книги.....	365
Параметры макетов в виде электронной книги.....	365
Работа с измененным расположением текста	366
Создание статей режима изменения расположения текста.....	368
Добавление содержимого в статью режима изменения расположения текста.....	370
Изменение порядка следования компонентов в статье с изменением расположения текста.....	370
Сопоставление таблиц стилей при изменении расположения.....	371
Добавление интерактивных функций в электронные книги ePub.....	372
Добавление кнопки к электронным книгам ePub.....	373
Добавление аудиоданных в электронную книгу ePub.....	374
Добавление видеоданных в электронную книгу ePub.....	376
Добавление гиперссылок и привязок в электронную книгу ePub.....	377
Работа с интерактивными операциями.....	378
Создание операции «Воспроизведение звукового файла».....	378
Создание операции «Показать всплывающую панель».....	379
Создание содержания для ePub и Kindle.....	380
Работа с метаданными электронных книг.....	380
Выполнение экспорта для ePub.....	381
Экспорт для Kindle.....	383
Job Jackets.....	386
Что такое Job Jackets.....	386
Что представляют собой Job Jackets?.....	387
Структура Job Jackets.....	387
Пример работы с использованием структур Job Jackets.....	391
Работа с Job Jackets.....	392
Базовый и расширенный режимы.....	392
Создание файлов Job Jackets.....	394
Работа с наряд-заказами.....	398
Создание шаблона наряд-заказа.....	398
Добавление определения макета в наряд-заказ: расширенный режим.....	402
Применение шаблона наряд-заказа к проекту.....	403
Применение определения макета к проекту.....	406
Экспорт и импорт наряд-заказов.....	406
Файл Job Jackets по умолчанию.....	407
Редактирование шаблона наряд-заказа по умолчанию: Меню «Файл».....	407
Редактирование шаблона наряд-заказа по умолчанию: Меню «Утилиты».....	407

Редактирование файла Job Jackets по умолчанию.....	408
Работа с ресурсами: расширенный режим.....	408
Доступ к ресурсам: расширенный режим.....	408
Настройка ресурсов: расширенный режим.....	409
Задание расположения ресурсов: расширенный режим.....	410
Работа с характеристиками макета.....	411
Создание характеристик макета: расширенный режим.....	411
Применение параметров макета к макету.....	412
Работа с правилами и наборами правил.....	414
Создание правил: расширенный режим.....	415
Добавление правил в набор правил: расширенный режим.....	417
Применение набора правил к макету.....	418
Оценка макета.....	420
Блокировка Job Jackets.....	422
Печать с выводом JDF.....	424
Работа с несколькими языками.....	425
Применение языка символов.....	425
Изменение языка программы.....	426
Модули расширения XTensions.....	427
Работа с модулями расширения XTensions.....	427
Установка модулей расширения XTensions.....	427
Включение и отключение модулей расширения XTensions.....	427
Работа с наборами модулей расширения XTensions.....	428
Модуль расширения Item Styles XTensions.....	428
Использование палитры «Стили элементов».....	429
Создание стилей элементов.....	430
Проверка использования стиля элементов.....	431
Модуль расширения Script XTensions.....	432
Подменю «Работа с блоками».....	432
Подменю «Сетка».....	432
Подменю «Изображения».....	433
Подменю «Графический блок».....	433
Подменю «Сохранение».....	433
Подменю «Специальные».....	433
Подменю «Статьи».....	434
Подменю «Таблицы».....	434
Подменю «Типография».....	434
фильтр Word 6-2000.....	435
Другие модули расширений XTensions.....	435
Предпочтения.....	437
Что такое предпочтения.....	437
Предупреждение «Несоответствие предпочтений».....	437

Изменение предпочтений программы QuarkXPress.....	438
Что находится в файлах предпочтений.....	438
Предпочтения приложения.....	439
Предпочтения – Приложение – Отображение.....	440
Предпочтения — Приложение — Цветовая тема.....	440
Предпочтения — Приложение — Параметры ввода.....	441
Предпочтения — Приложение — Аварийная подмена шрифта.....	442
Предпочтения – Приложение – Отмена.....	442
Предпочтения — Приложение — Открыть и Сохранить.....	443
Предпочтения — Приложение — Диспетчер расширений.....	443
Предпочтения — Приложение — Совместное использование.....	444
Предпочтения – Приложение – Шрифты.....	444
Предпочтения — Приложение — Выделение текста.....	444
Предпочтения — Приложение — Восточноазиатские языки.....	444
Предпочтения - Приложение - Цвета динамических направляющих.....	445
Предпочтения — Приложение — Список файлов.....	445
Предпочтения — Приложение — Путь по умолчанию.....	445
Предпочтения — Приложение — Указатель.....	445
Предпочтения — Приложение — Job Jackets.....	446
Предпочтения – Приложение – Примечания.....	446
Предпочтения — Приложение — PDF.....	446
Предпочтения – Приложение – Правка.....	447
Предпочтения — Приложение — Правописание.....	448
Предпочтения — Приложение — Таблицы.....	448
Предпочтения — Приложение — Дробь/Цена.....	448
Предпочтения проекта.....	449
Предпочтения — Проект — Общее.....	449
Предпочтения макета.....	449
Предпочтения — Макет — Общее.....	449
Предпочтения — Макет — Измерения.....	451
Предпочтения — Макет — Абзац.....	451
Предпочтения — Макет — Символ.....	452
Предпочтения — Макет — Инструменты.....	454
Предпочтения — Макет — Направляющие и сетка.....	456
Preferences — Layout — Grid Cell Fill.....	456
Предпочтения — Макет — Диспетчер цветов.....	456
Предпочтения — Макет — Слои.....	457
Официальные уведомления.....	459

О данном руководстве

Не нужно читать всю документацию на QuarkXPress® от первой до последней страницы. Вместо этого используйте данное руководство для быстрого поиска информации, выясните то, что необходимо уточнить, и переходите к работе.

Предполагаемый уровень знаний пользователя

При написании данного руководства предполагалось, что пользователь знаком с работой на компьютере и умеет:

- Запускать приложения
- Открывать, сохранять и закрывать файлы
- Использовать меню, диалоговые окна и палитры
- Работать в сетевой компьютерной среде
- Пользоваться мышью, клавиатурными командами и клавишами-модификаторами

Если требуется дополнительная информация по любой из этих тем, обращайтесь к документации, прилагаемой к компьютеру, или к другим источникам.

Куда обращаться за помощью

Если Вы новый пользователь QuarkXPress или хотите изучить одну из его других давно существующих функций, обращайтесь к следующим источникам:

- Руководство по QuarkXPress
- Справка QuarkXPress
- Книги других авторов
- Книги общего характера, посвященные настольным издательским системам

В случае сложностей системного уровня — например, при сохранении файлов, перемещении файлов, активизации шрифтов — обращайтесь к документации, прилагаемой к компьютеру.

Условные обозначения

Принятые способы форматирования позволяют выделить информацию для быстрого поиска.

- Полужирный шрифт: имена всех диалоговых окон, полей и других элементов управления набраны полужирным шрифтом. Например: «Нажмите **ОК**».
- Ссылки: в описаниях функций ссылки в скобках указывают, как получить доступ к этим функциям. Например: «Диалоговое окно **Поиск/Замена** (меню **Правка**) позволяет находить и заменять текст».
- Стрелки: часто используются стрелки (>), обозначающие путь к функции в меню. Например: «Выберите **Правка > Таблицы стилей** для отображения диалогового окна **Таблицы стилей**».
- Значки: хотя многие инструменты и кнопки обозначаются по имени, отображаемому в контекстных окнах подписей к инструментам, в некоторых случаях для упрощения идентификации приводятся значки. Например, «Нажмите кнопку  на палитре **Измерения** для центрирования текста».
- Межплатформенные различия: это приложение обеспечивает высокую степень совместимости между различными операционными системами. Однако некоторые надписи, кнопки, комбинации клавиш и другие аспекты приложения должны различаться в Mac OS® и Windows® из-за соглашений, используемых в пользовательских интерфейсах, или других факторов. В таких случаях через косую черту указываются варианты как для ОС Mac OS, так и для ОС Windows, причем сначала указывается вариант для ОС Mac OS. Например, если в ОС Mac OS кнопка обозначена **Выбрать**, а в версии для ОС Windows эта кнопка обозначена **Просмотр**, в инструкциях указывается «Нажмите кнопку **Выбрать/Просмотр**». Более сложные межплатформенные различия рассматриваются в примечаниях или в предложениях в скобках.

Примечание о технологиях

Корпорация Quark разработала программу QuarkXPress для Mac OS X и Windows для обеспечения издателей средствами управления типографскими функциями, цветами и совместной работой. Помимо уникального управления типографскими параметрами, программа QuarkXPress предлагает поддержку всех необходимых шрифтов, включая шрифты TrueType®, OpenType® и Unicode®. Для добавления цветов в макеты дизайнеры могут использовать системы обеспечения соответствия цветов PANTONE® (PANTONE MATCHING SYSTEM®), Hexachrome®, Trumatch®, Focoltone®, DIC® и Toyo.

QuarkXPress выполняет функции концентратора для совместной работы, так как позволяет импортировать и экспортировать содержимое в файлы различных форматов и использовать компоненты дизайна совместно с другими пользователями. Поддерживается импорт файлов из таких программ, как Microsoft® Word, Microsoft Excel®, Adobe® Illustrator® и Adobe Photoshop®. Содержимое можно выводить в формате PostScript® или в формате PDF для программы Adobe Acrobat® Reader®. Можно также экспортировать файлы для просмотра с помощью программ QuickTime®, Internet Explorer®, Safari®, Firefox® и Netscape Navigator®. С помощью программы Quark Interactive Designer™ можно экспортировать макеты в формате Flash®. Такие функции, как Job Jackets® и Composition Zones®, позволяют обеспечить использование единых спецификаций несколькими сотрудниками, даже при одновременной работе над одной публикацией.


Архитектура программного обеспечения QuarkXPress позволяет пользователю и разработчикам программного обеспечения расширять возможности работы с публикациями. Используя технологию программного обеспечения XTensions®, сторонние разработчики могут создавать специальные модули для программы QuarkXPress. Технология QuarkXTensions® (программное Quark® XTensions) также обеспечивает модульный подход для удовлетворения определенных

издательских потребностей. Если пользователь умеет создавать сценарии AppleScript®, он может использовать этот язык сценариев Apple® для автоматизации работы в программе QuarkXPress.

Пользовательский интерфейс

При просмотре пользовательского интерфейса программы QuarkXPress видно, что многие команды знакомы или не требуют пояснений. Более внимательное знакомство с меню и диалоговыми окнами программы QuarkXPress покажет, что клавиатурные команды и палитры обеспечивают удобный доступ к функциям, к которым можно также обращаться с помощью меню.

Инструменты



Палитра **Инструменты**

Палитра **Инструменты** содержит следующие элементы управления:

- Инструмент **Элемент**  служит для выбора, перемещения, изменения размеров и изменения формы элементов (блоков, линий, текстовых траекторий и групп). Если инструмент **Элемент** не выбран, для временного доступа к инструменту **Элемент** можно нажать клавишу Command/Ctrl.
- Инструмент **Текстовое содержимое**  предназначен для рисования текстовых блоков и работы с текстом в блоках.
- Инструмент **Связать текст**  предназначен для связывания текстовых блоков.
- Инструмент **Разорвать связь текста**  предназначен для разрыва связей текстовых блоков.
- Инструмент **Графическое содержимое**  предназначен для рисования графических блоков и работы с рисунками в блоках.
- Инструмент **Прямоугольный блок**  предназначен для создания прямоугольных блоков. Квадратный блок рисуйте при нажатой клавише Shift.
- Инструмент **Овальный блок**  предназначен для создания овальных блоков. Круглый блок рисуйте при нажатой клавише Shift.
- Инструмент **Многолучевая звезда**  предназначен для создания блоков в форме многолучевой звезды.
- Инструмент **Composition Zones**  предназначен для создания блока Composition Zones.
- Инструмент **Линия**  позволяет создавать прямые диагональные линии под любым углом. Для ограничения угла наклона линии с шагом 45° рисуйте при нажатой клавише Shift.
- Инструмент **Ортогональная линия**  предназначен для рисования ортогональных линий.
- Инструмент **Перо Безье**  предназначен для создания линий и блоков Безье. Для ограничения угла наклона линии с шагом 45° рисуйте при нажатой клавише Shift.
- Инструмент **Добавить точку**  служит для добавления точек на траектории любых типов. При добавлении точки к блоку с содержимым этот блок автоматически преобразуется в элемент Безье.
- Инструмент **Удалить точку**  служит для удаления точек с траекторий любых типов.
- Инструмент **Преобразовать точку**  служит для автоматического преобразования угловых точек в точки кривых и точек кривых в угловые точки. Щелкните и перетащите мышью для изменения положения точки, положения кривой криволинейного сегмента линии или положения прямолинейного сегмента линии. Выберите этот инструмент и щелкните им

прямоугольный блок или прямую линию для преобразования этого элемента в блок или линию Безье.

- Инструмент **Ножницы**  служит для разрезания элемента на отдельные траектории.
- Инструмент **Выбор точки**  служит для выбора кривых или точек, чтобы их можно было переместить или удалить. Для выбора нескольких точек щелкайте мышью при нажатой клавише Shift. Для преобразования точки в симметричную щелкните ее мышью при нажатой клавише Option/Alt.
- Инструмент **Свободное рисование**  позволяет нарисовать линию или блок любой требуемой формы. Если блок свободной формы не был замкнут, он остается линией. Для автоматического замыкания блока свободной формы нажмите клавишу Option/Alt.
- Инструмент **Таблицы**  служит для создания таблиц.
- Инструмент **Масштаб**  служит для увеличения или уменьшения масштаба отображения документа.
- Инструмент **Панорамирование**  служит для изменения положения активного макета.

➔ Для задания типа содержимого блока при рисовании с помощью инструмента **Прямоугольный блок** можно использовать клавиатурные команды: нажмите во время рисования клавишу «R» для задания графического типа или клавишу «Т» для задания текстового типа. Чтобы изменить тип содержимого существующего блока, щелкните блок правой кнопкой мыши и выберите **Содержимое > Текст, Рисунок** или **Нет**

➔ Дополнительные сведения о блоках и линиях Безье см. в разделах [«Создание блоков Безье»](#) и [«Создание линий Безье»](#).

➔ Для перемещения макета по экрану при выбранном инструменте «Перо» нажмите клавиши Shift+пробел, а затем перемещайте макет при нажатой кнопке мыши.

➔ Для добавления текста на линию или траекторию выберите инструмент **Текстовое содержимое**  и дважды щелкните линию или траекторию.

➔ Дополнительные сведения о модуле Composition Zones см. в разделе [«Создание элемента Composition Zones»](#).

➔ Пользователи могут располагать панель **Инструменты** (меню **Окна**) как горизонтально, так и вертикально. Для отображения панели горизонтально в *Windows* дважды щелкните мышью строку заголовка при нажатой клавише Ctrl, в *Mac OS X* пристыкуйте палитру инструментов к верхнему краю.

Клавиатурные команды для инструментов

При отсутствии активного текстового блока или траектории текста можно быстро выбрать нужный инструмент с помощью следующих клавиатурных команд:

Инструмент	Windows	Mac OS X
инструмент Элемент	V	V
инструмент Текстовое содержимое	T	T
инструмент Связать текст	T	N
инструмент Разорвать связь текста	T	N
инструмент Графическое содержимое	R	R
инструмент Прямоугольный блок	B	B
инструмент Овальный блок	B	B
инструмент Многолучевая звезда	B	B
инструмент Composition Zones	L	B
инструмент Линия	P	L
инструмент Рисование ортогональных линий	P	L
инструмент Перо Безье	P	P
инструмент Добавить точку	P	P
инструмент Удалить точку	P	P
инструмент Преобразовать точку	P	P
инструмент Ножницы	P	P
инструмент Выбор точки	P	P
инструмент Свободное рисование	P	P
инструмент Таблица	G	G
инструмент Масштаб	Z	Z
инструмент Панорамирование	X	X

Модуль расширения Scissors XTensions

Модуль расширения Scissors XTensions добавляет инструмент **Ножницы** на палитру **Инструменты**. С помощью инструмента **Ножницы** можно разрезать контур блока, преобразовав блок в линию, или разрезать линию либо траекторию текста на две части.

Если загружен модуль расширения Scissors XTensions, в палитре **Инструменты** программы QuarkXPress отображается инструмент **Ножницы**. Для использования инструмента **Ножницы**:

1

Выберите инструмент **Ножницы** .

- При разрезании графического блока он преобразуется в линию Безье. В результате после разрезания содержимое блока удаляется.
- При разрезании текстового блока он преобразуется в траекторию текста.
- При разрезании траектории текста она преобразуется в две связанные траектории текста.

2

Выберите инструмент **Выбор точки**  и настройте положение точки, перетаскивая ее мышью.

Модуль расширения Shape of Things XTensions

Модуль расширения Shape of Things XTensions добавляет в программу QuarkXPress инструмент **Многолучевая звезда**. С помощью этого инструмента можно легко и быстро создавать блоки, имеющие форму многолучевой звезды.

Использование инструмента «Многолучевая звезда»

Графический блок в форме многолучевой звезды можно создать двумя способами.

1. Выберите инструмент **Многолучевая звезда** , затем перетаскивайте указатель при нажатой кнопке мыши.
2. Выберите инструмент **Многолучевая звезда**, затем наведите указатель в форме перекрестия  в точку, в которой должен располагаться блок в форме многолучевой звезды, и один раз щелкните мышью. После появления диалогового окна **Многолучевая звезда** введите значения в перечисленные ниже поля и нажмите кнопку **ОК**:

- **Ширина звезды**
- **Высота звезды**
- **Количество лучей**
- **Глубина выступов**: введите требуемое расстояние (в процентах) от конца выступа до его основания.
- **Произвольное количество лучей**: введите значение в диапазоне от 0 до 100, где 0 соответствует отсутствию элемента случайности, а 100 соответствует полностью случайному применению.

Меню

В последующих разделах рассматриваются меню и пункты меню, доступные в программе QuarkXPress.

Меню QuarkXPress (только Mac OS)

Меню **QuarkXPress** является составной частью программы QuarkXPress для Mac OS X. Это меню содержит те же команды, что и меню приложения любых других приложений Mac OS X — скрытие и отображение программы QuarkXPress и других приложений, доступ к предпочтениям и завершение работы программы QuarkXPress. Это меню содержит следующие команды:

- **О программе QuarkXPress:** эта команда служит для отображения информации о программе QuarkXPress, такой как номер версии.
- **Правка лицензионного кода:** эта команда служит для изменения проверочного кода установленного экземпляра QuarkXPress. Изменяя этот код, можно превратить ознакомительную версию (также называемой «оценочной версией») программы QuarkXPress в полнофункциональную версию, изменить языки, поддерживаемые интерфейсом пользователя, а также превратить обычную версию QuarkXPress в версию Plus.
- **Передать лицензию QuarkXPress:** эта команда служит для деактивизации программы QuarkXPress на одном компьютере, чтобы ее можно было активизировать на другом компьютере. Доступна только в том случае, если программа QuarkXPress была активизирована.
- **Активизировать QuarkXPress:** эта команда служит для активизации программы QuarkXPress на компьютере. Доступна только в том случае, если программа QuarkXPress работает в демонстрационном режиме.
- **Проверка наличия обновлений:** эта команда служит для проверки наличия обновлений программы QuarkXPress.
- **Параметры Quark Update:** эта команда служит для настройки параметров автоматического обновления.
- **Предпочтения:** позволяет изменять значения и параметры по умолчанию. Дополнительную информацию см. в разделе «[Предпочтения](#)».
- **Закрыть QuarkXPress:** эта команда служит для закрытия приложения.

Меню «Файл»

Меню **Файл** позволяет различными способами управлять электронными файлами, включая возможность создавать, открывать, печатать и сохранять файлы. Это меню содержит следующие команды:

- **Создать:** выберите вариант в подменю **Создать** для создания проекта. Если выбран вариант **Создать проект из заказа**, можно выбрать наряд-заказ, из которого будет создан проект. Можно также использовать это подменю для создания новых библиотек и книг.
- **Открыть:** этот пункт служит для открытия файлов проектов.
- **Открыть недавние:** этот пункт служит для открытия проекта из списка недавно открывавшихся файлов.
- **Закрыть:** этот пункт служит для закрытия активного проекта.
- **Сохранить:** этот пункт служит для сохранения активного проекта.
- **Сохранить как:** этот пункт служит для сохранения копии активного проекта.
- **Вернуться к сохраненному:** этот пункт служит для восстановления состояния активного проекта, в котором он был при последнем сохранении.
- **Импорт:** эта команда служит для импорта текста в текстовый блок или для импорта рисунка в графический блок.
- **Сохранить текст:** этот пункт служит для сохранения содержимого активного текстового блока в отдельный файл.
- **Присоединение:** этот пункт служит для присоединения таблиц стилей, цветов, макетов и ресурсов различных других типов из другого файла.

- **Экспорт:** этот пункт служит для экспорта макета в виде файла другого типа или версии.
- **Собрать для вывода:** этот пункт служит для копирования файла, отчета о выводе и выбранных ресурсов в одну папку. Сбор для вывода может быть выполнен для всех макетов в проекте.
- **Job Jackets:** это подменю служит для доступа к спецификациям и правилам создания и проверки макета, связывания проекта с файлом Job Jackets, изменения наряд-заказа и оценки макета.
- **Печать:** этот пункт служит для печати активного файла.
- **Выход** (*только Windows*): этот пункт служит для закрытия приложения.

Меню «Правка»

Меню **Правка** содержит следующие команды:

- **Отменить:** отменяет последнюю операцию.
- **Вернуть:** возврат отмененной операции.
- **Вырезать:** вырезание выбранного содержимого.
- **Копировать:** копирование выбранного содержимого в буфер обмена.
- **Вставить:** вставка содержимого буфера обмена на активную страницу.
- **Вставить без форматирования:** вставка содержимого буфера обмена в качестве обычного текста.
- **Вставить на место:** вставка дублированного или скопированного элемента на активную страницу в том же положении, из которого он был первоначально скопирован.
- **Специальная вставка** (*только Windows*): позволяет выбрать способ вставки объекта в документ с помощью функции Microsoft Windows Object Linking and Embedding (OLE).
- **Удалить** (*только Windows*): удаление активного содержимого.
- **Выбрать все:** выбор всего содержимого активного блока или траектории текста.
- **Показать буфер обмена** (*только Windows*): отображение содержимого буфера обмена.
- **Поиск/Замена:** отображение палитры **Поиск/Замена**, которую можно использовать для поиска и изменения текста на основе его содержания, форматирования или и того, и другого.
- **Поиск/замена элемента:** отображение или скрытие палитры **Поиск/замена элемента**.
- **Предпочтения** (*только Windows*): позволяет изменять значения и параметры по умолчанию. Дополнительную информацию см. в разделе «[Предпочтения](#)».
- **Цвета:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения цветов. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с цветами](#)».
- **Таблицы стилей:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения таблиц стилей. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с таблицами стилей](#)».
- **Стили элементов:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения элементов, которые можно применять к элементам QuarkXPress с помощью палитры **Стили элементов** (меню **Окно**).
- **Стили выносок:** позволяет добавлять, редактировать и удалять стили выносок. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с выносками](#)».

- **Пользовательские стили:** позволяет добавлять, редактировать и удалять пользовательские стили. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с пользовательскими стилями](#)».
 - **Стили с маркировкой, нумерацией и структурированием:** позволяет добавлять, редактировать и удалять маркированные, нумерованные и структурированные стили. Дополнительную информацию см. в разделе «[Маркировка и нумерация](#)».
 - **Стили сносок:** позволяет добавлять, редактировать и удалять стили сносок. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа со сносками и концевыми сносками](#)».
 - **Стили подчеркивания:** позволяет просматривать и изменять стили подчеркивания.
 - **Гиперссылки:** позволяет добавлять, редактировать и удалять гиперссылки, включая адреса URL, привязки и ссылки на страницы.
 - **Символы выступа:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения пользовательских символов выступа. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с символами выступа](#)».
 - **Списки:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения списков. Функция «Списки» – это инструмент для автоматического создания содержания и других указателей. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа со списками](#)».
 - **ПЕРиВЫКЛ:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения ПЕРиВЫКЛ (переносы и выключка). Правила ПЕРиВЫКЛ позволяют управлять разбиением текста. Дополнительную информацию см. в разделе «[Управление расстановкой переносов и выключкой](#)».
 - **Стили сетки:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения непечатаемых линий сетки, которые можно применять к текстовым компонентам. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с линиями сетки](#)».
 - **Пунктиры и полосы:** позволяет добавлять, редактировать и удалять пользовательские типы линий.
 - **Наборы шрифтов:** позволяет добавлять, редактировать и удалять пользовательские масштабы, размеры и направления для определенных шрифтов.
- ➔ Эта функция считается функцией восточно-азиатских языков и доступна только при установке восточно-азиатского предпочтения (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Восточная Азия**).
- **Стили вывода:** позволяет добавлять, редактировать и удалять определения стилей вывода. Стили вывода позволяют быстро переключаться между различными наборами параметров вывода. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа со стилями вывода](#)».
 - **Mojigumi:** позволяет добавлять, редактировать и удалять наборы и классы Mojigumi. Дополнительные сведения см. в разделе «[Работа с наборами и классами mojigumi](#)».
- ➔ Эта функция считается функцией восточно-азиатских языков и доступна только при установке восточно-азиатского предпочтения (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Восточная Азия**).
- **Наборы неразрывных символов:** позволяет добавлять, редактировать и удалять правила для наборов двухбайтных символов.

➔ Эта функция считается функцией восточно-азиатских языков и доступна только при установке восточно-азиатского предпочтения (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Восточная Азия**).

- **Кернинговые пары** (*только Mac OS X*): позволяет управлять кернингом для установленных шрифтов.
- **Таблицы трекинга шрифтов** (*только Mac OS X*): позволяет управлять трекингом для установленных шрифтов.
- **Задать настройки инструмента из выбранного** (*только Mac OS X*): позволяет устанавливать для настроек инструмента атрибуты текущего выбранного блока.
- **Восстановить настройки инструмента по умолчанию** (*только Mac OS X*): позволяет восстанавливать настройки инструмента по умолчанию.
- **Настройка цвета**: позволяет просматривать и изменять параметры настроек источника и настроек вывода.
- **Язык программы** (*только Windows*): позволяет изменять язык пользовательского интерфейса.
- **Специальные символы** (*только Mac OS X*): позволяет добавлять, редактировать и удалять определения специальных символов.

Меню «Стиль»

Вид меню **Стиль** изменяется в зависимости от того, какой элемент активен: текстовый блок, графический блок или линия.

Меню «Стиль» для текста

В состав меню **Стиль** для текста входят команды для задания атрибутов символов и форматов абзаца. Это меню содержит следующие команды:

- **Шрифт**: позволяет изменить шрифт выбранного текста.
- **Размер**: позволяет изменить размер выбранного текста.
- **Стиль шрифта**: позволяет применять к выбранному тексту стили шрифта, такие как полужирный, курсив и подчеркивание. Подменю «Стиль шрифта» также содержит пункты **Стили подчеркивания** и **Удалить пользовательское подчеркивание** (в Mac OS X).
- **Цвет**: позволяет изменить цвет выбранного текста.
- **Оттенок**: позволяет изменить оттенок примененного цвета.
- **Непрозрач.:** позволяет управлять прозрачностью выбранного текста.
- **Масштаб по горизонтали/вертикали** (*только Windows*): позволяет растянуть выбранный текст по горизонтали или по вертикали.
- **Кернинг** (*только Windows*): позволяет добавить или удалить весь введенный вручную кернинг между символами или удалить кернинг из кернинговой пары.
- **Направление статьи**: позволяет задать горизонтальное или вертикальное направление статьи для выбранного текстового блока.

- ➔ Эта функция считается функцией восточно-азиатских языков и доступна только при установке восточно-азиатского предпочтения (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Восточная Азия**).
- **Rubi**: позволяет управлять пояснительными символами rubi, примененными к тексту.
- ➔ Эта функция считается функцией восточно-азиатских языков и доступна только при установке восточно-азиатского предпочтения (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Восточная Азия**).
- **Сгруппировать символы**: позволяет поместить горизонтальный текст в вертикальную статью.
- ➔ Эта функция считается функцией восточно-азиатских языков и доступна только при установке восточно-азиатского предпочтения (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Восточная Азия**).
- **Выравнивание**: позволяет выравнивать активные абзацы влево, вправо или по центру. Также позволяет задать для выбранных абзацев выключку или принудительную выключку.
- **Выравнивание символов**: позволяет выравнивать активные символы в соответствии с центральной, верхней, нижней или базовой линией.
- ➔ В восточно-азиатских конфигурациях доступны следующие параметры: **Верхняя часть поля ICF**, **Нижняя часть поля ICF**, **Верхняя часть блока круглой шпации**, **Центральная часть блока круглой шпации**, **Нижняя часть блока круглой шпации** и **Базовая линия латинских символов**. Эти параметры позволяют выравнивать небольшие символы в линию с ICF, указанном большими символами. В рамках вертикального текста параметр верхней/правой части ICF выравнивает текст по правой части ICF, а параметр нижней/левой части ICF выравнивает текст по левой части ICF.
- **Сдвиг базовой линии** (*только Windows*): позволяет переместить выбранный текст вверх или вниз относительно базовой линии без изменения интерлиньяжа.
- **Символ** (*только Windows*): открывает диалоговое окно **Атрибуты символа**, которое позволяет управлять всеми параметрами форматирования символов для выбранного текста.
- **Интерлиньяж** (*только Windows*): позволяет изменить интерлиньяж выбранных абзацев.
- **Форматы** (*только Windows*): открывает диалоговое окно **Атрибуты абзаца**, которое позволяет управлять всеми параметрами форматирования абзацев для выбранного текста.
- **Табуляция** (*только Windows*): позволяет задать положения табуляции для выбранных абзацев.
- **Линейки** (*только Windows*): позволяет создавать автоматические линии над и под выбранными абзацами.
- **Таблица стилей абзацев**: позволяет применять таблицы стилей абзацев к выбранному тексту.
- **Таблица стилей символов**: позволяет применять таблицы стилей символов к выбранному тексту.
- **Сноски/концевые сноски**: позволяет просматривать, добавлять и редактировать сноски и концевые сноски.
- **Стили сносок разделителя**: позволяет применять различные стили сносок разделителя.

- **Обновить таблицу стилей:** позволяет обновить определение таблицы стилей символа или абзаца на основе локальных изменений в примененной таблице стилей.
- **Стили элементов:** позволяет просматривать и обновлять примененные стили элементов.
- **Изменить регистр:** позволяет изменить регистр выбранного текста на верхний регистр, нижний регистр или все слова с большой буквы.
- **Перевернуть по горизонтали:** позволяет перевернуть выбранный текст по горизонтали.
- **Перевернуть по вертикали:** позволяет перевернуть выбранный текст по вертикали.
- **Гиперссылка:** позволяет изменить или применить гиперссылку, ссылку на страницу или привязку для выбранного текста.
- **Привязка:** позволяет создать или изменить привязку для выбранного текста.
- **Удалить кернинг вручную (только Mac OS):** позволяет удалить весь введенный вручную кернинг между символами или удалить кернинг из кернинговой пары.
- **Стили подчеркивания (только Windows):** позволяет изменить или применить стиль подчеркивания к выбранному тексту.

Меню «Стиль» для изображений

Меню **Стиль** для изображений содержит команды форматирования и редактирования рисунков. Это меню содержит следующие команды:

- **Цвет:** применение цвета к выбранному полутоновому или однобитному рисунку.
- **Оттенок:** позволяет изменить интенсивность примененного цвета.
- **Непрозрач.:** позволяет управлять прозрачностью выбранного рисунка.
- **Растр (только Windows):** позволяет применить узор полутонового растра к выбранному полутоновому рисунку.
- **Растянуть рисунок на весь блок:** уменьшение или увеличение выбранного рисунка по горизонтали и по вертикали для заполнения всего графического блока.
- **Масштабировать рисунок по размеру блока:** пропорциональное уменьшение или увеличение выбранного рисунка для заполнения всего графического блока.
- **Блок по размерам рисунка:** уменьшение или увеличение графического блока в соответствии с размерами выбранного рисунка.
- **Стили элементов:** позволяет просматривать и обновлять примененные стили элементов.
- **Центрировать рисунок:** центрирование выбранного рисунка в его графическом блоке.
- **Перевернуть по горизонтали:** переворот выбранного рисунка по горизонтали.
- **Перевернуть по вертикали:** переворот выбранного рисунка по вертикали.
- **Гиперссылка:** позволяет изменить или применить гиперссылку, ссылку на страницу или привязку для выбранного рисунка или блока.
- **Привязка:** позволяет создать или изменить привязку для выбранного рисунка или блока.

Меню «Стиль» для линий

Меню **Стиль** для линий содержит следующие команды:

- **Стиль линии:** позволяет применить стиль линии к выбранной линии.
- **Стрелки:** позволяет применить стиль стрелок к выбранной линии.
- **Ширина:** позволяет настроить ширину выбранной линии.
- **Цвет:** позволяет изменить цвет выбранной линии.
- **Оттенок:** позволяет изменить интенсивность примененного цвета.
- **Прозрач.:** позволяет управлять прозрачностью выбранной линии.
- **Гиперссылка:** позволяет изменить или применить гиперссылку, ссылку на страницу или привязку для выбранной линии.
- **Привязка:** позволяет создать или изменить привязку для выбранной линии.

Меню «Элемент»

Меню **Элемент** содержит команды для управления атрибутами, положением, группированием, общим использованием элементов и многие другие.

- **Изменение** (*только Windows*): обеспечивает доступ к полному набору элементов управления такими свойствами элемента, как цвет, оттенок, положение, размер, рамка, обтекание, траектория обрезки и многие другие.
- **Рамка** (*только Windows*): позволяет указать атрибуты рамки элемента, такие как ширина, стиль, цвет и прозрачность.
- **Обтекание** (*только Windows*): позволяет задать способ расположения текста: внутри, снаружи или поперек рисунка или его графического блока.
- **Обрезка** (*только Windows*): позволяет выбрать тип обрезки для выбранного элемента и управлять ее отступом.
- **Дублировать:** позволяет создать копию элемента и его содержимого.
- **Шаг и повтор** (*только Windows*): позволяет дублировать активный элемент несколько раз в любом заданном положении.
- **Супер шаг и повтор:** позволяет несколько раз дублировать активный документ и задать масштаб, угол поворота и оттенки дубликатов.
- **Удалить:** позволяет удалить выбранный элемент и его содержимое.
- **Блокировать:** позволяет исключить случайное изменение элементов и их содержимого путем блокировки их положения или содержимого.
- **Перемещение вперед или назад** (*только Mac OS X*): позволяет перемещать элемент на один уровень назад в порядке расположения на странице или в слое, перемещать элемент на задний план страницы или слоя, перемещать элемент на передний план страницы или слоя или перемещать элемент на один уровень вперед в порядке расположения на странице или в слое.
- **Переместить назад** (*только Windows*): перемещение элемента на один уровень назад в порядке расположения на странице или в слое.
- **На задний план** (*только Windows*): перемещение элемента на задний план страницы или слоя.
- **Переместить вперед** (*только Windows*): перемещение элемента на один уровень вперед в порядке расположения на странице или в слое.

- **На передний план** (*только Windows*): перемещение элемента на передний план страницы или слоя.
- **Сгруппировать**: позволяет объединять в группы два или более активных элементов (включая линии, блоки, траектории текста и другие группы).
- **Разгруппировать**: выполнение разгруппирования текущих выбранных сгруппированных элементов.
- **Разгруппировать все**: позволяет разбить группу на составляющие элементы или группы.
- **Вставить встроенную таблицу**: позволяет вставить встроенную таблицу.
- **Распределить/Выровнять**: позволяет равномерно расположить выбранные элементы относительно друг друга или относительно страницы либо разворота.
- **Ограничить**: позволяет ограничить элемент таким образом, чтобы он не мог перемещаться за границы ограничивающего элемента.
- **Содержимое**: позволяет изменить тип содержимого активного элемента.
- **Форма**: позволяет изменить форму активного элемента.
- **Слияние**: обеспечивает несколько способов слияния выбранных элементов. (*Mac OS X: Слияние или разделение траекторий*)
- **Разделение**: позволяет разделить блоки, содержащие неперекрывающиеся формы, разделить блоки, содержащие формы внутри форм, или разделить блоки, содержащие самопересекающуюся границу (например, как у цифры 8). (*Mac OS X: Слияние или разделение траекторий*)
- **Тип точки/сегмента**: позволяет изменить тип точки или сегмента элемента, чтобы можно было управлять точками, манипуляторами кривых и сегментами линий.
- **Преобразовать текст в блок**: позволяет преобразовать содержимое выбранного текстового блока в блок Безье.
- **Правка**: позволяет изменить форму, обтекание или траекторию обрезки элемента.
- **Перевернуть форму**: позволяет перевернуть форму Безье в рамке по вертикали или по горизонтали.
- **Совместное использование**: обеспечивает доступ к свойствам совместного использования элемента и позволяет синхронизировать или повторно использовать такое содержимое, как текст, рисунки, блоки, линии и Composition Zones.
- **Отменить синхронизацию размера**: отмена синхронизации одного экземпляра элемента, не затрагивая другие экземпляры этого элемента (или атрибуты синхронизации).
- **Отменить синхронизацию элемента/содержимого**: отмена синхронизации одного экземпляра элемента, не затрагивая другие экземпляры этого элемента (или атрибуты синхронизации).
- **Тень** (*только Windows*): позволяет применить или изменить тень элемента.
- **Копировать в другие макеты**: позволяет скопировать выбранные элементы в другой макет.
- **Привязка выноски**: позволяет настроить привязки выноски и выноски. Дополнительную информацию см. в разделе «*Работа с выносками*».
- **Composition Zones**: позволяет создавать или изменять элементы Composition Zones.

- **Цифровая публикация:** Позволяет настраивать элементы для цифровой публикации в форматах ePUB и App Studio. Дополнительную информацию см. в разделе [«Электронные книги»](#) и в *Руководстве по App Studio*.
- **Новый блок в результате обрезки:** позволяет создать блок в результате обрезки.
- **Масштаб:** позволяет установить параметры масштабирования.
- **Примечание.** позволяет вставлять, удалять и просматривать примечания. Дополнительную информацию см. в разделе [«Примечания»](#).

Меню «Страница»

Меню **Страница** содержит команды для вставки, удаления и перемещения страниц; для работы с направляющими, сетками и разделами; для перемещения по страницам, и другие команды.

- **Вставить:** позволяет добавлять новые страницы.
- **Удалить:** позволяет удалять страницы.
- **Переместить:** позволяет переместить страницу в другое место.
- **Направляющие и сетка шаблонных страниц:** позволяет изменить размещение направляющих страницы и линий сетки на шаблонных страницах.
- **Раздел:** позволяет изменить систему нумерации для макета или диапазона страниц макета.
- **Предыдущая:** переход на предыдущую страницу.
- **Следующая:** переход на следующую страницу.
- **Первая:** переход на первую страницу.
- **Последняя:** переход на последнюю страницу.
- **Перейти:** переход на определенную страницу.
- **Отображение:** позволяет отображать на экране страницу или шаблонную страницу.

Меню «Макет»

Меню **Макет** содержит команды для работы с макетами и перемещениями между ними.

- **Создать:** позволяет создать новый макет.
- **Дублировать:** позволяет дублировать макет для копирования его элементов и содержимого в другой макет.
- **Удалить:** позволяет удалить макет.
- **Создать/Изменить параметры макета:** позволяет создать или изменить свойства структуры Job Jackets для макета.
- **Свойства макета:** позволяет изменять такие свойства макета, как имя, тип и формат.
- **Расширенные свойства макета:** позволяет изменить свойства совместного использования макета.
- **Метаданные электронной книги:** позволяет применить метаданные к макету для экспорта электронной книги. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с метаданными электронных книг»](#).

- **Добавить страницы для изменения расположения текста:** позволяет добавлять компоненты страниц на палитру тегов изменения расположения текста для обеспечения возможности экспорта в ePub с измененным расположением. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с измененным расположением текста»](#).
- **Предыдущая:** активизирует вкладку макета, которая была активна до текущего макета.
- **Следующая:** активизирует вкладку макета, расположенную непосредственно справа от активного макета.
- **Первая:** активизирует крайнюю левую вкладку макета.
- **Последняя:** активизирует крайнюю правую вкладку макета.
- **Перейти:** позволяет активизировать конкретный макет, а затем выбрать макет из подменю.

Меню «Таблица»

Меню **Таблица** содержит команды для добавления в таблицы новых строк и столбцов, изменения атрибутов таблицы, преобразования таблиц и другие команды.

- **Вставить:** позволяет добавить в таблицу строку или столбец.
- **Выбрать:** позволяет выбрать набор строк или столбцов либо других элементов таблицы. Это упрощает применение чередующегося форматирования — например, задание фона для каждой второй строки.
- **Удалить:** позволяет удалить выбранные элементы из таблицы.
- **Объединить ячейки:** позволяет объединять в одну ячейку прямоугольные блоки соседних ячеек таблицы — включая целиком строки или столбцы.
- **Разбить таблицу:** позволяет продолжить таблицы в другом месте. Разрыв таблицы—это максимальный размер таблицы, по достижении которого она разбивается на две связанных таблицы.
- **Разделить таблицы:** позволяет разорвать связь между продолжающимися таблицами, чтобы каждая из таблиц стала полностью самостоятельной. Это исключает влияние изменений в одной части таблицы на все последующие части, являющиеся продолжением этой таблицы.
- **Повторить в качестве заголовка:** позволяет задать автоматическое повторение строки заголовка в продолжениях таблицы.
- **Повторить в качестве нижнего колонтитула:** позволяет задать автоматическое повторение строки нижнего колонтитула в продолжениях таблицы.
- **Преобразовать текст в таблицу:** позволяет преобразовать в таблицу текст, уже импортированный или введенный в текстовый блок. Оптимальным образом эта функция работает с текстом, содержащим разделители, показывающие, каким образом информация должна разбиваться на столбцы и строки.
- **Преобразовать таблицу:** позволяет преобразовать содержащуюся в таблице информацию в текст или в группу связанных блоков. Преобразование таблицы может потребоваться для упрощения экспорта текущих данных или для сохранения документа, содержащего функции, не поддерживаемые более ранними версиями программы QuarkXPress.
- **Направление таблицы:** позволяет задать горизонтальную или вертикальную ориентацию таблицы.

- **Связать текстовые ячейки:** Позволяет связать ячейки таблицы между собой, аналогично тому, как можно связать текстовые блоки или траектории текста. Текст, введенный, импортированный или вставленный в связанные ячейки, сначала заполняет первую текстовую ячейку, а затем перетекает в каждую последующую связанную ячейку.
- **Сохранить геометрию:** позволяет исключить изменение ширины и высоты таблицы при вставке или удалении строк и столбцов.

Меню «Вид»

Меню **Вид** содержит пункты для просмотра документов и для задания отображаемых на экране элементов при установке флажка у пункта меню. Это меню содержит следующие команды:

- **Целая страница:** автоматически задает масштаб для отображения в центре окна макета всей страницы.
- **50%:** макет отображается в масштабе 50%.
- **75%:** макет отображается в масштабе 75%.
- **Фактический размер:** макет отображается в масштабе 100 %.
- **200%:** макет отображается в масштабе 200 %.
- **Эскизы страниц:** отображаются небольшие эскизы каждой страницы, которые можно располагать в другом порядке и копировать между проектами.
- **Перейти в полноэкранный режим** (*только Mac OS X*): позволяет переключаться в полноэкранный режим.
- **Динамические направляющие:** отображение непечатаемых линий, появляющихся при создании или работе с элементами на странице. Они помогают выравнивать, редактировать и преобразовывать элементы относительно других элементов на странице, отображая значения местоположения и измерения. Отображение подменю, позволяющего включать и выключать динамические направляющие, указывать тип динамических направляющих и отображаемую информацию (например, **Выровнять по центру элемента**, **Выровнять по краям элемента**, **Выровнять по центру страницы**, **Показать одинаковые размеры**, **Показать одинаковые интервалы** и **Показать измерения для размеров/интервалов**). В отличие от направляющих, которые определяются параметрами документа, отображение динамических направляющих определяется параметрами конкретного приложения.
- **Направляющие:** отображаются непечатаемые линии, служащие для размещения элементов на странице и включающие в себя направляющие поля, границы блоков, символ «X» в пустых графических блоках и направляющие линии.
- **Скрыть выбранное:** позволяет переключить QuarkXPress в режим, в котором выбранное визуально не обозначается в документе (манипуляторы и выделение текста не обозначаются), но по-прежнему учитывается QuarkXPress.
- **Сетки страницы:** отображаются непечатаемые линии сетки, заданные на шаблонной странице, на которой основана активная страница макета.
- **Сетки текстовых блоков:** отображаются непечатаемые линии сетки, примененные к текстовым блокам.
- **Привязка к направляющим:** позволяет быстро выравнивать элементы с помощью направляющих, так как элементы привязываются (притягиваются) к ближайшей направляющей.

- **Привязка к сетке страницы:** позволяет быстро выровнять элементы с помощью сетки страницы, так как элементы привязываются (притягиваются) к ближайшей направляющей.
- **Линейки:** вдоль верхнего и левого или вдоль верхнего и правого краев окна макета отображаются линейки, которые можно использовать для размещения элементов и направляющих.
- **Направление линейки:** позволяет расположить линейки страницы на верхнем и левом или на верхнем и правом краях окна макета.
- **Непечатаемые символы:** в тексте отображаются редактируемые непечатаемые символы, такие как пробелы, символы табуляции и символы разрыва абзаца.
- **Визуальные индикаторы:** отображаются индикаторы для непечатаемых элементов, например, гиперссылок и ролловеров.
- **Выделить переменные содержимого:** отображение индикаторов для переменных содержимого.
- **Режим обрезки:** имитирует внешний вид страницы после ее обрезки, отсекая все элементы, выходящие за пределы границ страницы. Цветом монтажного стола, используемым при выборе данного пункта, можно управлять на панели **Отображение** диалогового окна **Предпочтения** (QuarkXPress/Правка > Предпочтения).
- **Скрыть отключенные:** обеспечивает скрытие всех элементов, для которых установлен флажок **Отключить вывод** на панели **Блок, Линия, Рисунок** или **Макет** диалогового окна **Изменение**, а также слоев, для которых установлен флажок **Отключить вывод** в диалоговом окне **Атрибуты**. Кроме того, этот пункт обеспечивает скрытие нижнего подчеркивания гиперссылок, привязок гиперссылок, маркеров указателей и символа переполнения текстового блока.
- **Скрыть отключенные:** обеспечивает скрытие всех элементов, для которых установлен флажок **Отключить вывод** на панели **Блок, Линия, Рисунок** или **Макет** диалогового окна **Изменение**, а также слоев, для которых установлен флажок **Отключить вывод** в диалоговом окне **Атрибуты**. Кроме того, этот пункт обеспечивает скрытие нижнего подчеркивания гиперссылок, привязок гиперссылок, маркеров указателей и символа переполнения текстового блока.
- **Показать/скрыть примечания:** Позволяет скрыть или отобразить примечания в проекте.
- **Пробный вывод:** позволяет просмотреть вид макета при выводе на различные носители и с использованием различных способов печати. Эта экранная имитация достаточно точна для проверки на экране.
- **Редактор статей:** Служит для отображения активной статьи в режиме **Редактор статей**. Дополнительную информацию см. в разделе *«Использование режима «Редактор статей»»*.
- **Наборы режимов:** позволяет создавать различные режимы и быстро переключаться между ними.

Меню «Утилиты»

Меню **Утилиты** содержит следующие команды:

- **Вставка символа:** позволяет легко вставлять специальные символы, включая специальные разрываемые и неразрывные пробелы.

- **Переменная содержимого:** позволяет вставлять переменные содержимого, а также создавать, редактировать, удалять и преобразовывать в текст.
- **Правописание:** это подменю позволяет отобразить палитру **Правописание** для проверки правописания слова, выделенного текста, статьи, макета или всех эталонных страниц макета. В Mac OS X параметры **Вспомогательный словарь** и **Правка вспомогательного словаря** входят в подменю **Правописание**.
- **Вспомогательный словарь (только Windows):** позволяет указать вспомогательный словарь для использования при проверке правописания.
- **Правка вспомогательного словаря (только Windows):** позволяет редактировать вспомогательный словарь, связанный с активным **макетом**.
- **Количество слов и символов:** отображает диалоговое окно **Количество слов и символов**. Это диалоговое окно отображает количество символов полной ширины, полуширинных символов и других типов символов в активном текстовом компоненте.
- **Проверка строк:** отображается подменю, позволяющее находить висячие строки вверху и внизу абзаца, слишком свободные выключенные строки, строки, заканчивающиеся дефисом, и случаи переполнения.
- **Повторное преобразование ИМЕ:** повторное преобразование ИМЕ поддерживается следующими способами:
 - 1 В *Mac OS X*: повторное преобразование ИМЕ поддерживается в меню «ИМЕ». Однако это действует только для японского ИМЕ.
 - 2 В *Windows*: повторное преобразование ИМЕ поддерживается в пункте меню «Повторное преобразование ИМЕ» в меню **Утилиты** и **Контекст** QuarkXPress. Это действует для всех японских ИМЕ, корейских ИМЕ и нескольких ИМЕ традиционного и упрощенного китайского языка.
- ➔ Повторное преобразование ИМЕ также поддерживается на клавиатуре в *Windows* и *Mac OS X*.
- **Предлагаемая расстановка переносов:** отображение предлагаемой расстановки переносов для слова, в котором находится точка вставки текста.
- **Исключения при расстановке переносов:** отображение подменю, позволяющего редактировать исключения, а также импортировать и экспортировать файлы .xml, содержащие списки исключений при расстановке переносов для конкретных языков. Отображение диалогового окна **Исключения при расстановке переносов**.
- **Преобразовать язык проекта :** позволяет преобразовать все символы в активном проекте, использующие определенный язык символов, в другой язык символов.
- **Использование:** позволяет просматривать и обновлять состояние шрифтов, изображений, цветовых профилей, таблиц, элементов Composition Zones и ресурсов, используемых в макетах. С помощью диалогового окна **Использование** можно обновить сразу несколько отсутствующих цифровых файлов.
- **Использование стилей элементов:** позволяет просматривать и обновлять примененные стили элементов.
- **Диспетчер Job Jackets:** отображение диалогового окна **Диспетчер Job Jackets**.
- **Создать указатель (только Windows):** позволяет создать указатель из содержимого палитры **Указатель**.

- **Вставить текст заполнителя:** генерирует случайный текст в активном текстовом блоке для предварительного просмотра расположения и стиля текста в тех случаях, когда фактический текст еще отсутствует.
- **Cloner:** отображает диалоговое окно **Cloner**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Модуль расширения Cloner](#)».
- **ImageGrid:** отображает диалоговое окно **ImageGrid**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Модуль расширения ImageGrid](#)».
- **Изменить трекинг** (*только Windows*): позволяет управлять трекингом для установленных шрифтов.
- **Изменить таблицу кернинга** (*только Windows*): позволяет управлять кернингом для установленных шрифтов.
- **Linkster:** отображает диалоговое окно **Linkster**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Модуль расширения Linkster](#)».
- **ShapeMaker:** отображает диалоговое окно **ShapeMaker**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Модуль расширения ShapeMaker](#)».
- **Удалить кернинг вручную** (*только Windows*): позволяет удалить весь введенный вручную кернинг между символами или удалить кернинг из кернинговой пары.
- **Соответствие шрифтов:** позволяет создавать и редактировать правила подстановки нового шрифта вместо шрифта, затребованного проектом, но отсутствующего на компьютере.
- **Состояние компонента** (*только Windows*): позволяет просмотреть состояние необходимых компонентов программного обеспечения.
- **Диспетчер PPD:** позволяет задать, какие файлы PPD (файлы описания принтера PostScript) загружаются в диалоговом окне **Печать**.
- **Преобразовывать старые подчеркивания:** преобразование всех подчеркиваний в активной текстовой цепочке из формата QuarkXPress 3.x (Stars & Stripes) в формат Type Tricks.
- **Диспетчер расширений:** позволяет задать модули расширения XTensions, загружаемые при запуске приложения.
- **Диспетчер профилей:** позволяет управлять тем, какие цветовые профили загружены в приложение.
- **Создать QR-код:** Позволяет создавать векторные QR-коды (коды быстрого ответа) непосредственно в QuarkXPress, а затем применять к ним нужный цвет и стиль. Поддерживается создание как векторных, так и пиксельных QR-кодов. Пиксельные QR-коды сохраняются в папке документов. При повторном открытии диалогового окна «QR-код» будут отображены данные, представленные QR-кодом.
- **Правка:** подменю служит для включения и отключения автоматического отслеживания и выделения изменений. Это подменю также позволяет отобразить палитру **Правка**.
- **Выдать лицензию/Вернуть лицензию:** отображается только в том случае, если установлено приложение, работающее с администратором лицензий Quark (QLA). Позволяет выдавать и возвращать лицензии.

Меню «Окно»

Меню **Окно** позволяет управлять отображением на экране открытых окон и палитр. Это меню содержит следующие команды:

- **Новое окно:** отображение активного проекта в новом окне. Позволяет просматривать в разных окнах различные части одного проекта.
- **Разделить окно:** окно проекта разделяется на две части. Позволяет просматривать в разных частях окна различные части одного проекта.
- **Все на передний план** (*только Mac OS X*): расположение и отображение всех открытых окон.
- **Каскад** (*только Windows*): расположение нескольких открытых проектов друг над другом, чтобы была видна только часть строки меню каждого проекта.
- **Мозаика** (*только Mac OS X*): все открытые окна располагаются рядом друг с другом по горизонтали, заполняя весь экран.
- **Мозаика по горизонтали** (*только Windows*): все открытые окна располагаются рядом друг с другом по горизонтали, заполняя весь экран.
- **Мозаика по вертикали** (*только Windows*): все открытые окна располагаются друг над другом по вертикали, заполняя весь экран.
- **Расположить значки** (*только Windows*): свертывание всех активных проектов в значки.
- **Закрыть все** (*только Windows*): закрытие всех активных проектов.
- **Наборы палитр:** это подменю служит для сохранения и вызова наборов палитр.
- **Включить скрытие** (*только Mac OS X*): позволяет отображать и скрывать группы прикрепленных палитр.
- **Расширенное управление изображением:** отображение и скрытие палитры **Расширенное управление изображением**.
- **Публикация App Studio:** отображение или скрытие палитры **Публикация App Studio**. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по App Studio*.
- **Книги:** отображение или скрытие палитры **Книги**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с книгами](#)».
- **Стили выносок:** отображает палитру **Стили выносок**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа со стилями выносок](#)».
- **Цвета:** отображение или скрытие палитры **Цвета**.
- **Пользовательские стили:** отображает палитру **Пользовательские стили**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с пользовательскими стилями](#)».
- **Стили сносок:** отображение или скрытие палитры **Стили сносок**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа со сносками и концевыми сносками](#)».
- **Содержимое:** отображение или скрытие палитры **Содержимое**.
- **Переменные содержимого:** отображение или скрытие палитры **Переменные содержимого**.
- **Глифы:** отображение или скрытие палитры **Глифы**.
- **Стили сетки:** отображение или скрытие палитры **Стили сетки**.
- **Направляющие:** отображение или скрытие палитры **Направляющие**.
- **HTML5:** отображение или скрытие палитры **HTML5**.
- **Гиперссылки:** отображение или скрытие палитры **Гиперссылки**.
- **Указатель:** отображение или скрытие палитры **Указатель**.

- **Стили элементов:** отображение или скрытие палитры **Стили элементов**.
- **Слои:** отображение или скрытие палитры **Слои**.
- **Списки:** отображение или скрытие палитры **Списки**.
- **Стили таблиц:** отображение или скрытие палитры **Стили таблиц**.
- **Измерения:** отображение или скрытие палитры **Измерения**.
- **Макет страницы:** отображение или скрытие палитры **Макет страницы**.
- **Сведения о профиле:** отображение или скрытие палитры **Сведения о профиле**.
- **Правка:** отображение или скрытие палитры **Правка**.
- **Теги изменения расположения текста:** отображает палитру **Теги изменения расположения текста**. Дополнительную информацию см. в разделе «*Работа с измененным расположением текста*».
- **Масштаб:** отображение или скрытие палитры **Масштаб**. Дополнительную информацию см. в разделе «*Модуль расширения Scale XTensions*».
- **Таблицы стилей:** отображение или скрытие палитры **Таблицы стилей**.
- **Инструменты:** отображение или скрытие палитры **Инструменты**.
- **Экран приветствия:** отображает экран приветствия.

Кроме того, это подменю содержит по элементу для каждого открытого окна. Эти элементы меню можно использовать для быстрого переключения между окнами.

Меню «Справка»

Меню **Справка** обеспечивает доступ к интерактивной справке. Это меню содержит следующие команды:

- **Поиск:** эта команда служит для поиска в локальном файле справки.
- **Разделы справки (только Mac OS X):** эта команда служит для отображения интерактивной справки.
- **Содержание (только Windows):** этот пункт служит для открытия вкладки **Содержание** окна **Справка**.
- **Указатель (только Windows):** этот пункт служит для открытия вкладки **Указатель** окна **Справка**.
- **Новые возможности:** этот пункт служит для изучения новых возможностей данной версии QuarkXPress.
- **Transfer QuarkXPress License (только Windows):** этот пункт служит для передачи лицензии на другой компьютер.
- **About QuarkXPress (только Windows):** эта команда служит для отображения информации о программе QuarkXPress, такой как номер версии.
- **Правка лицензионного кода (только Windows):** эта команда служит для изменения проверочного кода установленного экземпляра QuarkXPress. Изменяя этот код, можно превратить ознакомительную версию (также называемой «оценочной версией») программы QuarkXPress в полнофункциональную версию, изменить языки, поддерживаемые интерфейсом пользователя, а также превратить обычную версию QuarkXPress в версию Plus.

- **Проверка наличия обновлений** (*только Windows*): эта команда служит для проверки наличия обновлений программы QuarkXPress.
- **Параметры Quark Update** (*только Windows*): эта команда служит для настройки параметров автоматического обновления.

Контекстные меню

В программе QuarkXPress многие функциональные возможности доступны через контекстные меню. Для отображения контекстного меню щелкните мышью при нажатой клавише Control (Mac OS) или щелкните правой кнопкой мыши в тексте, на рисунке или на палитре.

Палитры

Для открытия или отображения палитры установите галочку у имени палитры в меню **Окно**.

Для закрытия открытой палитры нажмите кнопку закрытия в левом верхнем углу палитры, уберите галочку у имени палитры в меню **Окно** или используйте соответствующее сочетание клавиш.


(*только Mac OS X*) Палитры можно вертикально пристыковать к левому или правому краям экрана; палитры, пристыкованные к краю экрана, образуют группу, которую можно перемещать. Также можно скрыть группы пристыкованных палитр, выбрав **Окно > Включить скрытие**. Пристыкованные палитры содержат привязки, создавая унифицированный внешний вид приложения. В окне документа кнопку изменения размера (+) можно использовать для привязки / отмены привязки окна к палитрам. Между краями окна и палитры добавлен разделитель, поэтому при изменении размера палитры также изменяется размер окна.

- ➔ Из-за ширины палитры **Измерения** она может быть пристыкована только горизонтально к верхнему или нижнему краю экрана. Палитра **Инструменты** может быть пристыкована горизонтально или вертикально.

(*только Mac OS X only*) Палитры можно перетаскивать и объединять в группы. При перетаскивании отображается эскиз, показывающий, будет ли палитра объединена или размещена выше. В группе палитр отображается индикатор синей линии, обозначающий местоположение, куда будет опущена палитра.

Палитра расширенного управления изображением

Палитра **Расширенное управление изображением** позволяет управлять отображением импортированных изображений. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с рисунками PSD»](#).




Палитра **Расширенное управление изображением** позволяет управлять импортированными изображениями.

Палитра «Книги»

Палитра **Книги** позволяет работать с книгами. Кнопки в верхней части этой палитры позволяют создавать и открывать книги, а также добавлять, редактировать и удалять главы книг.

Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с книгами.»](#)



Палитра **Книги** позволяет работать с книгами.

Палитра «Стили выносок»


Палитра **Стили выносок** позволяет работать со стилями выносок. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа со стилями выносок.»](#)

Палитра «Цвета»

Палитра **Цвета** позволяет просматривать и применять цвета, заданные в активном проекте. Кнопки в верхней части палитры позволяют создавать, редактировать и удалять цвета.

Пользователи создают цвета с помощью диалогового окна **Цвета (Правка > Цвета)**.

Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с цветами.»](#)



Палитра **Цвета** позволяет просматривать и применять цвета.

Палитра «Пользовательские стили»

Палитра **Пользовательские стили** позволяет работать с пользовательскими стилями. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с пользовательскими стилями»](#).

Палитра «Содержимое»

Палитра **Содержимое** обеспечивает доступ к элементам, находящимся в библиотеке общего содержимого. С помощью этой палитры можно дублировать и синхронизировать это содержимое в различных макетах. Кнопки в верхней части палитры позволяют добавлять, импортировать, вставлять, редактировать объекты и управлять их синхронизацией.

Пользователи могут создавать общие элементы с помощью диалогового окна **Свойства общего элемента** (Элемент > Совместное использование). Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с общим содержимым»](#).




Палитра **Содержимое** обеспечивает доступ к элементам, находящимся в библиотеке общего содержимого.

Палитра «Переменные содержимого»

Палитра **Переменные содержимого** обеспечивает доступ к переменным содержимого. В этой палитре можно добавлять, редактировать и дублировать переменные содержимого. Также можно выполнять поиск переменных содержимого и преобразовывать существующие переменные в текст. В этой палитре указаны предварительно определенные переменные содержимого, и она позволяет создавать новые типы переменных содержимого.

Для выделения существующих переменных содержимого используйте пункт меню **Вид > Выделить переменные содержимого**. Пользователи также могут вставлять, добавлять и редактировать переменные содержимого, используя пункт меню **Элемент > Переменная содержимого**. Дополнительную информацию см. в разделе [«Переменные содержимого»](#).



Палитра **Переменная содержимого** обеспечивает доступ к переменным содержимого.


Палитра «Стили сносок»

Палитра **Стили сносок** позволяет:

- добавлять, редактировать, удалять и дублировать стили сносок;
- вставлять новые сноски и концевые сноски или изменять существующие сноски и концевые сноски, используя значок пользовательской сноски/концевой сноски;
- менять стили сносок/концевых сносок, выбрав ссылку на сноску/концевую сноску в родительском тексте и щелкнув нужный стиль в палитре.

Пользователи также могут вставлять, добавлять и редактировать стили сносок, используя пункт меню **Правка > Стили сносок**.


Пользователи также могут вставлять сноски и переключаться между сносками и текстом ссылки, используя пункт меню **Стиль > Сноски/концевые сноски**. Дополнительную информацию см. в разделе *«Работа со сносками и концевыми сносками»*.



Палитра **Стили сносок** обеспечивает доступ к сноскам.

Палитра «Глифы»


Палитра **Глифы** обеспечивает удобный доступ ко всем символам каждого установленного на компьютере шрифта. Можно вывести на экран все символы выбранного шрифта или ограничить состав отображаемых символов, выбрав вариант во втором раскрывающемся меню. Можно добавлять символы в статью, дважды щелкая на них мышью. В области **Избранные глифы** в нижней части палитры можно сохранить часто используемые символы для быстрого доступа к ним.



Палитра **Глифы** обеспечивает удобный доступ ко всем символам каждого шрифта.

Палитра «Стили сетки»

Стиль сетки — это именованный набор параметров, описывающих сетку — например, таблица стилей для сетки. Стили сетки можно применять к текстовым блокам и использовать их как основу для сеток шаблонной страницы. Можно также строить стили сетки на основе других стилей сетки. Стили сетки отображаются в палитре **Стили сетки** (меню **Окно**). Дополнительную информацию см. в разделе «*Работа со стилями сетки*».



Палитра **Стили сетки** позволяет создавать и применять стили сетки.

Палитра «Направляющие»


Палитра **Направляющие** позволяет пользоваться направляющими. Дополнительную информацию см. в разделе [«Использование палитры «Направляющие»»](#).

Палитра HTML5

Палитра **HTML5** позволяет создавать и настраивать фильмы, слайд-шоу, кнопки и другие элементы для макетов App Studio и макетов в виде электронной книги. Подробнее о создании макетов App Studio см. *Руководство по App Studio*.

Палитра «Указатель»

Палитра **Указатель** позволяет разметить текст для создания указателя. При создании указателя все тэги, созданные с помощью палитры **Указатель**, автоматически преобразуются в настраиваемый указатель. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с указателями»](#).




Палитра **Указатель** позволяет разметить текст для включения в автоматически генерируемый указатель.

Палитра «Стили элементов»

Палитра **Стили элементов** позволяет работать со стилями элементов. Дополнительную информацию см. в разделе «[Модуль расширения Item Styles XTensions](#)».

Палитра «Слои»

Палитра **Слои** позволяет создавать слои, редактировать свойства слоев, управлять возможностями отображения или печати слоев, а также перемещать объекты между слоями. Дополнительную информацию см. в разделе «[Работа со слоями](#)».



Палитра **Слои** позволяет работать со слоями и объектами, находящимися на этих слоях.

Палитра «Списки»


Палитра **Списки** помогает просматривать и генерировать списки. Эта функция полезна для создания таких элементов, как содержания. Списки можно создавать в диалоговом окне **Списки** (Правка > Списки).

Раскрывающееся меню **Имя списка** позволяет выбрать один из списков, заданных в активном проекте, а кнопка **Обновить** позволяет обновить список, отображаемый в данный момент в палитре.

Кнопка **Найти** позволяет искать элементы из палитры **Списки**. Можно также перейти к слову или заголовку, просто дважды щелкнув его мышью в палитре.

Кнопка **Построить** позволяет вставить активный список в активную текстовую цепочку. Если список уже присутствует в статье, его можно обновить, а не вставлять еще одну копию.

Таблицы стилей **Форматировать как** для списка применяются автоматически.



Палитра **Списки** позволяет создавать такие элементы, как содержание.

палитра «Измерения»

С помощью палитры **Измерения** (меню **Окно**) можно быстро отредактировать многие часто используемые элементы управления. Параметры палитры **Измерения** изменяются в соответствии с выбранным инструментом или элементом. Если выбраны нескольких элементов одного типа (например, три отдельных графических блока), элементы управления палитры **Измерения** применяются ко всем выбранным элементам.



Панель вкладок отображается над центром палитры **Измерения**.

Над центром палитры **Измерения** отображается строка значков, называемая вкладкой навигации. Для циклического выбора слева направо значков вкладки навигации палитры **Измерения** нажимайте клавиши Command+Option+;/Ctrl+Alt+;. Для перемещения в обратном направлении (справа налево) нажимайте клавиши Command+Option+;/Ctrl+Alt+;.

Для постоянного отображения вкладки навигации нажмите клавишу Control+щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши на строке заголовка панели **Измерения** и выберите пункт **Всегда отображать панель таблицы**. Чтобы вкладка навигации была всегда скрыта,

нажмите клавишу Control+щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши на строке заголовка панели **Измерения** и выберите пункт **Всегда скрывать панель табуляции**. Чтобы строка вкладки навигации отображалась интерактивно: нажмите клавишу Control+щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши строку заголовка палитры **Измерения** и выберите **Показывать вкладку на роллере**.

Набор вкладок, отображаемых на палитре **Измерения**, зависит от того, какой элемент активен, и вид любой из вкладок изменяется в соответствии с активным элементом или элементами. Предусмотрены следующие вкладки:

-  Вкладка **Классический**: содержит часто используемые элементы управления. Отображается по-разному для текстовых блоков, графических блоков, линий и таблиц.
-  Вкладка **Текст**: содержит элементы управления со вкладки **Текст** диалогового окна **Изменение** (Элемент > Изменить).
-  Вкладка **Рамка**: содержит элементы управления со вкладки **Рамка** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Обтекание**: содержит элементы управления со вкладки **Обтекание** диалогового окна **Изменение**. Отображается по-разному для текстовых блоков, графических блоков и линий.
-  Вкладка **Обрезка**: содержит элементы управления со вкладки **Обрезка** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Символ**: содержит элементы управления из диалогового окна **Атрибуты символа** (Стиль > Символ).
-  Вкладка **Абзац**: содержит элементы управления со вкладки **Форматы** диалогового окна **Атрибуты абзаца** (Стиль > Форматы).
-  Вкладка **Траектория текста**: содержит элементы управления со вкладки **Траектория текста** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Распределить/Выровнять**: содержит элементы управления из подменю **Распределить/Выровнять** (Элемент > Распределить/Выровнять).
-  Вкладка **Экспорт**: содержит элементы управления со вкладки **Экспорт** диалогового окна **Изменение** (только Web-макет).
-  Вкладка **Сетки**: содержит элементы управления со вкладки **Сетка** диалогового окна **Изменение** (только при выбранных таблицах).
-  Вкладка **Тень**: содержит элементы управления со вкладки **Тень** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Табуляция**: содержит элементы управления со вкладки **Табуляция** диалогового окна **Атрибуты абзаца**.

➔ Если выбран графический блок, содержащий изображение, число рядом со значком

Эффективное разрешение изображения  на вкладке **Классический** палитры **Измерения** показывает эффективное разрешение этого изображения. Эффективное разрешение равно фактическому разрешению изображения, деленному на масштаб изображения. Например, если импортировано изображение с фактическим разрешением 100 точек на дюйм и масштаб этого изображения увеличен со 100 до 200 %, эффективное разрешение равно 50 точкам на дюйм. Чем выше эффективное разрешение, тем выше качество воспроизведения изображения. Обратите внимание, что при выборе нескольких графических блоков с разными значениями эффективного разрешения число рядом со значком **Эффективное разрешение изображения** не отображается.

Палитра «Измерения» — Mac OS X

Набор вкладок, отображаемых на палитре **Измерения**, зависит от того, какой элемент активен, и вид любой из вкладок изменяется в соответствии с активным элементом или элементами. Предусмотрены следующие вкладки:

- Вкладка **Исходное**: содержит часто используемые элементы управления. Отображается по-разному для текстовых блоков, графических блоков, линий и таблиц.



- Вкладка **Символ**: содержит элементы управления для настройки атрибутов символов текущего выбранного текста.



- Вкладка **Абзац**: содержит элементы управления для настройки атрибутов абзацев текущего выбранного текстового блока.



- Вкладка **Линейки**: содержит элементы управления для настройки атрибутов линеек текущего выбранного текстового блока.



- Вкладка **Табуляция**: содержит элементы управления для настройки табуляторов в текущем выбранном текстовом блоке.



- Вкладка **Текстовый блок**: содержит элементы управления для настройки атрибутов текста текущего выбранного текстового блока.



- Вкладка **Графический блок**: содержит элементы управления для настройки атрибутов рисунка текущего выбранного графического блока.



- Вкладка **Обрезка**: содержит элементы управления для настройки атрибутов обрезки текущего выбранного графического блока.



- Вкладка **Рамка**: содержит элементы управления для настройки атрибутов рамки текущего выбранного блока.



- Вкладка **Обтекание**: содержит элементы управления для настройки атрибутов рамки текущего выбранного объекта. Отображается по-разному для текстовых блоков, графических блоков и линий.



- Вкладка **Распределить/Выровнять**: содержит элементы управления из подменю **Распределить/Выровнять** (Элемент > Распределить/Выровнять).



- Вкладка **Тень**: содержит элементы управления для настройки атрибутов тени текущего выбранного объекта.



- Вкладка **Таблица**: содержит элементы управления для настройки атрибутов таблицы текущей выбранной таблицы.



- Вкладка **Composition Zones**: содержит элементы управления для настройки атрибутов текущего выбранного элемента Composition Zone.
- Вкладка **Компонент**: содержит элементы управления для настройки атрибутов текущего выбранного компонента.

➔ Если выбран графический блок, содержащий изображение, число рядом со значком

Эффективное разрешение изображения  на вкладке **Исходное** палитры **Измерения** показывает эффективное разрешение этого изображения. Эффективное разрешение равно фактическому разрешению изображения, деленному на масштаб изображения. Например, если импортировано изображение с фактическим разрешением 100 точек на дюйм и масштаб этого изображения увеличен со 100 до 200 %, эффективное разрешение равно 50 точкам на дюйм. Чем выше эффективное разрешение, тем выше качество воспроизведения изображения. Обратите внимание, что при выборе нескольких графических блоков с разными значениями эффективного разрешения число рядом со значком **Эффективное разрешение изображения** не отображается.

Палитра «Измерения» — Windows

Набор вкладок, отображаемых на палитре **Измерения**, зависит от того, какой элемент активен, и вид любой из вкладок изменяется в соответствии с активным элементом или элементами. Предусмотрены следующие вкладки:

-  Вкладка **Классический**: содержит часто используемые элементы управления. Отображается по-разному для текстовых блоков, графических блоков, линий и таблиц.
-  Вкладка **Текст**: содержит элементы управления со вкладки **Текст** диалогового окна **Изменение** (Элемент > Изменить).
-  Вкладка **Рамка**: содержит элементы управления со вкладки **Рамка** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Обтекание**: содержит элементы управления со вкладки **Обтекание** диалогового окна **Изменение**. Отображается по-разному для текстовых блоков, графических блоков и линий.
-  Вкладка **Обрезка**: содержит элементы управления со вкладки **Обрезка** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Атрибуты символа**: содержит элементы управления из диалогового окна **Атрибуты символа** (Стиль > Символ).
-  Вкладка **Атрибуты абзаца**: содержит элементы управления со вкладки **Форматы** диалогового окна **Атрибуты абзаца** (Стиль > Форматы).
-  Вкладка **Траектория текста**: содержит элементы управления со вкладки **Траектория текста** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Распределить/Выровнять**: содержит элементы управления из подменю **Распределить/Выровнять** (Элемент > Распределить/Выровнять).
-  Вкладка **Экспорт**: содержит элементы управления со вкладки **Экспорт** диалогового окна **Изменение**. (Только Web-макеты).

-  Вкладка **Сетки**: содержит элементы управления со вкладки **Сетка** диалогового окна **Изменение**. (Только выбранные таблицы).
-  Вкладка **Тень**: содержит элементы управления со вкладки **Тень** диалогового окна **Изменение**.
-  Вкладка **Табуляция**: содержит элементы управления со вкладки **Табуляция** диалогового окна **Атрибуты абзаца**.


➔ Если выбран графический блок, содержащий изображение, число рядом со значком **Эффективное разрешение изображения**  на вкладке **Классический** палитры **Измерения** показывает эффективное разрешение этого изображения. Эффективное разрешение равно фактическому разрешению изображения, деленному на масштаб изображения. Например, если импортировано изображение с фактическим разрешением 100 точек на дюйм и масштаб этого изображения увеличен со 100 до 200 %, эффективное разрешение равно 50 точкам на дюйм. Чем выше эффективное разрешение, тем выше качество воспроизведения изображения. Обратите внимание, что при выборе нескольких графических блоков с разными значениями эффективного разрешения число рядом со значком **Эффективное разрешение изображения** не отображается.



Панель вкладок отображается над центром палитры **Измерения**.

Палитра «Макет страницы»

Палитра **Макет страницы** содержит различные функции, относящиеся к страницам и навигации.



Палитра **Макет страницы** позволяет работать с шаблонными страницами и страницами макета.


Верхняя часть палитры позволяет создавать, дублировать и удалять шаблонные страницы. Для просмотра и редактирования шаблонной страницы дважды щелкните на ней мышью; эта шаблонная страница отображается в окне активного проекта. Односторонние шаблонные страницы отображаются в виде прямоугольника, двусторонние шаблонные страницы отображаются с двумя загнутыми углами.

Нижняя часть палитры позволяет перемещаться между страницами активного макета. Для перехода к странице макета дважды щелкните мышью в этой части палитры.

Для применения шаблонной страницы к странице макета перетащите значок шаблонной страницы на значок страницы макета. Можно также выбрать значки страниц макета в палитре, а затем щелкнуть мышью при нажатой клавише Command/дважды щелкнуть мышью значок шаблонной страницы.

Палитра «Сведения о профиле»

Палитра **Сведения о профиле** позволяет просматривать и обновлять параметры управления цветом для рисунков. Дополнительную информацию см. в разделе [«Управление цветом»](#).



Палитра **Сведения о профиле** обеспечивает точный контроль над параметрами управления цветом для рисунков.

Палитра «Правка»

Палитра **Правка** позволяет настраивать отслеживание изменений в проектах.

Дополнительную информацию см. в разделе [«Правка»](#).



Палитра **Правка** позволяет работать с отслеживанием.

Палитра «Теги изменения расположения текста»

Палитра **Теги изменения расположения текста** позволяет снабжать содержимое тегами для изменения расположения текста ePub. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с измененным расположением текста»](#).

Палитра «Масштаб»


Палитра **Масштаб** позволяет выполнять расширенные операции масштабирования.

Дополнительную информацию см. в разделе [«Модуль расширения Scale XTensions»](#).

Палитра «Таблицы стилей»

Палитра **Таблицы стилей** (**Окно > Таблицы стилей**) позволяет применять таблицы стилей символов и абзацев, щелкая мышью имена таблиц стилей. Кнопки в верхней части каждого раздела этой палитры позволяют создавать, редактировать, дублировать, обновлять и удалять таблицы стилей.


➔ Символ «+» рядом с таблицей стиля означает, что было применено локальное форматирование.



Палитра **Таблицы стилей** позволяет просматривать и применять таблицы стилей абзацев и символов.

Палитра «Стили таблиц»

Палитра **Стили таблиц** позволяет добавлять, редактировать и удалять стили таблиц.



Палитра **Стили таблиц** обеспечивает доступ к стилям таблиц.

Палитра «Инструменты»


Палитра **Инструменты** позволяет легко переключаться между разнообразными инструментами для работы с макетами. Дополнительную информацию см. в разделе [«Инструменты»](#).

Группы палитр и наборы палитр

В программе QuarkXPress предусмотрены две функции, упрощающие работы с палитрами: группы палитр и наборы палитр.

Использование групп палитр

Функция группы палитр позволяет объединить несколько палитр в одну.



В этой группе палитры **Таблицы стилей**, **Цвета** и **Списки** соединены в одну палитру, что обеспечивает экономию места при сохранении удобства доступа к функциям.

Для присоединения палитры к группе палитр нажмите клавишу Control и щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши на строке заголовка группы палитр, затем выберите название палитры без галочки. При присоединении уже отображаемой палитры она перемещается в группу палитр. Для отсоединения палитры от группы палитр нажмите клавишу Control и щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши на строке заголовка группы палитр, затем выберите пункт **Отсоединить [имя палитры]**.

Использование наборов палитр


Функция наборов палитр позволяет сохранять и вызывать положение и состояние всех открытых палитр и библиотек, обеспечивает удобное переключение между различными конфигурациями палитр.

Для создания набора палитр сначала выведите на экран все палитры, необходимые для конкретной задачи, и скройте все остальные палитры. Затем выберите команду **Окно > Наборы палитр > Сохранить набор палитр как** для отображения диалогового окна **Сохранить набор палитр как**, введите имя и, при желании, задайте сочетание клавиш.

Для вызова набора палитр выберите команду **Окно > Наборы палитр > [имя набора палитр]** или нажмите сочетание клавиш, соответствующее данному набору палитр.

Элементы управления макетом

При открытом проекте элементы управления в левом нижнем углу окна проекта обеспечивают прямой доступ к некоторым основным функциям.



Элементы управления макетом

- 1 Масштаб:** введите масштаб в процентах или выберите коэффициент масштаба в раскрывающемся меню (максимальный предел масштабирования — 8000%).
- 2 Номер страницы:** введите номер страницы в поле **Номер страницы** или выберите страницы в списке страниц, открывающемся при нажатии направленной вверх стрелки справа от этого поля.
- 3 Предыдущая страница:** переход на предыдущую страницу.
- 4 Следующая страница:** переход на следующую страницу.
- 5 Показать шаблонную страницу:** переключение между активной страницей макета и ее шаблонной страницей.
- 6 Разделить экран по горизонтали:** отображение макета в двух или более отдельных панелях, расположенных одна над другой.


- 7 **Разделить экран по вертикали:** отображение макета в двух или более отдельных панелях, расположенных рядом друг с другом.
 - 8 **Экспорт:** отображение тех же параметров экспорта, которые отображаются при выборе команды **Файл > Экспорт**.
- ➔ Щелкните направленную вверх стрелку рядом с полем **Номер страницы** для просмотра эскизов всех страниц макета. *Пользователи Mac OS X* могут продолжать щелкать направленную вверх стрелку для увеличения эскизов.

Режимы и наборы режимов

QuarkXPress предоставляет множество способов просмотра макетов. Можно разделить окно на части или создать новое окно для отображения двух различных макетов или двух различных режимов для одного макета. Можно использовать режим «Редактор статей», чтобы сосредоточиться на тексте не отвлекаясь на макет. А функция «Наборы режимов» позволяет создавать различные режимы и быстро переключаться между ними.

Разделение окна

Разделив окно на две или более панелей, можно одновременно просматривать несколько видов одной статьи, при этом изменения одновременно отображаются во всех панелях. Можно даже выбрать различные режимы отображения в каждой из панелей, просматривая изменения в одной панели и обновления в других панелях в режиме реального времени. Несколько видов в одном окне можно разделить по горизонтали или по вертикали.



Разделив окно, можно просматривать работу одновременно в нескольких масштабах.

Предусмотрены три способа разделения окна:

- Выберите **Окно > Разделить окно > По горизонтали** или **Окно > Разделить окно > По вертикали**.
- Щелкните мышью полосу разделения справа от полосы прокрутки (для разделения по вертикали) или сверху от полосы прокрутки (для разделения по горизонтали).
- Щелкните мышью значки разделения экрана в строке элементов управления макета в нижней части окна проекта.

После разделения окна можно изменять ширину и высоту разделения, перетаскивая мышью полосы между разделенными панелями.

Для удаления разделения окна используйте один из следующих способов:

- Выберите **Окно > Разделить окно > Удалить все**.
- Перетащите полосу разделения на боковую сторону окна.

Создание окна

Для создания нового окна с активным проектом выберите **Окно > Новое окно**.


- ➔ Если открыть для проекта несколько окон, внести в проект изменения и начать закрывать окна, приложение предложит сохранить проект только при попытке закрыть последнее окно с проектом.

Использование режима «Редактор статей»

Режим **Редактор статей** позволяет сосредоточиться на тексте статьи, не отвлекаясь на макет. В режиме **Редактор статей** весь текст имеет одинаковый размер и шрифт, текст занимает все окно и отображается только самое основное форматирование символов (такое как полужирное и курсивное начертание). Красный фон текста указывает на то, что текст вышел за пределы последнего текстового поля или траектории в статье.

Для отображения содержимого текущей статьи в новом окне **Редактор статей** выберите блок или строку, содержащие целевую статью, и выберите **Вид > Редактор статей**. (Если окно **Редактор статей** уже открыто, статья выбранного элемента отображается в этом окне.)

Чтобы контролировать общий вид страницы во время редактирования текста, окно **Редактор статей** можно расположить рядом с окном макета, в котором отображается текущая статья.



Статья в режиме макета (слева) и в окне Редактор статей (справа)

Наборы режимов

Меню **Вид** содержит различные варианты отображения макета. Можно отображать или скрывать направляющие, сетки, непечатаемые символы, визуальные индикаторы и прочее. (Дополнительную информацию см. в разделе «*Меню «Вид»*».) Функция «Наборы режимов» позволяет сохранять и вызывать из памяти различные сочетания этих параметров. Эти параметры сохраняются в наборе режимов следующим образом:

- Вид > Направляющие
- Вид > Сетки страницы
- Вид > Сетки текстовых блоков
- Вид > Линейки
- Вид > Направление линейки
- Вид > Визуальные индикаторы
- Вид > Непечатаемые символы
- Вид > Режим обрезки
- Вид > Скрыть отключенные

QuarkXPress поставляется с несколькими наборами режимов по умолчанию:


- **По умолчанию:** это набор вариантов режимов по умолчанию, которые отображаются при создании первого макета после самого первого запуска QuarkXPress.
- **Предварительный просмотр перед выводом:** Этот набор режимов максимально точно имитирует страницу при печати. Направляющие, сетки, непечатаемые символы и визуальные индикаторы скрыты. Параметры **Вид > Режим обрезки** и **Вид > Скрыть отключенные** включены. Монтажный стол отображается цветом, выбранным на панели **Отображение** диалогового окна **Предпочтения (QuarkXPress/Правка > Предпочтения)**.
- **Режим авторских разработок:** в этом наборе режимов отображаются направляющие, непечатаемые символы, визуальные индикаторы и линейка.

Для создания набора режимов сначала включите только те параметры вида, которые требуется сохранить в наборе режимов. Затем выберите команду **Вид > Наборы режимов > Сохранить набор режимов как** для отображения диалогового окна **Сохранить набор режимов как**, введите имя и, при желании, задайте сочетание клавиш.

Для переключения к требуемому набору режимов выполните одно из следующих действий.

- Выберите **Вид > Наборы режимов > [имя набора режимов]**.
- Нажмите сочетание клавиш для данного набора режимов.
- Откройте палитру **Набор режимов (Вид > Наборы режимов > Управление наборами режимов)**, выберите в палитре имя набора режимов и нажмите кнопку **Применить**  (или дважды щелкните на имени набора режимов).

Для управления созданными наборами режимов выберите **Вид > Наборы режимов > Управление наборами режимов**. Отображается палитра **Наборы режимов**. Кнопки в верхней части этой палитры можно использовать для **изменения** , **применения**  и **удаления**  выбранного набора режимов.



Палитра **Наборы режимов**

- ➔ Наборы режимов сохраняются на уровне приложения. Однако любые параметры режимов, которые применяются к макету с помощью наборов режимов, сохраняются вместе с этим макетом.

Проекты и макеты


Файлы QuarkXPress называются *проектами*, а каждый проект содержит один или несколько *макетов*. Каждый макет хранится в проекте, и каждый проект содержит как минимум один макет. Каждый макет может содержать до 2000 страниц форматом до 224 x 224 дюймов (1219,2 x 1219,2 мм) (или 112 x 224 дюймов (609,6 x 1219,2 мм) для двухстраничных разворотов). Проект может содержать неограниченное количество макетов.

Так как в одном файле могут храниться несколько макетов, можно легко обеспечить совместное использование материалов в различных версиях документа — например, в письмах с одинаковым текстом на бумаге форматов US letter и A4.

Проект QuarkXPress может содержать макеты трех типов: макеты печати, электронные книги и App Studio. Можно использовать один проект для создания содержимого для различных носителей — например, для печати, PDF, ePub, исходных приложений и электронных книг Kindle.

Работа с проектами

Для создания проекта выберите **Файл > Создать > Проект**. Отображается диалоговое окно **Новый проект**.



Диалоговое окно **Новый проект** для макета печати

Каждый проект QuarkXPress содержит по крайней мере один макет. Поэтому при создании проекта необходимо задать макет по умолчанию для файла. Для указания типа макета по умолчанию выберите **Печать**, **App Studio** или **Электронная книга (ePub, Kindle)** в раскрывающемся меню **Тип макета**.

Подробнее о макетах App Studio см. *Руководство по App Studio*.

Дополнительную информацию о создании макетов для экспорта электронных книг ePub см. в разделе *«Электронные книги»*.

- ➔ Проект, созданный в любой языковой версии QuarkXPress, можно редактировать, печатать и сохранять в любой другой языковой версии QuarkXPress. Все доступные орфографические словари и правила переноса поддерживаются во всех языковых версиях.

Параметры макетов печати

Можно использовать имя макета по умолчанию или ввести новое имя макета в поле **Имя макета**.

По умолчанию в верхней части окна проекта отображается по одной вкладке для каждого макета проекта. Чтобы эти вкладки не отображались, установите флажок **Режим одного макета**. (В проект все равно можно добавлять макеты, однако при этом режим одного макета будет отключен.)

Элементы управления в области **Страница** позволяют задать формат и ориентацию страницы для макета по умолчанию.

- ➔ Информацию об использовании пользовательских форматов страниц см. в разделе «*Пользовательский формат страницы*».

Флажок **Разворот** позволяет создавать развороты. В проекте с горизонтальным направлением статьи по умолчанию флажок **Разрешить нечетные страницы слева** позволяет указать, могут ли нечетные страницы располагаться слева. В проекте с вертикальным направлением статьи по умолчанию флажок **Разрешить нечетные страницы справа** позволяет указать, могут ли нечетные страницы располагаться справа.

Флажок **Автосоздание текстового блока** позволяет добавлять текстовый блок на шаблонную страницу данного макета по умолчанию.

Элементы управления **Направляющие поля** позволяют задать поля по умолчанию для макета, а элементы управления в области **Направляющие колонки** позволяют создать страницу с несколькими колонками по умолчанию.

Число страниц позволяет указать число страниц, которые должны быть исходно созданы.

Сохранение проекта QuarkXPress и задание его имени

При первом сохранении проекта QuarkXPress отображается диалоговое окно **Сохранить как**. Используйте это диалоговое окно для задания имени, местоположения и типа проекта.

При сохранении проекта QuarkXPress можно выбрать вариант в раскрывающемся меню **Тип/Сохранить как тип**:

- Выберите **Проект** для сохранения проекта в виде, допускающем дальнейшее редактирование.
- Выберите **Шаблон проекта** для сохранения версии проекта только для чтения.

Экспорт макетов и проектов

Для экспорта одного или нескольких макетов из активного проекта выберите **Файл > Экспорт > Макеты как проект**. Введите имя в поле **Сохранить как** и укажите папку.

Для экспорта всех макетов проекта установите флажок **Выбрать все** в области **Макеты**. Для экспорта индивидуальных макетов пометьте их в этой области.


Для экспорта выбранных макетов в виде, допускающем открытие в более ранних версиях программы QuarkXPress, выберите номер более ранней версии в раскрывающемся меню **Версия**.

Пользовательский формат страницы


При регулярном использовании определенного пользовательского формата страницы можно определить этот формат и добавить его в раскрывающееся меню **Формат страницы** в диалоговом окне **Новый проект**. Эти пользовательские форматы страниц можно использовать для макетов печати и макетов в виде электронной книги.

Для создания пользовательского формата страницы:

- 1 Выберите **Файл > Создать > Проект**. Отображается диалоговое окно **Новый проект**.
- 2 Выберите **Печать** или **Электронная книга (ePub, Kindle)** в раскрывающемся меню **Тип макета**.



- 3 Выберите **Создать** в раскрывающемся меню **Формат страницы:** . Появится диалоговое окно **Пользовательский формат страницы.**



- 4 Укажите **Имя** для нового пользовательского формата страницы и определите параметры **Ширина** и **Высота**. Ориентация будет автоматически назначена на основе введенных значений для параметров **Ширина** и **Высота**.
- ➔ Для создания нескольких пользовательских форматов страницы щелкните **Добавить**. Новый пользовательский формат страницы появится в списке, и вы сможете создать другой формат. Чтобы удалить пользовательский формат страницы, выберите его в списке и щелкните **Удалить**. Для редактирования пользовательского формата страницы выберите его в списке и снова укажите значения параметров **Ширина** и **Высота**.

5 Нажмите **ОК**.

Все созданные пользовательские форматы страницы появятся в раскрывающемся меню **Формат страницы** и в диалоговых окнах **Новый проект** и **Новый макет** и могут быть выбраны при создании новых макетов печати и макетов в виде электронной книги; однако пользовательские форматы страницы, определенные для макетов печати, могут использоваться только при создании новых макетов печати, а пользовательские форматы страницы, определенные для макетов в виде электронной книги, могут использоваться только при создании новых макетов в виде электронной книги. Пользовательские форматы страницы будут удалены при удалении предпочтений и создании новых предпочтений.

- ➔ Также можно создать пользовательские форматы устройств для типа макета **App Studio**. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по App Studio*.
- ➔ Пользовательские форматы страницы также могут быть созданы с помощью диалогового окна **Новый макет**. (**Макет > Создать**.)

Работа с макетами

Перемещаться между макетами, добавлять, дублировать и удалять макеты несложно.

По умолчанию в верхней части окна проекта отображается по одной вкладке для каждого макета проекта. Только в *Mac OS X* можно изменить порядок макетов, отображающихся на вкладке макетов, перетаскивая вкладки с именами макетов. Этот параметр сохранен в документе; порядок также сохраняется.

Для перехода между макетами служат вкладки в верхней части окна проекта.

Для добавления макета в активный проект выберите **Макет > Создать** или щелкните мышью вкладку макета и выберите в контекстном меню пункт **Создать**.

Для дублирования макета откройте макет, который требуется дублировать, затем выберите **Макет > Дублировать** или выберите пункт **Дублировать** в контекстном меню вкладки **Макет**.

Для изменения свойств макета откройте этот макет, затем выберите **Макет > Свойства макета** или выберите пункт **Свойства макета** в контекстном меню вкладки **Макет**. Отображается диалоговое окно **Свойства макета**. Это диалоговое окно можно использовать для изменения типа макета проекта, однако преобразование макета в тип макета App Studio или в макет в виде электронной книги и обратно невозможно. (Дополнительную информацию см. в *Руководстве по App Studio*.)

Для удаления макета откройте этот макет, затем выберите **Макет > Удалить** или выберите пункт **Удалить** в контекстном меню вкладки **Макет**.

При использовании следующих команд в выводимые данные включается только активный макет:

- **Файл > Экспорт > Макет как PDF**
- **Файл > Экспорт > Макет как проект**
- **Файл > Экспорт > Страница как EPS**
- **Файл > Экспорт > Макет в формате ePub**

- **Файл > Экспорт > Макет как Kindle**
- ➔ Слои применяются к макету, активному в момент их создания или редактирования.
- ➔ При выполнении операции уровня проекта (**Правка > Отменить**) эта операция добавляется в журнал отмены для всех макетов.
- ➔ При проверке правописания (меню **Утилиты**) QuarkXPress проверяет только активный макет.
- ➔ Функция **Поиск/Замена** (меню **Правка**) обеспечивает поиск только в активном макете.

Ресурсы уровня проекта и уровня макета

Некоторые ресурсы определены на уровне проекта, а другие ресурсы определены на уровне макета.

Ресурсы уровня проекта

Ресурсы уровня проекта могут использоваться в каждом макете проекта, и эти ресурсы одинаковы в каждом макете, в котором они используются. Ресурсы уровня проекта включают в себя предпочтения приложения, таблицы стилей, цвета, ПЕРИВЫКЛ, списки, пунктиры и линии, каскадные меню (только Web-макеты), метатэги (только Web-макеты) и меню (только Web-макеты).

- ➔ Хотя каждое созданное определение списка может использоваться в любом макете проекта, при построении списка он собирается только из активного макета.

Ресурсы уровня макета

Ресурсы уровня макета могут быть уникальными для каждого макета проекта. Ресурсы уровня макета включают в себя следующее:

- Предпочтения макета (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Макет** или **Web-макет**)
- Настройки кернинга (**Утилиты > Изменить трекинг**) (*только макеты печати*)
- Настройки трэкинга (**Утилиты > Изменить таблицу кернинга**) (*только макеты печати*)
- Исключения при расстановке переносов (**Утилиты > Исключения при расстановке переносов**)
- Настройки трешпинга (**Окно > Показать информацию о трешпинге**) (*только макеты печати*)
- Значения масштаба

Работа с направляющими

Направляющие представляют собой непечатаемые направляющие линии, помогающие выстраивать элементы и текст на макете. Существует три типа направляющих: *Направляющие линейки, направляющие колонок и полей и динамические направляющие.*

Линии сетки – это непечатаемые направляющие линии, которые можно использовать для выравнивания элементов и текста в соответствии с размером и положением текста.

Дополнительную информацию см. в разделах [«Модуль расширения Guide Manager Pro XTensions»](#) и [«Что такое линии сетки»](#).

Направляющие колонок и полей

Направляющие колонок и полей показывают положение внешних полей страницы и колонок (если предусмотрены).

QuarkXPress автоматически помещает направляющие колонок и полей во все новые макеты для печати. Их положение можно задать в полях **Направляющие колонок** и **Направляющие полей** диалогового окна **Новый проект** (**Файл > Создать > Проект**) или в диалоговом окне **Новый макет** (**Макет > Создать**).

Когда в окне проекта отображается шаблонная страница, с помощью диалогового окна **Направляющие и сетка шаблонных страниц** (**Страница > Направляющие и сетка шаблонных страниц**) можно изменить положение направляющих колонок и полей. Если в диалоговом окне **Новый проект** (**Файл > Создать > Проект**) или **Новый макет** (**Макет > Создать**) установлен флажок **Автосоздание текстового блока**, значения, указанные в области **Направляющие полей**, определяют размер и положение автоматически создаваемого текстового блока.

Информацию о создании направляющих колонок и полей см. в разделе [«Настройка сетки шаблонной страницы»](#).

Дополнительную информацию см. в разделе [«Модуль расширения Guide Manager Pro XTensions»](#).

Направляющие линейки

Направляющие линейки (или просто «направляющие») — это непечатаемые направляющие, которые можно устанавливать вручную. Направляющие линейки можно создавать, перетаскивая их мышью с горизонтальных и вертикальных линеек (**Вид > Линейки**). Направляющие линейки можно создавать на шаблонных страницах и на отдельных страницах макета.

- Для создания горизонтальной направляющей линейки щелкните мышью на верхней линейке; когда появится указатель , перетащите направляющую линейку в требуемое положение на странице. Для создания вертикальной направляющей линейки щелкните мышью на вертикальной линейке, затем перетащите направляющую линейку на страницу, когда появится указатель . Если при перетаскивании направляющей линейки открыта палитра **Измерения**, положение направляющей отображается в поле **X** (для вертикальных направляющих линеек) или в поле **Y** (для горизонтальных направляющих линеек).
- Если при создании горизонтальной направляющей линейки отпустить кнопку мыши, когда направляющая линейка находится над монтажным столом, эта направляющая линейка распространяется на монтажный стол и все страницы данного разворота. Если отпустить кнопку мыши, когда направляющая линейка находится над страницей документа, эта направляющая линейка отображается только на данной странице.
- Для изменения положения направляющей линейки щелкните на ней мышью и перетащите в другое положение, когда появится указатель направляющей. Можно также дважды щелкнуть направляющую при выбранном инструменте **Элемент** и ввести новое положение в диалоговом окне **Guide Manager Pro**.
- Для удаления направляющей линейки перетащите ее за пределы страницы.

- Для удаления со страницы всех направляющих прокрутите изображение таким образом, чтобы отображалась часть этой страницы, затем перетащите направляющую обратно на линейку при нажатой клавише Option/Alt.
- Для удаления всех направляющих линеек с монтажного стола разворота прокрутите изображение, чтобы была видна часть монтажного стола, затем нажмите клавишу Option/Alt и щелкните мышью на области линейки.

См. также раздел «[Модуль расширения Guide Manager Pro XTensions](#)».

Привязка к направляющим

QuarkXPress позволяет создать «магнитное поле» вокруг направляющих, чтобы при перетаскивании элемента близко к направляющей он автоматически выравнивался по этой направляющей. Эта функция называется **Привязка к направляющим** (меню **Вид**), а ширина «магнитного поля» называется **Расстояние привязки**.

Для управления привязкой с помощью элементов управления QuarkXPress убедитесь, что отмечен пункт **Вид > Привязка к направляющим**. Для задания расстояния выберите **QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Макет печати > Направляющие и сетка** и введите количество пикселей в поле **Расстояние привязки**.

Можно также выбрать **Вид > Привязка к сетке страницы** для включения выравнивания элементов по сетке шаблонной страницы. Значение в поле **Расстояние привязки** относится также и к сетке шаблонной страницы. Дополнительную информацию см. в разделе «[Привязка элементов к сетке](#)».

Динамические направляющие

Динамические направляющие — временные непечатаемые направляющие, которые появляются при создании или изменении элементов на странице. Они помогают выравнивать эти элементы относительно других элементов и страницы в макете. Можно задать тип динамических направляющих и отображаемую информацию.

При создании, преобразовании или перемещении элемента на экране автоматически появляются временные направляющие, которые помогают расположить новый элемент относительно существующего элемента или относительно страницы.

Выберите **Вид > Динамические направляющие > Показать/скрыть динамические направляющие**, чтобы включить или отключить динамические направляющие.

Можно изменить способ и условия отображения динамических направляющих, используя подменю **Вид > Динамические направляющие** для выбора следующих параметров:

- Выберите **Выровнять по центру элемента** для отображения линий направляющих, созданных при центре элементов, выровненных по центру и/или краям других элементов. Они создаются при создании и перемещении элементов.
- Выберите **Выровнять по краям элемента** для отображения линий направляющих, созданных при краях элементов, выровненных по краям других элементов. Они создаются при создании и перемещении элементов.
- Выберите **Выровнять по центру страницы** для отображения линий направляющих, созданных при краях или центре элементов, выровненных по центру страницы. Они создаются при создании и перемещении элементов.

- Выберите **Показать одинаковые размеры** для отображения линий направляющих, созданных при размерах элементов, равных размерам других элементов. Они создаются при создании и изменении размеров элементов.
 - Выберите **Показать одинаковые интервалы** для отображения линий направляющих, созданных при горизонтальном и/или вертикальном расстоянии между элементами, равным расстоянию между другими элементами на странице. Они создаются при создании и перемещении элементов.
 - Выберите **Показать измерения для размеров/интервалов** для отображения значения размеров при выборе **Показать одинаковые размеры** и значения интервала при выборе **Показать одинаковые интервалы**.
- ➔ Этот параметр доступен только при выборе **Показать одинаковые размеры** или **Показать одинаковые интервалы**.
- ➔ По умолчанию динамические направляющие отображаются, и выбраны все параметры.

В *Windows* используйте панель **Цвета динамических направляющих** диалогового окна **Предпочтения** для выбора цвета для всех типов динамических направляющих. См. раздел *«Предпочтения - Приложение - Цвета динамических направляющих.»* В *Mac OS X* цвет динамических направляющих устанавливается с помощью панели **Цветовая тема** диалогового окна **Предпочтения**. См. раздел *«Предпочтения — Приложение — Цветовая тема.»*

Отмена и возврат операций

Команда **Отменить** (меню **Правка**) отменяет последнюю операцию, выполненную с элементом. Например, если был случайно вырезан графический блок, команда **Отменить** вернет этот графический блок в макет из буфера обмена. Команда **Вернуть** (меню **Правка**) позволяет заново выполнить отмененную операцию.

Выберите **Правка > Отменить** (Command+Z/Ctrl+Z) для обращения последней выполненной операции. Этот элемент меню показывает конкретную операцию, которую можно отменить. Например, команда **Отменить удаление** доступна в меню **Правка** после использования команды **Элемент > Удалить**. Серый текст **Нельзя отменить** отображается в том случае, если функция **Отменить** недоступна.

Для повторного выполнения операции выберите **Правка > Вернуть** (Command+Shift+Z/Ctrl+Y) после отмены операции.

Переменные содержимого

Переменная содержимого — это элемент, вставляемый в документ и различающийся в зависимости от содержимого. Например, переменная **Номер последней страницы** отображает номер последней страницы документа. При добавлении или удалении страниц переменная соответствующим образом обновляется.

В состав QuarkXPress входят следующие предварительно настроенные переменные содержимого, которые можно вставлять в документы:

- Дата создания
- Номер текущей страницы
- Имя файла
- Номер последней страницы
- Дата изменения
- Номер следующей страницы
- Дата вывода
- Номер предыдущей страницы

Можно изменить формат этих переменных или создать собственную переменную.

Помимо набора предварительно определенных переменных можно создать следующие дополнительные переменные типа текста:

- Пользовательская переменная: Можно объединить текстовую строку с другой предварительно определенной переменной.
- Верхний колонтитул: Этот тип переменной позволяет выбрать в документе источник данных, установив ссылку на параграф или таблицу стилей символов. Этот тип переменной можно применить к шаблонной странице для автоматического обновления верхних колонтитулов. *Например, на левой странице может быть размещено название книги, а на правой — название главы/раздела.*
- Указатель страниц: Эта переменная используется для создания ссылки на существующий объект макета с помощью привязок и позволяет ссылаться на этот объект в других местах документа, включая номер страницы ссылки на объект.
- Статический текст: Эта переменная позволяет создать простую переменную статического текста для вставки в документ. Например, эта переменная может быть полезна для единообразного указания названия компании в документе и одновременного изменения названия во всем документе.

Редактирование переменных содержимого

Для редактирования переменных содержимого выберите **Окно > Переменные содержимого**, чтобы открыть палитру **Переменные содержимого**. Кнопки в верхней части этой палитры позволяют добавлять, редактировать и дублировать переменные содержимого. Выберите существующую переменную содержимого и нажмите кнопку  для редактирования или кнопку  для добавления новой переменной содержимого.

Появится диалоговое окно **Редактировать переменную содержимого**.

➔ При добавлении новой переменной содержимого это диалоговое окно также можно открыть, выбрав **Утилиты > Переменные содержимого**, а затем **Создать** в раскрывающемся меню.

Введите имя в поле **Имя**. Если добавляется новая или дублируется существующая переменная содержимого, выберите **Тип** переменной содержимого в раскрывающемся меню. Укажите атрибуты для переменной содержимого, они будут различаться в зависимости от типа содержимого, доступного для редактирования:

- **Дата создания:** дата создания вставляет дату или время первого сохранения документа. Можно вставить текст до и после даты, и можно изменить формат даты для всех переменных даты, используя раскрывающиеся меню.
- **Номер текущей страницы:** это переменная вставляет в документ номер текущей страницы текущего проекта.
- **Пользовательская переменная:** Дополнительную информацию см. в разделе [«Создание пользовательской переменной содержимого»](#).
- **Имя файла:** это переменная вставляет в документ имя текущего файла. Выберите **Включить расширение**, чтобы включить расширение файла. Переменная «Имя файла» обновляется при каждом сохранении файла с новым именем или в новом месте. Расширение появляется в документе только после сохранения.
- **Номер страницы блока направления:** Эта переменная служит для вставки номера страницы, на которой находится продолжение или предыдущая часть текущего блока, если текущий блок занимает несколько страниц, которые могут не следовать подряд. В раскрывающемся меню **Контекст** выберите **Следующий блок** или **Предыдущий блок**, чтобы указать номер страницы, на которой находится продолжение или предыдущая часть блока.
- **Номер последней страницы:** это переменная вставляет в документ номер последней страницы текущего проекта. Тип «Номер последней страницы» полезен для добавления в заголовки и нижние колонтитулы документа общего числа страниц в общем формате *Страница 3 из 12*. В данном случае переменная «Номер последней страницы» создает число 12, которое обновляется при добавлении и удалении страниц. В раскрывающемся меню **Область действия** выберите пункт для определения использования номера последней страницы раздела или макета.
- **Дата изменения:** дата изменения вставляет дату или время последнего сохранения документа. Можно вставить текст до и после даты, и можно изменить формат даты для всех переменных даты, используя раскрывающиеся меню.
- **Номер следующей страницы:** это переменная вставляет в документ номер следующей страницы текущего проекта. В раскрывающемся меню **Область действия** выберите пункт для определения использования номера следующей страницы раздела или макета.

- Дата вывода: дата вывода вставляет дату или время печати или экспорта документа. Можно вставить текст до и после даты, и можно изменить формат даты для всех переменных даты, используя раскрывающиеся меню.
- Указатель страниц: можно вставить текст до и после переменной указателя страниц. Выберите **Имя привязки** в раскрывающемся меню. Выберите **Создать гиперссылку**, чтобы создать гиперссылку в тексте.
- Номер предыдущей страницы: это переменная вставляет в документ номер предыдущей следующей страницы текущего проекта. В раскрывающемся меню **Область действия** выберите пункт для определения использования номера предыдущей страницы раздела или макета.
- Верхний колонтитул: Выберите исходную таблицу стилей для отображения в верхнем колонтитуле, а затем выберите, следует ли отображать первое вхождение на странице, последнее вхождение на странице, первое вхождение на развороте или же последнее вхождение на развороте.
- Статический текст: введите текст, который должен отображаться при вставке этой переменной содержимого.

По завершении нажмите **ОК**.


- ➔ Если добавлена или обновлена переменная содержимого, она будет присутствовать в раскрывающемся списке **Утилиты > Переменные содержимого** и в палитре **Переменные содержимого (Окно > Переменные содержимого)**. Новая переменная будет доступна при вставке переменной содержимого в текст.

Создание пользовательской переменной содержимого

Помимо существующих предварительно настроенных переменных содержимого, входящих в состав QuarkXPress, также можно создать пользовательские переменные содержимого для использования в проектах. Пользовательские переменные отлично подходят, если необходимо использовать текстовое содержимое в текстовой статье и в какой-либо другой статье или в другом месте. При изменении содержимого пользовательской переменной оно меняется везде, где используется переменная.


Для создания пользовательской переменной содержимого:

- 1 Поместите точку вставки в место, где должна быть переменная.
- 2 Выберите **Утилиты > Переменные содержимого**, затем выберите **Создать** в раскрывающемся меню.
Появится диалоговое окно **Редактировать переменную содержимого**.
- 3 Введите имя в поле **Имя**.
- 4 Выберите **Пользовательская переменная** в раскрывающемся меню **Тип**.



5 При использовании этой пользовательской переменной содержимого можно вставить **Текстовую строку** или **Текстовую переменную**.

- Если создается пользовательская переменная и вставляется тестовая строка, при вставке этой переменной содержимого введите нужный текст. Щелкните символ плюса для добавления других строк к тексту.
- Если создается пользовательская переменная и вставляется текстовая переменная, выберите нужную текстовую переменную в раскрывающемся меню. Можно объединить 2 или более переменных, щелкнув символ плюса рядом с переменной.



6 Нажмите **ОК**.

- ➔ Если добавлена пользовательская переменная содержимого, она будет присутствовать в раскрывающемся списке **Утилиты > Переменные содержимого** и в палитре **Переменные**

содержимого (**Окно > Переменные содержимого**). Новая переменная будет доступна при вставке переменной содержимого в текст.

Вставка переменной содержимого

Для вставки переменной содержимого в проект:

- 1** Поместите точку вставки в место, где должна быть переменная.
- 2** Выберите **Утилиты > Переменные содержимого**, затем выберите переменную для вставки в раскрывающемся меню.

Переменная отображается на странице, как если бы была введена в документ.

- ➔ Можно выбрать **Вид > Выделить переменные содержимого**, чтобы выделить все переменные содержимого в текущем проекте.

Блоки, линии и таблицы

Для создания удачного макета страницы требуется упорядоченный способ расположения текста и рисунков — требуются блоки. Блоки представляют собой элементы, которые могут содержать текст или рисунки; можно также создать блоки, не предназначенные ни для какого содержимого, а являющиеся, например, красочными элементами оформления страницы. Границы блоков задают определенную форму, размер и размещение текста и рисунков на странице.

Что такое элементы и содержимое

В QuarkXPress используется концепция элементов (контейнеров) и содержимого (того, что размещается внутри элементов).

Элементы являются строительными блоками макета страницы. Инструмент **Элемент**  позволяет выполнять с элементами такие операции, как перемещение, изменение размеров, поворот, изменение формы, вырезание, копирование и вставка.

Предусмотрены следующие базовые типы элементов:

- *Блоки*, включая текстовые блоки, графические блоки и блоки без содержимого. Блоки могут иметь различную форму, например, прямоугольную, круглую и ограниченную кривыми Безье.
- *Линии*, включая «обычные» линии и траектории текста (которые могут содержать текст). Линии, также, могут быть прямыми или линиями Безье.
- *Группы*, представляющие собой наборы «склеенных» элементов, ведущие себя как один элемент.
- *Таблицы*, которые могут содержать как текст, так и рисунки.
- *Формы*, позволяющие создавать формы HTML (только Web-макеты).
- *Элементы управления форм*, позволяющие создавать элементы управления форм HTML (только Web-макеты).

Содержимое, по существу, может быть текстом или рисунками. Для создания макета обычно создаются текстовые и графические блоки, в которые затем вставляется текст и рисунки.

Так как элементы и содержимое — это разные объекты, для работы с ними используются разные инструменты:


- Инструмент **Текстовое содержимое**  позволяет создавать прямоугольные текстовые блоки и форматировать текст в текстовых блоках или на траекториях текста. Инструмент **Текстовое содержимое** можно также использовать для вырезания, копирования и вставки текста.
- Инструмент **Графическое содержимое**  позволяет создавать прямоугольные графические блоки и управлять рисунками в графических блоках. Инструмент **Графическое содержимое** можно также использовать для вырезания, копирования и вставки рисунков.

Что такое манипуляторы

На ограничивающих блоках выбранных траекторий текста, линий и блоков имеются небольшие белые квадратики, называемые *манипуляторы элемента*. С помощью этих манипуляторов можно изменять размеры выбранного элемента или поворачивать его.

Манипуляторы элемента

Для изменения размеров элемента перетаскивайте его манипуляторы. Для поворота элемента щелкните и перетащите мышью снаружи рядом с одним из угловых манипуляторов элемента. Когда указатель мыши находится над или рядом с манипулятором, форма указателя мыши изменяется, показывая, какую операцию можно выполнить:



Манипуляторы элемента можно использовать для изменения размеров элемента или его поворота.

Манипуляторы рисунка

Если выбрать инструмент **Графическое содержимое** и щелкнуть им на графическом блоке, содержащем рисунок, на рисунке отображаются крупные круги манипуляторов. Эти манипуляторы называются *манипуляторами графического содержимого*. Щелкнув мышью в любом месте перекрытия изображения, можно использовать указатель перемещения  для перемещения рисунка внутри его блока.




Графический блок с отображаемыми манипуляторами графического содержимого

Манипуляторы графического содержимого отображаются даже в том случае, если размеры рисунка больше размеров блока (см. иллюстрацию выше). Рисунок отображается за пределами границ блока. Изображение можно обрезать, изменив размеры графического блока.

Манипуляторы графического содержимого можно использовать для изменения размеров или поворота рисунка без изменения размеров или угла поворота содержащего его графического блока.

- Указатели изменения размеров:
- Указатели поворота:



Повернутое изображение в неповернутом блоке

Если требуется переместить графический блок или посмотреть, как выглядит его обрезка без прозрачного перекрытия, нажмите клавишу Command/Ctrl. При этом перекрытие временно отменяется, позволяя работать с блоком так, как если бы был выбран инструмент **Элемент**.

- ➔ Если при выбранном инструменте **Графическое содержимое** щелкнуть и перетащить мышью в тот момент, когда указатель мыши находится в точке, в которой манипулятор графического блока и манипулятор графического содержимого накладываются друг на друга, производится изменение размеров или поворот только рисунка. Если требуется переместить манипулятор элемента, выберите инструмент **Элемент**.

Что такое формы Безье

Перед изменением формы блоков или линий Безье обязательно ознакомьтесь со следующими определениями.

Точка: Точка соединяет сегменты линий и определяет, где начинается и где заканчивается сегмент линии. Точки, соединяющие сегменты линий кривой, имеют манипуляторы кривой, управляющие формой кривых. В QuarkXPress предусмотрены точки трех типов: угловая, гладкая и симметричная.

Угловая точка: угловая точка связывает две прямые линии, прямую линию с кривой линией или две кривые линии с изломом. В случае кривых линий манипуляторы кривой для угловой


БЛОКИ, ЛИНИИ И ТАБЛИЦЫ

точки можно перемещать независимо друг от друга, обычно для создания излома между двумя сегментами:




Примеры угловых точек

Гладкая точка: гладкая точка связывает две кривые в одну непрерывную (гладкую) кривую. Манипуляторы кривой всегда находятся на прямой линии, проходящей через эту точку, но расстояние от каждого манипулятора до этой точки можно изменять независимо друг от друга:




Гладкая точка

Симметричная точка: симметричная точка связывает две кривые в одну непрерывную (гладкую) кривую. Результат аналогичен гладкой точке, но манипуляторы кривых всегда расположены на равных расстояниях от этой точки:



Симметричная точка

Манипуляторы кривых: Манипуляторы кривых расположены с обеих сторон точки и управляют формой кривой:



Манипуляторы кривой (слева сверху)

Сегменты линий: Сегменты линий – это прямые или кривые секции линий, расположенные между двумя точками:



Сегменты линий

Когда инструмент **Выбор точки** находится над активным блоком или линией Безье, отображаются различные указатели, показывающие, что можно выбрать точку, манипуляторы кривой или сегмент линии. Для изменения формы блока или линии Безье щелкните и перетащите мышью с помощью указателей.

- Для полного изменения формы выберите другой вариант в подменю **Элемент > Форма**.

- Для добавления точки к блоку Безье при работе с инструментом **Перо Безье** щелкните сегмент линии. Можно также воспользоваться инструментом **Добавить точку**.

- Для удаления точки из блока Безье при работе с инструментом **Перо Безье** щелкните эту точку. Можно также воспользоваться инструментом **Удалить точку**.

- Для преобразования точки в точку другого типа при работе с инструментом **Перо Безье**  щелкните эту точку при нажатой клавише Option/Alt. Можно также воспользоваться инструментом **Преобразовать точку** .
 - Для перемещения точки или изменения формы сегмента линии при работе с инструментом **Перо Безье**  нажмите клавишу Command/Ctrl и перетащите точку или сегмент.
 - Для выбора кривых или точек, чтобы их можно было переместить или удалить, используйте инструмент **Выбор точки** . Для выбора нескольких точек щелкайте мышью при нажатой клавише Shift. Для преобразования точки в симметричную щелкните эту точку мышью при нажатой клавише Option/Alt.
- ➔ Для перемещения макета по экрану при выбранном инструменте «Перо» нажмите клавиши Shift+Space, а затем перемещайте макет при нажатой кнопке мыши.

Модуль расширения Drop Shadow XTensions

С помощью модуля расширения Drop Shadow XTensions можно добавлять к элементам или тексту автоматические тени.

Предусмотрены два способа добавления эффекта тени к активным элементам: с помощью вкладки **Тень** палитры **Измерения** и с помощью панели **Тень** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**). Однако в любом случае доступны следующие параметры:

- Поле **Угол**: введите значение в диапазоне от 180 до -180° с шагом 0,001° для задания угла падения света от «источника освещения», вызывающего появление тени.
- Флажок **Синхронизировать угол**: Установите этот флажок для синхронизации угла с другими тенями макета, для которых установлен данный флажок. Изменение значения параметра **Угол** для любой тени, у которой установлен флажок **Синхронизировать угол**, влияет на все тени, для которых установлен этот флажок.
- Поле **Расстояние**: введите значение смещения для элемента; смещение тени измеряется от левого верхнего угла ограничивающего блока элемента.
- Поле **Масштаб**: введите значение в диапазоне от 0 до 1000% для задания размера тени относительно исходного элемента.
- Поле **Размытие**: введите значение, задающее степень размытости краев тени; чем выше значение, тем более размыты края.
- Поле **Наклон**: введите значение от +75 до -75° для наклона тени под определенным углом.
- **Цвет, Оттенок и Прозрачность**: выберите цвет в раскрывающемся меню и введите значения в поля для задания цвета, оттенка и прозрачности тени.
- **Эффект умножения тени**: эта настройка управляет способом объединения тени с фоном. Если этот флажок установлен, цвет тени комбинируется с цветом или цветами фона с использованием режима смешивания «умножение», который дает более темный результат (аналогичный печати с наложением). Если этот флажок не установлен, цвет фона комбинируется с цветом тени, давая промежуточные оттенки, отображаемые на экране.

Обычно этот флажок должен быть установлен для черной тени (независимо от ее оттенка или прозрачности), но снят для теней более светлого цвета.


- **Наследовать прозрачность элемента:** установите этот флажок для того, чтобы тень отражала различные степени прозрачности элемента, например, различие между фоном и рамкой блока.
- **Элемент закрывает тень:** установите этот флажок для предотвращения проглядывания тени через полупрозрачные области элемента – например, чтобы тень не проглядывала через свой блок.
- **Обтекание тени:** установите этот флажок для включения тени в контур обтекания текстом, заданный на панели **Обтекание (Элемент > Изменение)**. Значение **Отступ** обтекания измеряется от краев тени. Например, если текст обтекает вокруг прямоугольной врезки с цитатой, то при установленном флажке **Обтекание тени** текст не будет закрывать тень.

➔ Для создания текста с тенью поместите его в блок с фоном «Нет» и примените тень к блоку.

➔ Если при применении теней к нескольким несгруппированным элементам эти элементы перекрываются, то они могут отбрасывать тень друг на друга. Однако при применении тени к группе эта группа отбрасывает одну тень как единый объект.

Модуль расширения Item Find/Change XTensions

Этот модуль расширения добавляет в программу QuarkXPress палитру **Поиск/замена элемента (Правка > Поиск/замена элемента)**. Эту палитру можно использовать для выполнения операций поиска и замены с текстовыми блоками, графическими блоками, блоками без содержимого, линиями и текстовыми траекториями. Можно производить поиск и замену атрибутов, включая расположение, форму, цвет, прозрачность, стиль рамки, масштаб рисунка, количество колонок и другие.



Палитра **Поиск/замена элемента**

➔ Модуль Item Find/Change не поддерживает таблицы.

Палитра **Поиск/замена элемента** устроена следующим образом:

- На вкладках в верхней части отображается тип атрибутов, по которым возможен поиск: **Блок**, **Цвет блока**, **Рамка**, **Линия**, **Рисунок**, **Текст** и **Тень**. Атрибуты на каждой панели соответствуют атрибутам диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**) для элементов каждого типа.
- Каждая панель содержит две стороны: **Найти** и **Заменить на**. Атрибуты, которые требуется найти, отмечаются в палитре со стороны **Найти**, затем со стороны **Заменить на** отмечаются атрибуты, на которые требуется произвести замену. Можно производить поиск по атрибутам одновременно с нескольких панелей.
- Меню палитры позволяет поместить атрибуты выбранных элементов на сторону **Найти** палитры. Можно задать параметры на всех панелях палитры **Поиск/замена элемента**, выбрав команду **Получить все атрибуты**, или заполнять по одной панели за один раз, выбирая команду **Получить атрибуты панели**. Для очистки панелей можно воспользоваться командами **Очистить все атрибуты** и **Очистить атрибуты панели**.
- На панели **Сводка** содержится сводка настроек со всех панелей.
- Флажки в нижней части палитры позволяют ограничить поиск элементами конкретных типов. Для поиска и замены элементов всех типов не устанавливайте ни один из этих флажков.

- При нажатии кнопки **Найти следующий** модуль Item Find/Change производит поиск по всему макету от начала до конца. Для ограничения поиска активным разворотом нажмите кнопку **Найти следующий** при нажатой клавише Option/Alt.

Работа с блоками

Предусмотрены блоки трех типов: текстовые блоки, графические блоки и блоки без содержимого (блоки с содержимым **Нет**). Блоки всех трех типов могут содержать цвет, оттенки, переходы и рамки. При рисовании текстового блока, графического блока или блока без содержимого доступные элементы управления соответствуют типу создаваемого блока. Однако можно импортировать текст в графические блоки, содержащие рисунки, и можно импортировать рисунки в текстовые блоки, содержащие текст. Помимо изменения типа содержимого, можно изменять форму и другие атрибуты блока.

Создание текстовых и графических блоков

Предусмотрены три способа создания блоков:

- Для создания *блока без содержимого* (блока, который можно преобразовать в графический или текстовый блок), щелкните и перетаскивайте мышью при выбранном инструменте

Прямоугольный блок  **Овальный блок**  или **Многолучевая звезда** .

Текстовый тип можно задать, нажав клавишу «Т» во время рисования блока. Графический тип можно задать, нажав клавишу «R» во время рисования блока.

- Для создания прямоугольного текстового или графического блока щелкните и перетащите мышью при выбранном инструменте **Текстовое содержимое**  или **Графическое содержимое** .

- Для создания блока с помощью кривых Безье используйте инструмент **Перо Безье** . Дополнительную информацию см. в разделе «*Создание блоков Безье*».

- ➔ Чтобы ограничить форму прямоугольного блока квадратом, а форму овального блока – кругом, во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу Shift.

Блоки можно создавать с помощью следующих инструментов:

Для преобразования блока без содержимого в текстовый блок нажмите клавиши Command+E/Alt+E и импортируйте текстовый файл.

Для преобразования блока без содержимого в графический блок нажмите клавиши Command+E/Alt+E и импортируйте файл рисунка.

Тип углов прямоугольных блоков можно изменить на закругленные, вогнутые и скошенные с помощью подменю **Элемент > Форма** или раскрывающегося меню **Стиль углов** на палитре **Измерения**. Закругленные углы можно добавлять и изменять, вводя значения в поле **Радиус углов** (вкладка **Элемент > Изменение > Блок**). Можно также использовать поле **Радиус углов блока** на вкладке **Классический** или **Распределить/Выровнять** палитры **Измерения**.

Создание блоков Безье

Инструмент **Перо Безье**  позволяет рисовать многосторонние блоки и линии Безье, которые могут содержать сегменты в виде прямых линий и кривых (см. раздел «*Что такое формы Безье*»).

➔ Информацию о другом способе создания блоков уникальной формы см. в разделе «*Модуль расширения ShapeMaker*».

Чтобы нарисовать блок Безье:

- 1 Выберите инструмент **Перо Безье**  на палитре **Инструменты**. Переместите указатель в форме перекрестия  в любое место страницы и щелкните мышью для задания первой точки.
 - 2 Переместите указатель в место, в котором должна располагаться следующая точка. Для ограничения перемещения указателя углом 45° относительно страницы нажмите клавишу Shift.
 - 3 Щелкайте мышью для создания точек и сегментов линий.
 - При щелчке мышью без перетаскивания создаются прямая линия и угловая точка. Для создания криволинейного сегмента и гладкой точки щелкните и перетащите мышь в положение следующей точки. Отображается точка с двумя манипуляторами кривых. Размером и формой кривой можно управлять, перетаскивая ее манипулятор. Для создания криволинейного сегмента и угловой точки при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу Option/Alt.
 - 4 Если требуется, редактируйте форму Безье во время ее рисования.
 - Для добавления точки в уже существующий сегмент формы щелкните мышью на сегменте линии, в котором требуется добавить точку.
 - Для удаления точки из активной формы во время ее рисования щелкните мышью на этой точке.
 - 5 Для замыкания блока закройте траекторию, расположив указатель мыши рядом с началом линии и щелкнув мышью при появлении указателя «Замкнуть блок» .
- ➔ Когда активен любой из инструментов рисования, можно нажать клавишу Command/Ctrl для временного переключения на инструмент **Выбор точки**. Если активен инструмент **Выбор точки**, нажав клавиши Command+Option/Ctrl+Alt, можно временно переключиться на инструмент **Элемент**.

Изменение размеров блоков

Размер любого блока можно изменить, изменив размер его ограничивающего блока.

Ограничивающий блок – это непечатаемая прямоугольная форма, имеющаяся вокруг любого блока. *Что такое манипуляторы* блока отмечают границы ограничивающего блока.

Наилучший способ четкого отображения ограничивающего блока — с помощью инструмента **Элемент** выбрать манипуляторы элемента в блоке Безье.

Изменять размеры активных блоков можно любым из следующих способов:

- Выберите инструмент **Элемент**  или **Содержимое**  и наведите указатель мыши на манипулятор блока выбранного элемента для отображения указателя изменения размеров. Щелкните на манипуляторе и перетащите его в новое положение для уменьшения или увеличения блока. Для сохранения соотношения сторон блока удерживайте нажатой клавишу Shift. Для изменения размеров блока от его центра удерживайте нажатой клавишу Option/Alt. Для изменения масштаба содержимого блока одновременно с изменением размера блока удерживайте нажатой клавишу Command/Ctrl.
 - Введите значения в поля **Ш** и **В** вкладки **Классический** или **Распределить/Выровнять** палитры **Измерения** для изменения ширины и высоты, затем нажмите клавишу Return/Enter.
 - Выберите **Элемент > Изменение** (Command+M/Ctrl+M), затем выберите вкладку **Блок**. Введите значения в поля **Ширина** и **Высота** для точного изменения размера блока, затем нажмите клавишу **ОК**.
- ➔ Можно заблокировать пропорции блока, чтобы не нужно было нажимать клавишу Shift для сохранения соотношения сторон блока. Дополнительную информацию см. в разделе [«Блокировка пропорций блока и рисунка»](#).

Блокировка пропорций блока и рисунка

Чтобы заблокировать пропорции выбранного блока, откройте вкладку **Классический** палитры **Измерения** и нажмите кнопку блокировки пропорций справа от полей **W** и **H**. Если эта кнопка нажата, QuarkXPress сохраняет соотношение сторон элемента при изменении его размеров. Заблокировать пропорции блока можно также на вкладке **Блок** диалогового окна **Изменение**.



Кнопка блокировки пропорций в разблокированном (сверху) и заблокированном (снизу) состоянии

Чтобы заблокировать пропорции рисунка в выбранном блоке, откройте вкладку **Классический** палитры **Измерения** и нажмите кнопку блокировки пропорций справа от полей **X+** и **Y+**. Если эта кнопка нажата, QuarkXPress сохраняет соотношение сторон рисунка при изменении его размеров. Заблокировать пропорции рисунка можно также на вкладке **Рисунок** диалогового окна **Изменение**.

Чтобы использовать функцию блокировки пропорций вместе с функцией «Поиск/замена элемента», откройте вкладку **Блок** или **Рисунок** палитры **Поиск/замена элемента** (меню **Стиль**), затем установите или снимите флажок **Пропорции** в области **Найти** или **Заменить на**.

Чтобы использовать функцию блокировки пропорций вместе со стилями элемента, откройте вкладку **Блок** или **Рисунок** диалогового окна **Правка стиля элементов (Правка > Стили элементов)** и установите флажок **Пропорции**.

Изменение формы блоков

Форму блока можно изменить тремя способами:

- Можно полностью изменить форму, выбрав другой вариант в подменю **Элемент > Форма**.
- Можно добавлять или изменять закругленные углы для прямоугольного блока, вводя значения в поле **Радиус углов** (вкладка **Элемент > Изменение > Блок**). Можно также использовать поле **Радиус углов блока** на вкладке **Классический** или **Распределить/Выровнять** палитры **Измерения**.
- Можно изменять форму блоков Безье, перемещая точки, манипуляторы кривых или сегменты линий. Дополнительную информацию см. в разделе *«Что такое формы Безье»*.

Добавление рамок к блокам

Рамки представляют собой декоративные границы, которые можно поместить вокруг блока любого типа. Для доступа к элементам управления рамками для активных блоков выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Элемент > Рамка** для отображения вкладки **Рамка** диалогового окна **Изменение**.
- Откройте вкладку **Рамка** палитры **Измерения**.

Используя элементы управления этих вкладок, задайте стиль, ширину, цвет и прозрачность рамки. Если стиль рамки содержит зазоры, можно также задать цвет и прозрачность зазоров.

Можно также создать собственные стили рамок в диалоговом окне **Пунктиры и линии** (меню **Правка**) и указать параметры рамки в стиле элемента. Подробнее о стилях элементов см. *«Модуль расширения Item Styles XTensions»*.

Применение цветов к блокам

Для применения фонового цвета к активным блокам выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Элемент > Изменение** (Command+M/Ctrl+M), выберите вкладку **Блок**, затем используйте элементы управления из области **Блок**.
- Откройте палитру **Цвета** (**Окно > Цвета**), нажмите кнопку **Фоновый цвет** , затем используйте элементы управления палитры.
- Используйте элементы управления на вкладке **Классический** палитры **Измерения**.

На этих вкладках и палитре расположены следующие элементы управления:

- **Цвет блока**: позволяет задать фоновый цвет блока.
- **Оттенок**: позволяет задать оттенок фонового цвета (0% = белый, 100% = полный цвет).
- **Прозрач.**: позволяет контролировать прозрачность фона блока (0% = полностью прозрачный, 100% = полностью непрозрачный).

Можно также задать цвет блока в стиле элемента. Подробнее о стилях элементов см. «[Модуль расширения Item Styles XTensions](#)».

Применение переходов к блокам

Под переходом понимается плавное перетекание одного цвета в другой. Для применения перехода к фону активных блоков выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Элемент > Изменение** (Command+M/Ctrl+M), выберите вкладку **Блок**, затем используйте элементы управления из области **Переход**.
- Откройте палитру **Цвета (Окно > Цвета)**, нажмите кнопку **Фоновый цвет** , затем используйте элементы управления палитры.

На этой вкладке и палитре расположены следующие элементы управления, относящиеся к переходам:

- **Стиль**: позволяет управлять типом перехода.
- **Угол**: позволяет управлять углом перехода от одного цвета к другому.

Переходы содержат два цвета, каждый из которых может обладать собственными оттенком и прозрачностью. На вкладке **Блок** диалогового окна **Изменение** цвет в области **Блок** является первым цветом, а цвет в области **Переход** – вторым цветом. На палитре **Цвета** нажмите **#1** для настройки первого цвета и **#2** для настройки второго цвета.

Можно также задать переходы в стиле элемента. Подробнее о стилях элементов см. «[Модуль расширения Item Styles XTensions](#)».

Объединение и разделение блоков

Пункты подменю **Слияние** и **Разделение** (меню **Элемент**) позволяют создавать сложные блоки Безье из существующих блоков. Например, если прямоугольный блок перекрывается с овальным блоком, можно выбрать подменю **Элемент > Слияние** и выбрать вариант, создающий один блок с тем же содержимым. При слиянии двух графических блоков в объединенном блоке отображается один рисунок. При слиянии двух текстовых блоков текст располагается в обоих блоках как одна статья.

Для использования функции **Слияние** выберите два элемента, затем выберите один из следующих пунктов в подменю **Элемент > Слияние**:

- Команда **Пересечение** сохраняет все области, в которых элементы перекрываются с нижним элементом, и удаляет все остальные области.
- Команда **Объединение** объединяет все элементы в один блок, сохраняя все перекрывающиеся и неперекрывающиеся области.
- Команда **Разность** удаляет передние элементы. Все перекрывающиеся области обрезаются.
- Команда **Обратная разность** удаляет задний элемент. Все перекрывающиеся области обрезаются.
- Команда **Исключающее ИЛИ** сохраняет все формы, но вырезает все области, в которых имеется перекрытие. Если требуется отредактировать точки, окружающие вырезанную область, учитывайте, что во всех местах пересечения исходных линий находятся по две точки.

- Команда **Комбинирование** аналогична команде **Исключающее ИЛИ**, но в точках, окружающих вырезанную область, не производится добавление точек в местах пересечения двух линий.

Команда **Разделение** разделяет объединенный блок на отдельные блоки, разделяет сложный блок, содержащий траектории внутри траекторий, на отдельные блоки или разделяет блок, содержащий границу, пересекающую саму себя (как в цифре «8»). Для использования этой функции выберите два элемента, затем выберите один из следующих пунктов в подменю **Элемент > Разделение**:

- Команда **Наружные траектории** работает с объединенными блоками, состоящими из нескольких неперекрывающихся фигур. Команда **Наружные траектории** сохраняет информацию обо всех наружных траекториях и разделяет неперекрывающиеся наружные траектории на отдельные блоки.
- Команда **Все траектории** создает отдельные блоки из *каждой* фигуры внутри сложного блока.

Добавление текста и рисунков в блоки

Для добавления текста в блок выберите блок инструментом **Текстовое содержимое**  дважды щелкните блок мышью, затем введите текст с клавиатуры, вставьте текст, скопированный из другого места, или выберите **Файл > Импорт**. Если выбрать инструмент

Элемент  и дважды щелкнуть им текстовый блок, открывается диалоговое окно **Импорт**.

Для размещения рисунка в блоке выберите этот блок инструментом **Графическое содержимое** , затем либо вставьте рисунок, скопированный из другого места, либо выберите **Файл >**

Импорт. Если выбрать инструмент **Элемент**  или инструмент **Графическое содержимое**  и дважды щелкнуть им графический блок, открывается диалоговое окно **Импорт**.

Изменение типа блока

Для преобразования выбранного блока в блок другого типа выберите **Рисунок**, **Текст** или **Нет** в подменю **Содержимое** (меню **Элемент**). Однако можно также преобразовать текстовый блок в графический, выбрав **Файл > Импорт** и выбрав рисунок. Можно преобразовать графический блок в текстовый, выбрав **Файл > Импорт** и выбрав текстовый файл.

Для преобразования выбранного текстового блока в траекторию текста выберите форму линии в подменю **Элемент > Форма**.

Если выбран инструмент **Блок**, для создания текстовых или графических блоков можно использовать следующие клавиши-модификаторы:

- Для создания текстового блока во время рисования нажмите клавишу T.
- Для создания графического блока во время рисования нажмите клавишу R.

Создание блока из траектории обрезки

Если с графическим блоком связана траектория обрезки (внедренная или автоматически созданная), можно создать новый блок, имеющий форму этой траектории обрезки, выделив данный графический блок и выбрав команду **Элемент > Новый блок в результате обрезки**.

Модуль расширения Super Step and Repeat XTensions

Модуль расширения Super Step and Repeat XTensions является многогранной альтернативой функции **Шаг и повтор** программы QuarkXPress. Модуль расширения Super Step and Repeat можно использовать для преобразования элементов во время их дублирования путем масштабирования, поворота или наклона этих элементов.

Использование функции «Супер шаг и повтор»

Функцию «Супер шаг и повтор» можно использовать для быстрого и простого дублирования элементов с вращением, масштабированием или наклоном этих элементов. Для использования функции «Супер шаг и повтор»:

- 1 Выберите графический блок, текстовый блок, траекторию текста или линию.
 - Для задания количества повторов элемента введите число в диапазоне от 1 до 100 в поле **Число повторов**.
 - Для задания смещения копий по горизонтали относительно исходного элемента введите значение в поле **Сдвиг по горизонтали**. Отрицательные значения соответствуют размещению копии слева от оригинала, положительные—справа от оригинала.
 - Для задания смещения копий по вертикали относительно исходного элемента введите значение в поле **Сдвиг по вертикали**. Отрицательные значения соответствуют размещению копии сверху от оригинала, положительные—снизу от оригинала.
 - Для поворота каждого дублированного элемента укажите в поле **Угол** угол поворота каждого элемента в градусах. Например, если введено значение 10, первый дублированный элемент поворачивается на 10 градусов относительно исходного элемента, второй дублированный элемент поворачивается на 20 градусов относительно исходного элемента и т.д. Поворот производится против часовой стрелки от исходного элемента.
 - Для задания толщины конечной дублированной рамки (для графического или текстового блока) или конечной дублированной линии (для траектории текста или линии) введите значение в пунктах в поле **Ширина конечной рамки/линии** или **Ширина конечной линии**.
 - При дублировании блока или линии введите значение в диапазоне от 0 до 100% в поле **Оттенок конечного блока** или **Оттенок конечной линии** для задания оттенка цвета фона конечного дублированного блока или оттенка цвета линии конечной дублированной траектории текста или конечной дублированной линии.
 - При дублировании блока, фон которого содержит переход, становится доступно поле **Оттенок конечного блока 2**. Введите значение от 0 до 100% в поле **Оттенок конечного блока 2** для задания оттенка второго цвета фона для перехода в конечном дублированном блоке.
 - Для задания масштаба конечного дублированного графического блока, текстового блока, траектории текста или линии введите значение от 1 до 1000% в поле **Масштаб конечного элемента** или **Масштаб конечной линии**.


- Для наклона дублированного блока введите значение от 75 до -75° в поле **Наклон конечного элемента** для задания наклона конечного дублированного блока.
- Для масштабирования содержимого графического блока, текстового блока или траектории текста в соответствии с масштабом дублированных блоков установите флажок **Масштабировать содержимое**.
- Для задания точки, относительно которой производится поворот или масштабирование элемента, выберите вариант в раскрывающемся меню **Поворот и масштабирование относительно**. Обратите внимание, что вариант **Выбранная точка** доступен для выбора в раскрывающемся меню **Поворот и масштабирование относительно** только в том случае, если выбран элемент Безье.

2 Нажмите **ОК**.

Модуль расширения ShapeMaker

Модуль расширения ShapeMaker позволяет создавать разнообразные сложные фигуры. Можно создавать новые фигуры с нуля или изменять форму существующих блоков.

Для отображения диалогового окна **ShapeMaker** выберите **Утилиты > ShapeMaker**.



Диалоговое окно ShapeMaker


Различные вкладки диалогового окна **ShapeMaker** позволяют создавать различные типы фигур. Все вкладки содержат следующие элементы управления:

- **Элемент:** позволяет выбрать тип создаваемого элемента — текстовый блок, графический блок, блок без содержимого, траектория текста или траектория линейки.
- **Ширина и Высота:** позволяет задать ширину и высоту блока или траектории. Если при выборе пункта **Утилиты > ShapeMaker** были выбраны какие-либо элементы, эти поля заполняются автоматически в соответствии с параметрами выбранных элементов.
- **Колонки и Зазоры:** если в меню **Элемент** выбран пункт **Текстовый блок**, эти поля позволяют задать количество колонок текста и ширину пространства между ними.
- **Строки и Промежуток:** если в меню **Элемент** выбран пункт **Текстовая траектория**, эти поля позволяют задать количество создаваемых строк и расстояние между ними. (Если выбран блок, а в поле **Строки** задано значение ноль, приложение создает такое количество траекторий, которое необходимо для заполнения области, описанной этим полем.)
- **Заменить текущий блок:** если при выборе пункта **Утилиты > ShapeMaker** был выбран какой-либо блок, то вместо создания нового элемента приложение обновляет форму выбранного блока.

В приведенных ниже разделах рассматриваются элементы управления, расположенные на этих вкладках.

Вкладка «Волны» диалогового окна ShapeMaker

Вкладка **Волны** диалогового окна **ShapeMaker** (**Утилиты > ShapeMaker**) позволяет создавать блоки с волнистыми сторонами. Сначала настройте нужные волны в областях **Волна 1** и **Волна 2**, а затем назначьте их четырём сторонам блока, используя элементы управления в верхней части вкладки.



Вкладка **Волны** диалогового окна **ShapeMaker**

На этой вкладке расположены следующие элементы управления:

Сверху, Слева, Снизу и Справа: эти элементы управления позволяют настроить четыре стороны блока. Можно выбрать **Волна 1**, **Волна 2** или **Плоскость**.

Сброс: делает все четыре стороны блока плоскими.

Л-П: применяет настройку **Волна 1** к левой и правой стороне блока.

В-Н: применяет настройку **Волна 1** к верхней и нижней стороне блока.


Все: применяет настройку **Волна 1** ко всем сторонам блока.

Волны параллельно: делает волны на противоположных сторонах блока параллельными друг другу.

Элементы управления в областях **Волна 1** и **Волна 2** позволяют выбрать тип, частоту, фазу (начальную точку) и амплитуду (глубину) волны.

Вкладка «Многоугольники» диалогового окна ShapeMaker

Вкладка **Многоугольники** диалогового окна **ShapeMaker** (Утилиты > ShapeMaker) позволяет создавать многоугольные блоки.



Вкладка Многоугольники диалогового окна ShapeMaker

На этой вкладке расположены следующие элементы управления:

Раскрывающееся меню **Тип** позволяет выбрать тип создаваемого многоугольника. Элементы управления, расположенные под этим раскрывающимся меню, изменяются в зависимости от типа выбранного многоугольника.

- **Правильные многоугольники:** позволяет задать количество сторон многоугольника.
- **Звезды:** помимо задания количества сторон многоугольника, можно задать радиус зазора между лучами и наложить вторую звезду другого размера.
- **Сложные фигуры:** похож на **Звезды**, однако вместо задания радиуса можно с помощью поля **Пропуск точки** настроить способ присоединения сторон.
- **Спирограммы:** похож на **Сложные фигуры**, но создает только контур.
- **Произвольные многоугольники:** позволяет создать многоугольники со случайно назначаемыми сторонами.

- **Золотой прямоугольник:** позволяет создать многоугольник с пропорциями «золотого сечения» (примерно 1:1,618).
- **Двойной квадрат:** позволяет создать многоугольник в форме двух смежных квадратов.


Грани: позволяет настроить тип граней — прямые или кривые. При выборе любого варианта, кроме **Плоскость**, можно настроить искривление сторон с помощью элементов управления **Искривление**. При выборе одного из вариантов **завитка** можно настроить направление завитка с помощью элементов управления **Ориентация**.

Рандомизация точек: позволяет управлять степенью случайности фигуры от 0 (нет) до 100 (максимальная).

Новый порядок: применяет к фигуре некоторую степень случайности.

Вкладка «Спирали» диалогового окна ShapeMaker

Вкладка **Спирали** диалогового окна **ShapeMaker** (Утилиты > ShapeMaker) позволяет создавать спиральные фигуры.



Вкладка Спирали диалогового окна ShapeMaker

На этой вкладке расположены следующие элементы управления:

Тип: позволяет выбрать тип спирали — **Архимедова** (равномерно распределенная кругообразная спираль), **Золотая спираль** (спираль, построенная по принципу золотого сечения) или **Пользовательская** (открывает доступ к полю **Изгибы**, в котором можно задать количество витков спирали).

Уровень: позволяет настроить скорость увеличения ширины спирали.


По часовой стрелке и **Против часовой стрелки:** позволяет задать направление спирали.

Сегментов на изгиб: позволяет задать степень округлости спирали.

Сглаживание: позволяет задать степень гладкости спирали. Для получения более резких контуров уменьшите значение **Сегментов на изгиб** и значение **Сглаживание**.

Вкладка «Прямоугольники» диалогового окна ShapeMaker

Вкладка **Прямоугольники** диалогового окна **ShapeMaker** (Утилиты > **ShapeMaker**) позволяет создавать прямоугольные блоки с различными типами углов.



Вкладка **Прямоугольники диалогового окна **ShapeMaker****

Эта вкладка позволяет настроить все углы блока по отдельности, сняв флажок **Одинаковые для всех**, или установить флажок **Одинаковые для всех** и настроить все четыре угла, используя единый набор элементов управления. В обоих случаях можно выбрать в раскрывающемся меню тип угла (**Обычный**, **Закругленный**, **Скошенный**, **Вогнутый**, **Заостренный** или **Отступ**) и задать диаметр (для тех вариантов, где он используется).


Искривление: задает степень искривления углов при выборе варианта, предусматривающего настройку искривления.

Баланс: для некоторых вариантов позволяет задать отклонение углов — по направлению к сторонам блока или вверх.

Радиальный: для некоторых вариантов позволяет включить выравнивание углов блока по центру блока.

Вкладка «Предварительные настройки» диалогового окна ShapeMaker

Вкладка **Предварительные настройки** диалогового окна **ShapeMaker** (Утилиты > **ShapeMaker**) позволяет сохранить понравившиеся настройки и использовать их повторно.



Вкладка **Предварительные настройки** диалогового окна **ShapeMaker**

Чтобы сохранить все настройки на всех вкладках диалогового окна **ShapeMaker**, введите имя в поле **Имя** и нажмите **Сохранить**. Запись набора настроек добавляется в список слева. Изображение рядом с именем набора настроек соответствует фигуре с последней просмотренной вкладки.

Чтобы загрузить набор сохраненных настроек, выберите его в списке слева, нажмите **Использовать настройки**, а затем перейдите на нужную вкладку и создайте фигуру.

Чтобы заменить сохраненные настройки новым набором, выберите запись и нажмите **Заменить**.

Чтобы удалить запись, выберите ее и нажмите **Удалить**.

Чтобы переименовать запись, выберите ее и нажмите **Переименовать**.

Чтобы восстановить на всех вкладках диалогового окна **ShapeMaker** те настройки, которые были заданы на момент его открытия, нажмите **Восстановить все**.

Работа с линиями

Предусмотрены линии двух типов: прямые линии и линии Безье. К линиям любого типа можно применять цвета и стили линий.

Создание линий

Для создания линии сначала выберите инструмент **Линия**  на палитре **Инструменты** и переместите перекрестие указателя  в любое положение на странице. Чтобы нарисовать линию, перетаскивайте мышью при нажатой кнопке мыши.

➔ Удерживая во время рисования нажатой клавишу Shift, можно зафиксировать для линии угол наклона 0, 45 или 90°.

Также можно создать ортогональные линии, используя инструмент **Ортогональная линия**



Создание линий Безье

Инструмент **Перо Безье**  позволяет рисовать многосторонние блоки и линии Безье, которые могут содержать сегменты в виде прямых линий и кривых (см. раздел «*Что такое формы Безье*»).

Чтобы нарисовать линию Безье:

1

Выберите инструмент **Перо Безье**  на палитре **Инструменты**. Переместите указатель в форме перекрестия  в любое место страницы и щелкните мышью для задания первой точки.

2

Переместите указатель в место, в котором должна располагаться следующая точка. Для ограничения перемещения указателя углом 45° относительно страницы нажмите клавишу Shift.

3

Щелкните мышью для создания точки и сегментов линий.

- Для создания криволинейного сегмента щелкните и перетащите мышью в положение следующей точки. Отображается точка с двумя манипуляторами кривых. Размером и формой кривой можно управлять, перетаскивая ее манипулятор.
- Для создания угловой точки перед щелчком мыши нажмите и удерживайте нажатой клавишу Option/Alt. Если щелкнуть мышью и удерживать ее кнопку нажатой, можно контролировать радиус угла, перетаскивая манипулятор кривой.
- Для добавления точки в уже существующий сегмент формы щелкните мышью на сегменте линии, в котором требуется добавить точку.
- Для удаления точки из активной формы во время ее рисования щелкните мышью на этой точке.

4

Для завершения линии дважды щелкните мышью.



Когда активен любой из инструментов рисования, можно нажать клавишу Command/Ctrl для временного переключения на инструмент **Выбор точки**. Если активен инструмент **Выбор точки**, нажав клавиши Command+Option/Ctrl+Alt, можно временно переключиться на инструмент **Элемент**.

Режимы линий для прямых линий

Предусмотрены четыре режима линий: **Конечные точки**, **Левая точка**, **Средняя точка** и **Правая точка**. В зависимости от режима, выбранного на вкладке **Линия** (**Элемент** > **Изменение**) или в палитре **Измерения** (вкладки **Классический** или **Распределить/Выровнять**), длина и положение линии определяются по-разному.

- Режим **Конечные точки**: Поле **X1** обозначает положение по горизонтали первой конечной точки; поле **Y1** обозначает положение по вертикали первой конечной точки. Поле **X2**

обозначает положение по горизонтали последней конечной точки; поле **Y2** обозначает положение по вертикали последней конечной точки.

- Режим **Левая точка**: Поле **X1** обозначает положение по горизонтали самой левой конечной точки; поле **Y1** обозначает положение по вертикали самой левой конечной точки.
- Режим **Средняя точка**: Поле **XS** обозначает положение по горизонтали центральной точки линии; поле **YS** обозначает положение по вертикали центральной точки линии.
- Режим **Правая точка**: Поле **X2** обозначает положение по горизонтали самой правой конечной точки; поле **Y2** обозначает положение по вертикали самой правой конечной точки.

Изменение размера линий

Изменять размеры активных прямых линий можно любым из следующих способов:

- Выберите инструмент **Элемент**  и переместите указатель в форме стрелки на *Что такое манипуляторы* для отображения указателя изменения размера. Щелкните на манипуляторе и перетащите его в новое положение для уменьшения или увеличения длины линии.
- Выберите **Элемент > Изменение** (Command+M/Ctrl+M), затем выберите вкладку **Линия**. Щелкните раскрывающееся меню **Режим** для отображения четырех возможных режимов (см. раздел «*Режимы линий для прямых линий*»). Выберите **Левая точка**, **Средняя точка** или **Правая точка** для отображения поля **Длина**. Введите значение в поле **Длина** для точного изменения длины линии, затем нажмите кнопку **ОК**.
- Выберите вариант **Левая точка**, **Средняя точка** или **Правая точка** в раскрывающемся меню **Режим линии** вкладки **Классический** или **Распределить/Выровнять** палитры **Измерения** для отображения поля **Д** (**Длина**). Для точного изменения длины линии введите значение в поле **Д**, затем нажмите клавишу Return/Enter.

Размер любой линии Безье можно изменить, изменив размер ее ограничивающего блока. Для этого убедитесь, что снят флажок **Элемент > Правка > Форма**, затем измените размер линии точно так же, как если бы это был блок.

Изменение формы линий

Форму линии можно изменить следующими способами:

- Можно полностью изменить форму, выбрав другой вариант в подменю **Элемент > Форма**.
 - Можно изменять форму линий Безье, перемещая точки, манипуляторы кривых или сегменты линий. Дополнительную информацию см. в разделе «*Что такое формы Безье*».
- ➡ Для перемещения макета по экрану при выбранном инструменте «Перо» нажмите клавиши Shift+Space, а затем перемещайте макет при нажатой кнопке мыши.

Управление видом линий

Для управления видом активных линий используйте элементы управления, расположенные в следующих местах:

- Палитра **Измерения** (вкладка **Классический**)
- Вкладка **Линия** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**)

- Палитра **Цвета** (меню **Окно**) — только для цвета линии

Помимо цвета, оттенка и прозрачности, можно управлять следующими характеристиками линий:

- *Стиль линии*: этот параметр позволяет управлять общим видом линии. Несколько стилей линий предусмотрены по умолчанию, и можно добавлять новые стили с помощью диалогового окна **Пунктиры и линии** (меню **Правка**).
- *Ширина*: можно указать ширину линий в любой системе измерения. Можно также указать ширину **Волосная линия**; ширина волосной линии при печати составляет 0,125 пункта на фотонаборных устройствах PostScript, при этом на некоторых лазерных принтерах используется большая ширина.
- *Стрелки*: стрелки можно применять к линиям с помощью раскрывающегося меню **Стрелки**.

Можно также задать вид линии в стиле элемента. Подробнее о стилях элементов см. «[Модуль расширения Item Styles XTensions](#)».

Объединение линий

Можно объединить две линии в одну, выбрав инструмент **Элемент** , выбрав линии, затем выбрав **Элемент > Слияние > Объединение конечных точек**. Команда **Объединение конечных точек** доступна, когда конечные точки линий и траекторий текста находятся на расстоянии не более шести точек друг от друга.

Объединение, расширение и замыкание незамкнутых траекторий

Если нажать конечную точку существующей формы, программа выберет эту точку и перейдет в обычный режим рисования. Следующее нажатие приведет к добавлению новой точки и нового сегмента выбранной линии. Описанным способом можно добавить любое количество сегментов.

Дважды нажмите конечную точку, чтобы завершить линию и оставить ее незамкнутой.

Нажмите противоположную конечную точку, чтобы замкнуть траекторию (аналогично исходной операции рисования).

Если во время рисования одной траектории нажать конечную точку другой незамкнутой траектории, эти две траектории будут объединены. Совместное использование этих приемов позволяет сначала расширить одну траекторию, а затем объединить ее с другой траекторией.

Работа с элементами

Элементы можно вырезать, а затем вставлять в новые места, блокировать, чтобы их невозможно было переместить, дублировать один или несколько раз, размещать в стопку для создания необычных визуальных эффектов и управлять ими другими способами.

Выбор элементов

Для управления элементами их необходимо сначала выбрать. У большинства выбранных элементов отображаются контуры и манипуляторы для изменения размеров.

Для выбора элемента сначала выберите инструмент **Элемент** , **Текстовое содержимое**  или **Графическое содержимое** , затем переместите указатель в виде стрелки на элемент. Один раз щелкните одиночный элемент или нажмите клавишу Shift+щелкайте отдельные элементы мышью для одновременного выбора нескольких элементов. Несколько элементов можно также выбрать, выбрав инструмент **Элемент**  и перетащив мышью вокруг области, содержащей требуемые элементы.

Если выбрать инструмент **Элемент**  и дважды щелкнуть им текстовый блок, открывается диалоговое окно **Импорт**. Если дважды щелкнуть пустой графический блок при выбранном инструменте **Элемент** или **Графическое содержимое** , отображается диалоговое окно **Импорт**. Если графический блок содержит рисунок, выбирается инструмент **Графическое содержимое** .

Для отмены выбора активного элемента щелкните мышью за его пределами. Если выбран инструмент **Элемент** , для отмены выбора всех активных элементов можно нажать клавишу Tab.

Перемещение элементов

Элементы можно перемещать, вводя значения в поля **Начало поперек** и **Начало вниз** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**), вводя значения в поля X и Y палитры

Измерения и вручную перемещая элементы с помощью инструмента **Элемент** . Если перед перемещением блока или траектории текста удерживать нажатой кнопку мыши, во время перемещения элемента будет отображаться его содержимое. Можно также производить «пошаговое перемещение», выбрав элемент инструментом **Элемент** и нажимая клавиши со стрелками на клавиатуре.

- ➔ Манипуляторы элемента блока отмечают границы ограничивающего блока. Наилучший способ четкого отображения ограничивающего блока — с помощью инструмента **Элемент** выбрать манипуляторы элемента в блоке Безье.

Вырезание, копирование и вставка элементов

Если выбран инструмент **Элемент** , для активных блоков, линий и траекторий текста доступны команды **Вырезать**, **Копировать** и **Вставить** (меню **Правка**). Выберите **Правка > Вставить** (Command+V/Ctrl+V) для размещения копии элементов, хранящихся в буфере обмена, в центре окна проекта.

Если выбран инструмент **Элемент** , можно удалять элементы с помощью команд **Очистить** (только Mac OS) и **Удалить**. Очищенные и удаленные элементы не копируются в буфер обмена.

Управление порядком расположения элементов

Когда два или более элементов перекрываются, каждый из них размещается либо перед другим элементом, либо позади него. Под термином «порядок расположения» понимается порядок расположения элементов страницы друг над другом. Каждый создаваемый элемент занимает собственный уровень в порядке расположения. Каждый вновь создаваемый элемент становится передним (или верхним).

Меню **Элемент** содержит команды, позволяющие управлять порядком расположения элементов.

- Выберите **Элемент > На задний план** для перемещения элемента на задний план страницы или слоя.
- Выберите **Элемент > На передний план** для перемещения элемента на передний план страницы или слоя.
- Для перемещения элемента на один уровень назад на странице или слое в Mac OS нажмите клавишу Option и выберите **Элемент > Переместить назад**. В Windows выберите **Элемент > Переместить назад**.
- Для перемещения элемента на один уровень вперед на странице или слое в Mac OS нажмите клавишу Option и выберите **Элемент > Переместить вперед**. В Windows выберите **Элемент > Переместить вперед**.

➔ В документе, содержащем слои, сами слои расположены в определенном порядке; в пределах каждого слоя каждый элемент находится на определенном уровне порядка расположения. При использовании команд **На задний план**, **Переместить назад**, **На передний план** и **Переместить вперед** (меню **Элемент**) изменяется порядок расположения элементов внутри слоя.

➔ Для активизации элемента, расположенного позади других элементов, выберите инструмент

Элемент  и требуемое число раз щелкните мышью в точке наложения нескольких элементов при нажатых клавишах Command+Option+Shift/Ctrl+Alt+Shift. При каждом щелчке мыши при нажатых клавишах Command+Option+Shift/Ctrl+Alt+Shift последовательно активизируются элементы, расположенные все глубже и глубже в порядке расположения.

Группирование элементов

Несколько элементов на странице или развороте можно объединить в группу. Сгруппированные элементы удобны, если требуется одновременно выбрать или переместить несколько элементов. Группу можно перемещать, вырезать, копировать, дублировать и выполнять с ней ряд других операций. Например, можно сгруппировать все элементы, составляющие броский заголовок публикации; после создания группы ее можно целиком изменять или перемещать точно так же, как одиночный блок, линию или траекторию текста.

После создания группы можно по-прежнему редактировать, изменять размеры и положение отдельных элементов, не разрывая групповые связи. Можно также поместить копию группы в открытую библиотеку QuarkXPress для использования в других документах.

Элементы можно сгруппировать, если активны два или более элементов (линий, блоков, текстовых траекторий или других групп). Для выбора нескольких элементов с помощью

инструмента **Элемент**  либо щелкайте на этих элементах при нажатой клавише Shift, либо обведите мышью элементы, которые требуется сгруппировать. Выберите **Элемент > Сгруппировать** (Command+G/Ctrl+G) для объединения нескольких выбранных элементов в одну группу.

Можно группировать группы, а также выбирать группу (или группы) вместе с индивидуальными блоками, линиями или траекториями текста для создания большей группы.

При выбранном инструменте **Элемент**  группу можно перемещать, вырезать, копировать, вставлять, дублировать, поворачивать и назначать цвет группе. При выбранном инструменте

Текстовое содержимое  или **Графическое содержимое**  можно работать с индивидуальными элементами так же, как если бы они не были сгруппированы.

Для перемещения элемента внутри группы нажмите клавишу Command/Ctrl и выберите

элемент с помощью инструмента **Элемент** , **Текстовое содержимое**  или **Графическое содержимое** .

➔ Если активная группа содержит элементы одного типа (например, все являются графическими блоками), диалоговое окно **Изменение** будет содержать вкладку (или вкладки), относящиеся конкретно к этим элементам. Если активная группа содержит различные элементы, в диалоговом окне **Изменение** может отображаться только вкладка **Группа**.

Выберите **Элемент > Разгруппировать** (Command+U/Ctrl+U), чтобы разгруппировать одну группу, или **Элемент > Разгруппировать все**, чтобы разгруппировать все группы в группе, содержащей другие группы.

Изменение размеров сгруппированных элементов

Для одновременного изменения размеров всех элементов группы щелкните и перетащите манипуляторы группы. Если при изменении размеров группы удерживать нажатыми клавиши Command+Shift/Ctrl+Shift, производится пропорциональное изменение ширины всех рамок, толщины линий, рисунков и текста. Если во время изменения размеров группы удерживать нажатой клавишу Command/Ctrl, также производится изменение ширины всех рамок, рисунков и текста, но уже не пропорциональное.

Дублирование элементов

QuarkXPress позволяет создать одну или несколько копий блоков, линий и траекторий текста.

Создайте одну копию выбранного элемента с помощью команды **Дублировать** (меню **Элемент**). Для создания дубликата можно также удерживать нажатыми клавиши Option/Alt во время перетаскивания элемента или группы.

Функция **Шаг и повтор** полезна для создания элементов макета, содержащих несколько равномерно распределенных копий элемента. Создайте несколько копий элемента и задайте расстояние между ними с помощью команды **Шаг и повтор** (меню **Элемент**).

➔ Информацию о другом способе создания блоков уникальной формы см. в разделе «[Модуль расширения ShapeMaker](#)».

Распределение и выравнивание элементов

Взаимным расположением нескольких выбранных элементов можно управлять с помощью подменю **Элемент > Распределить/Выровнять** или вкладки **Распределить/Выровнять** палитры **Измерения**.

На палитре **Измерения** можно выбрать один из восьми вариантов распределения и один из шести вариантов выравнивания; кроме того, можно указать выравнивание относительно выбранных элементов, страницы или (для макетов печати с разворотами) разворота. Подменю **Элемент > Распределить/Выровнять** содержит описанные ниже режимы «Относительно элемента» и «Относительно страницы». Палитра **Измерения** также содержит третий режим, называемый «Относительно разворота».

Режимы распределения/выравнивания указаны ниже:

- В режиме отсчета относительно элемента  элементы располагаются относительно самого верхнего активного элемента, положение которого не изменяется. Самый верхний элемент определяется по положению верхних краев элементов. Если верхние края двух или более элементов расположены одинаково, то элементы распределяются относительно самого левого из них.
- В режиме отсчета относительно страницы  элементы располагаются относительно краев страницы (левого, правого, верхнего или нижнего).
- Режим отсчета относительно разворота  доступен для макетов печати, содержащих развороты. Предположим, что открыт макет с разворотом и в нем выбраны один элемент на левой странице и второй элемент на правой странице. Если нажать значок **Режим отсчета относительно разворота** на палитре **Измерения** и выбрать вариант **Равные расстояния между центрами по горизонтали** , выбранные элементы располагаются на крайней левой и крайней правой сторонах разворота.

Поворот элементов

Для поворота активных элементов выполните одно из следующих действий:

- Выберите инструмент **Элемент**  и наведите мышь на угловой манипулятор. Когда указатель примет форму указателя поворота, щелкните мышью для задания точки, относительно которой производится вращение; затем поверните элемент, перетаскивая мышью по круговой траектории. Во время перетаскивания отображаются указатель в форме стрелки и положение элемента. Если во время поворота нажать клавишу Shift, поворот производится с шагом 45°.
- Выберите **Элемент > Изменение** (Command+M/Ctrl+M), введите значение в поле **Угол**, затем нажмите кнопку **ОК**.
- Введите значение в поле  на палитре **Измерения** (вкладки **Классический** и **Распределить/Выровнять**), затем нажмите клавишу Return/Enter.

Для поворота прямой линии выберите вариант **Левая точка**, **Средняя точка** или **Правая точка** в раскрывающемся меню **Режим** (диалоговое окно **Изменение** или палитра **Измерения**) для отображения поля **Угол**. Для поворота линии Безье отобразите ее ограничивающий блок, сняв флажок **Форма** (**Элемент > Правка**).

Наклон элементов

Для наклона активных элементов в пределах ограничивающих блоков выберите **Элемент > Изменение** (Command+M/Ctrl+M); затем выберите вкладку **Блок**. Введите значение в поле **Наклон**. Положительные значения соответствуют наклону вправо; отрицательные значения соответствуют наклону влево.

Блокировка и разблокировка элементов

Блокировка позволяет защитить элементы и их содержимое от случайных изменений. Можно сделать следующее:

- Для предотвращения изменения размера и положения элемента (и предотвращения его удаления) установите флажок **Элемент > Блокировать > Положение**.
- Для предотвращения изменения содержимого элемента установите флажок **Элемент > Блокировать > Статья** или **Элемент > Блокировать > Рисунок**.

Для разблокировки выбранных элементов снимите соответствующие флажки в подменю **Элемент > Блокировать**. Можно также выбрать **Элемент > Изменение** и щелкнуть мышью на значке блокировки  рядом с полем.

Привязка элементов и групп в тексте

Можно *закрепить (привязать)* элемент или группу, чтобы она вела себя как символ в тексте.

Для закрепления элемента или группы в тексте инструментом **Элемент**  выберите элемент или группу, которую требуется закрепить, затем выберите команду **Правка > Копировать** (Command+C/Ctrl+C) или **Правка > Вырезать** (Command+X/Ctrl+X). Затем, при выбранном инструменте **Текстовое содержимое** , поместите точку вставки текста в том месте текста, в котором требуется закрепить элемент или группу, и выберите команду **Правка > Вставить** (Command+V/Ctrl+V).

QuarkXPress также поддерживает вложенные привязки (т. е. закрепленный элемент может содержать другой закрепленный элемент до уровня n).

Работа с выносками


Функция «Выноски» позволяет создавать плавающие блоки, которые всегда отображаются на той же странице или на том же развороте, что и содержимое, к которому они относятся. Например:

- Можно создать иллюстрации с рисунками и текстом, которые будут перемещаться со страницы на страницу вместе со ссылками на эти иллюстрации.
- Можно добавить врезку с цитатой, которая будет автоматически перемещаться на другую страницу вслед за исходным текстом.
- Можно создать «плавающие» значки, которые будут располагаться слева от абзаца и указывать на то, что абзац является советом, примечанием, предупреждением и т.п.

Дополнительную информацию см. в приведенных ниже разделах.

Что такое выноски

Выноска — это плавающий блок, который всегда отображается на той же странице или на том же развороте, что и содержимое, к которому он относится. Каждая выноска закреплена в определенном месте текстовой статьи, которое называется *привязкой выноски*. Привязка выноски перемещается вместе с текстом как обычный символ. При перемещении привязки выноски на новую страницу или новый разворот выноска перемещается вместе с ней. В режиме отображения направляющих каждая привязка выноски связана со своей выноской (при ее наличии) с помощью линии.




Привязка выноски вместе со связанной выноской

Положение выноски в макете зависит от двух факторов:

- Положение привязки выноски. Выноска всегда располагается на той же странице или том же развороте, что и привязка выноски.
- Настройки привязки выноски. Можно задать положение выноски относительно разворота, страницы, поля, ячейки или абзаца, содержащих привязку выноски, или относительно самой привязки выноски.


Например, можно настроить горизонтальное положение выноски таким образом, чтобы она всегда находилась напротив внешнего поля, а вертикальное положение таким образом, чтобы она всегда была выровнена относительно абзаца, содержащего привязку выноски. Настройки такой выноски будут выглядеть следующим образом:



Настройки для выноски с фиксированным горизонтальным положением и переменным вертикальным положением

➔ Важно отметить, что настройки выноски хранятся вместе с привязкой выноски, а не вместе с самой выноской.


Для управления положением выноски можно настроить привязку выноски напрямую или применить к ней *стиль выноски*. Стиль выноски — это именованный набор настроек выноски, который отображается в палитре. Стили выносок особенно удобны в том случае, если в документе требуется многократно использовать различные настройки выносок; вместо того чтобы каждый раз заново задавать все настройки, можно просто выделить привязку выноски и нажать на нужный стиль выноски в палитре **Стили выносок**.



Палитра **Стили выносок**

- ➔ Стили выносок похожи на таблицы стилей (дополнительную информацию см. в разделе «[Работа с таблицами стилей](#)»). Аналогично таблицам стилей и другим ресурсам, для управления стилями выносок можно использовать файлы Job Jackets (дополнительную информацию см. в разделе «[Job Jackets](#)»).

Выноска может быть выделена или не выделена. Если выноска выделена, она обведена красным контуром, а ее стиль (при наличии) выбран в палитре **Стили выносок**.



Выделенная привязка выноски (слева) и не выделенная привязка выноски (справа)

Если направляющие отключены, отображается только выделенная привязка выноски.

- ➔ При вырезании (или копировании и вставке) текста, который содержит привязку выноски со связанной выноской, выноска вырезается (или копируется и вставляется) вместе с текстом.

Создание выноски

Для создания выноски выполните следующие действия.

- 1 Выберите инструмент **Текстовое содержимое**  и поместите текстовый курсор в точку текста, в которой требуется закрепить привязку выноски.
- 2 Выберите **Элемент > Привязка выноски > Вставить привязку выноски**. Выполняется вставка привязки выноски и она автоматически выбирается.

nalis

Выбранная привязка выноски

- 3 Выберите элемент или группу, которую требуется создать внутри выноски.
- 4 Выберите **Элемент > Привязка выноски > Связать с привязкой выноски**. Элемент или группа превращается в выноску, и между выноской и привязкой выноски отображается линия.



Привязка выноски, связанная с выноской

- 5 Настройте привязку выноски. Существует два способа настройки привязки выноски.
 - Для применения стиля выноски к привязке выноски вызовите палитру **Стили выносок** (меню **Окно**) и выберите имя стиля выноски либо выберите **Элемент > Привязка выноски > Стили выносок > [Имя стиля выноски]**. Дополнительную информацию см. в разделе *«Работа со стилями выносок»*.
 - Для непосредственной правки параметров привязки выноски выберите **Элемент > Привязка выноски > Правка параметров выноски**. Если привязке выноски назначен стиль выноски, все вносимые изменения заменяют значения из данного стиля выноски.


Информацию о том, как настроить привязку выноски или стиль выноски, см. в разделе *«Настройка привязки выноски»*.

Настройка привязки выноски

- ➔ Настройка привязки выноски в значительной степени одинакова как при настройке стиля выносок, так и при непосредственной настройке привязки выноски.

Для настройки привязки выноски выполните следующие действия.

- 1 Выберите привязку выноски, затем выберите **Элемент > Привязка выноски > Правка параметров выноски**. Отображается диалоговое окно **Правка параметров выноски**.




Диалоговое окно **Правка параметров выноски**

- 2 Для управления выравниванием выноски по горизонтали служат управляющие элементы в области **Выровнять выноску по горизонтали относительно**. (Поле **Смещение** позволяет настроить положение выноски по горизонтали относительно ее положения по умолчанию.)
➔ Если из раскрывающегося меню **Выровнять выноску по горизонтали относительно** выбрать значение «Разворот» и задать смещение по горизонтали, смещение на левых страницах разворота будет осуществляться в обратном направлении. Так, например, можно настроить выноску, которая всегда будет на четверть дюйма ближе к центру страницы относительно внутреннего поля; на правых страницах разворота такое смещение перемещает выноску вправо, а на левых страницах разворота при таком смещении выноска смещается влево.
- 3 Для управления выравниванием выноски по вертикали служат управляющие элементы в области **Выровнять выноску по вертикали относительно**. (Поле **Смещение** позволяет настроить положение выноски по вертикали относительно ее положения по умолчанию.)
- 4 Чтобы иметь возможность изменять положение выноски вручную, установите флажок **Разрешить размещение выноски вручную**. При последующем перемещении выноски значения в полях **Смещение** автоматически изменяются в соответствии с новым положением выноски.
Для запрета изменения положения выноски вручную оставьте этот флажок проверки пустым.

- 5 Для предотвращения выхода выноски за пределы полей страницы установите флажок **Сохранить внутри полей**.
- 6 Нажмите **ОК**.

Работа со стилями выносок

Стили выносок упрощают применение часто используемых настроек к привязкам выносок. Для создания, редактирования, дублирования или удаления стилей выносок служит диалоговое окно **Стили выносок (Правка > Стили выносок)**. Это диалоговое окно также позволяет присоединить стили выносок из других проектов.



Диалоговое окно **Стили выносок**

➔ Стиль выноски **По умолчанию** можно отредактировать, но нельзя удалить.

Выноски и обтекание

Если выноска с обтеканием вызывает перемещение привязки выноски, это может привести к ошибке. Например, если обтекание выноски вызывает перенос привязки выноски на следующую страницу, выноска также перемещается на следующую страницу — при этом освобождается место для возврата привязки выноски на предыдущую страницу, что, в свою очередь, приводит к возврату выноски на предыдущую страницу и т.д.

При обнаружении программой QuarkXPress такой ситуации происходят следующие события.

- 1 Для выноски восстанавливается настройка, заданная в ее стиле по умолчанию. При выборе привязки выноски рядом с названием ее стиля в палитре **Стили выносок** отображается значок ←.
- 2 Если ошибка повторяется, QuarkXPress применяет к выноске настройку «Нет стиля» и размещает ее в последнем допустимом местоположении.

- 3 Если приложение не может найти допустимое местоположение, то отключает обтекание для выноски. При этом она также помечает выноску с помощью визуального индикатора: 

➔ Для просмотра визуальных индикаторов установите флажок **Вид > Визуальные индикаторы**.

Чтобы вернуть такой выноске обтекание, используйте вкладку **Обтекание** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**) или раскрывающееся меню на вкладке **Обтекание** палитры **Измерения**.


Работа с таблицами

В QuarkXPress таблица является отдельным элементом, как и текстовый блок, графический блок, траектория текста или линия. При работе с таблицами ячейку можно в значительной степени рассматривать как отдельный графический блок, текстовый блок или блок без содержимого, и с ячейкой можно обращаться почти так же, как с указанными элементами. Для работы с элементами самой таблицы – такими как строки и столбцы – служит меню **Таблица**.

Рисование таблицы

Для того, чтобы нарисовать таблицу и задать ее свойства, выполните следующие операции:

- 1 Выберите инструмент **Таблицы**  на палитре **Инструмент**, при нажатой кнопке мыши нарисуйте прямоугольник, размер которого приблизительно равен конечному размеру таблицы, затем отпустите кнопку мыши. Отображается диалоговое окно **Свойства таблицы**.



Диалоговое окно **Свойства таблицы**

- 2 Задайте количество горизонтальных строк в поле **Строки** и количество вертикальных столбцов в поле **Столбцы**.

- 3 Для задания типа ячейки по умолчанию выберите **Текстовые ячейки** или **Ячейки с изображениями** в области **Тип ячейки**. Позднее можно выбрать определенные ячейки и преобразовать их в ячейки требуемого типа.
- 4 Если требуется создать текстовые ячейки, размер которых увеличивается по мере ввода текста, используйте элементы управления в области **Автоподгонка**.
- 5 Если требуется изменить порядок перехода между ячейками при нажатии клавиши Tab, можно выбрать другой вариант в раскрывающемся меню **Порядок табуляции**.
- 6 Если требуется связать текстовые ячейки, чтобы импортированный текст переходил между указанными ячейками — аналогично связанным текстовым блокам, — установите флажок **Связать ячейки**. Если установлен флажок **Связать ячейки**, в раскрывающемся меню **Порядок связи** можно выбрать порядок связывания ячеек.
- ➔ Если не использовать этот способ связывания ячеек, позднее их можно связать с помощью инструмента **Связь** или команды **Связать текстовые ячейки** (меню **Таблица**). Кроме того, даже если текстовые ячейки не связаны, все равно при вводе или редактировании данных можно переходить между ячейками с помощью клавиши Tab.
- 7 Если предполагается импортировать данные из программы Excel, установите флажок **Ссылка на внешние данные**. Дополнительную информацию см. в разделе «*Импорт таблиц Excel*».
- 8 Если требуется, чтобы при добавлении или удалении строк сохранялись размеры таблицы, установите флажок **Сохранить геометрию**.
- 9 Для задания направления статьи в ячейках таблицы установите флажок **По горизонтали** или **По вертикали** в области **Направление статьи**.
- 10 Для задания ориентации таблицы установите флажок **По горизонтали** или **По вертикали** в области **Направление таблицы**.
- 11 Нажмите **ОК**.


Преобразование текста в таблицы

Успешность преобразования текста в таблицу зависит от подготовки самого текста. Важно, чтобы абзацы, символы табуляции, пробелы или запятые (символы, которые могут преобразовываться QuarkXPress) использовались в текстовом блоке согласованно, так как при преобразовании таблицы эти символы определяют строки и столбцы. Часто при выравнивании столбцов данных в текстовых редакторах пользователи вместо того, чтобы задать соответствующие позиции табуляции, используют несколько символов табуляции. Если преобразуемый текстовый блок содержит такие многократные символы табуляции, количество символов табуляции между столбцами данных скорее всего будет различным. Перед преобразованием текста в таблицу необходимо устранить несоответствия в символах табуляции.

Для преобразования текста в таблицы:

- 1 Инструментом **Текстовое содержимое**  выберите весь текст, который требуется преобразовать в таблицу.
- 2 Выберите **Таблица > Преобразовать текст в таблицу** для открытия диалогового окна **Преобразовать текст в таблицу**. На основе выбранного текста программа QuarkXPress

выбирает значения параметров **Отделить строки**, **Отделить столбцы** и определяет значения параметров **Строки** и **Столбцы**, необходимые в худшем случае для выбранного текста.



Диалоговое окно **Преобразовать текст в таблицу**

- 3 Если требуется создать текстовые ячейки, размер которых увеличивается по мере ввода текста, используйте элементы управления в области **Автоподгонка**.
- 4 Если требуется изменить порядок расположения информации в таблице — например, если в настоящий момент значения располагаются по убыванию, а лучше расположить их по возрастанию, — можно изменить этот порядок. Выберите вариант в раскрывающемся меню **Порядок заполнения ячеек** (по умолчанию установлено значение **Слева направо, Сверху вниз**).
- 5 Нажмите **ОК**. Создается новая таблица, смещенная относительно исходного текстового блока.

Импорт таблиц Excel

Данные для таблиц часто берутся из электронных таблиц, таких как Excel, и данные таблиц можно импортировать точно так же, как и рисунки. Хотя способы несколько отличаются, результат одинаков: таблица в QuarkXPress связана с файлом Excel для отслеживания изменений и обновления.

- ➔ В Windows можно импортировать как файлы .xls, так и файлы .xlsx, но в Mac OS X можно импортировать только файлы .xlsx.


При импорте таблицы из программы Excel с помощью функции **Ссылка на внешнюю таблицу** в диалоговом окне **Свойства таблицы**, использование таблицы будет отслеживаться точно так же, как отслеживается использование рисунка. Это обеспечивает получение уведомления в случае изменения исходной таблицы и использование новейших данных таблицы при выводе макета на печать, сборе для вывода или сохранении в виде файла PDF. Для проверки состояния таблицы выберите **Утилиты > Использование**, затем выберите вкладку **Таблицы**.

Хотя таблицы можно обновлять точно так же, как обновляются рисунки, необходимо помнить следующее:

- Если при первоначальном импорте таблицы Excel был установлен флажок **Включить форматы** в диалоговом окне **Ссылка на таблицу**, формат таблицы Excel сохраняется в QuarkXPress (насколько это возможно). Если впоследствии обновить таблицу, все локальное форматирование, примененное в QuarkXPress, удаляется и заменяется форматированием из файла Excel.
- Если при первоначальном импорте таблицы Excel флажок **Включить форматы** в диалоговом окне **Ссылка на таблицу** не был установлен, формат таблицы Excel игнорируется. Если впоследствии обновить таблицу, QuarkXPress попытается сохранить все локальное форматирование, примененное к таблице в программе QuarkXPress.

Для импорта таблицы Excel и сохранения ссылки в QuarkXPress:

- 1 Используя инструмент **Таблицы**, нарисуйте таблицу приблизительно требуемых размеров. При отпускании кнопки мыши отображается диалоговое окно **Свойства таблицы**.
- 2 Установите флажок **Ссылка на внешние данные**.
- 3 Нажмите кнопку **ОК** для отображения диалогового окна **Ссылка на таблицу**.



Диалоговое окно **Ссылка на таблицу**

- 4 Нажмите кнопку **Просмотр** для поиска и выбора импортируемого файла Excel.
- 5 Если файл содержит несколько листов, выберите требуемый лист для импорта в раскрывающемся меню **Лист**. Если требуется импортировать только часть данных, можно

указать диапазон ячеек в поле **Диапазон** или выбрать именованный диапазон в раскрывающемся меню.

6 В области **Параметры** установите флажки тех атрибутов, которые требуется импортировать.

7 Нажмите **ОК**.

➔ Формулы и ссылки не импортируются. Вместо этого импортируются окончательные значения формул и ссылок. Вставленные рисунки не импортируются. Текст с примененной функцией **Автофильтр** или **Расширенный фильтр** (**Данные > Фильтр**) импортируется как статический текст.

➔ Оперативный способ создания таблицы из данных Excel – без связывания исходной таблицы с проектом QuarkXPress для обновления – заключается в копировании и вставке таблицы. Для этого выберите часть данных на листе Excel и скопируйте выбранные данные. Затем переключитесь в QuarkXPress и выберите **Правка > Вставить**. QuarkXPress создает таблицу, соответствующую данным, и вставляет в нее текст.

Импорт диаграмм Excel

Если в макете QuarkXPress требуется использовать диаграммы или рисунки, созданные с помощью команд **Вставка > Диаграмма** или **Вставка > Рисунок** в программе Excel, эти диаграммы или рисунки можно импортировать точно так же, как импортируются другие рисунки. Для этого используйте вкладку **Вставить диаграмму** диалогового окна **Импорт рисунка** (меню **Файл**). Диаграммы и рисунки, импортированные из программы Excel, отображаются на вкладке **Рисунки** диалогового окна **Использование** (меню **Утилиты**) точно так же, как и другие рисунки.

Встроенные таблицы

Таблицы Excel могут быть импортированы и вставлены в текст.


Встроенные таблицы имеют следующие преимущества по сравнению с таблицами дизайнера:

- Большие встроенные таблицы с несколькими страницами создаются гораздо быстрее.
- Стили таблиц можно применить только ко встроенным таблицам.

Вставка встроенной таблицы

Для импорта таблицы Excel и ее вставки в текст как встроенной таблицы:

- 1** Поместите курсор в место в тексте, куда должна быть вставлена таблица.
- 2** Выберите **Элемент > Вставить встроенную таблицу**. Появится диалоговое окно **Ссылка на таблицу**.



Диалоговое окно **Ссылка на таблицу**


- 3 Нажмите кнопку **Просмотр** для поиска и выбора импортируемого файла Excel.
- 4 Если файл содержит несколько листов, выберите требуемый лист для импорта в раскрывающемся меню **Лист**. Если требуется импортировать только часть данных, можно указать диапазон ячеек в поле **Диапазон** или выбрать именованный диапазон в раскрывающемся меню.
- 5 В области **Параметры** установите флажки тех атрибутов, которые требуется импортировать.
- 6 В поле «Строки заголовков» укажите необходимо число строк заголовков.
- 7 Также в раскрывающемся меню **Стиль таблицы** можно выбрать стиль для применения к импортированной таблице. Дополнительную информацию см. в разделе «*Стили таблиц*».
- 8 Нажмите **ОК**.

Стили таблиц

Для редактирования стилей таблиц выберите **Окно > Стили таблиц**, чтобы открыть палитру **Стили таблиц**. Кнопки в верхней части этой палитры позволяют добавлять, редактировать и дублировать стили таблиц. Выберите существующий стиль таблиц и нажмите кнопку  или , чтобы добавить новый стиль таблиц.

Появится диалоговое окно **Правка стиля таблицы**.

- В поле **Имя** введите имя стиля таблиц; если имя не указано, приложение будет использовать имя по умолчанию «New Table Style».
- Если новый стиль таблиц должен иметь атрибуты, укажите их.



По завершении нажмите **ОК**.

- ➔ После добавления стиля таблиц он указывается в палитре **Стили таблиц** (**Окно > Стили таблиц**). Новый стиль будет доступен при попытке вставки встроенной таблицы.

Добавление текста и рисунков в таблицы

При работе с таблицами можно рассматривать ячейку таблицы как текстовый или графический блок. Каждый блок имеет содержимое — текст, который может быть связан или не связан со следующей ячейкой, отдельный рисунок или ничего (возможно, просто цветовой переход). Поэтому содержимое в таблицы можно добавлять почти так же, как добавляется содержимое в блоки — путем ввода текста, импортирования текста или импортирования рисунков.

- ➔ Преобразование текстовых ячеек в графические ячейки аналогично преобразованию текстового блока в графический блок. Выделите все ячейки, которые требуется преобразовать, затем выберите **Элемент > Содержимое > Рисунок**.

Редактирования текста в таблицах

При редактировании текста в таблицах важно уметь выполнять две важных операции: перемещаться между ячейками и выбирать текст для форматирования. Как всегда при работе с текстом, сначала необходимо выбрать инструмент **Текстовое содержимое** .

Переход между ячейками таблицы осуществляется следующим образом:

- Щелкните мышью в ячейке, в которую требуется ввести или импортировать текст.
- Нажмите клавишу **Tab** для перехода в следующую ячейку.
- Нажмите клавиши **Shift+Tab** для перехода в предыдущую ячейку.

- Нажимайте клавиши со стрелками для перемещения по тексту в ячейке и для перехода между ячейками.

➔ Для ввода символа табуляции в текстовую ячейку нажмите клавиши Control+Tab. Для ввода правой табуляции нажмите клавиши Option+Tab/Control+Shift+Tab. Если требуется выровнять числа в таблице по десятичной запятой или другому символу, можно вставить символ табуляции во все ячейки таблицы, а затем указать соответствующие позиции табуляции **С выравниванием** по символу (**Стиль > Табуляция**).

Выбор текста в строках и столбцах производится следующим образом:

- Для выбора всего текста в строке щелкните мышью снаружи правого или левого края таблицы.
- Для выбора всего текста в столбце щелкните мышью снаружи верхнего или нижнего края таблицы.
- Для выбора всего текста в нескольких строках или столбцах перетащите указатель мыши вдоль края таблицы.
- Для выбора текста в строках или столбцах, не являющихся соседними, щелкайте мышью на требуемых строках или столбцах при нажатой клавише Shift.
- Для выбора текста в различных строках и столбцах используйте варианты из подменю **Выбрать** меню **Таблица**. Варианты включают в себя **Ячейка, Строка, Нечетные строки, Четные строки, Столбец, Нечетные столбцы, Четные столбцы, Все ячейки, Строки заголовков, Строки нижнего колонтитула и Строки тела**. Команды **Выбрать** в меню **Таблица** удобны для применения разного форматирования к чередующимся строкам или столбцам.

Связывание ячеек таблицы

Если ячейки связаны, текст, введенный, импортированный или вставленный в ячейку, сначала заполняет первую ячейку связанной статьи, затем перетекает в последующие связанные ячейки. Как и в случае связанных блоков, символ новой колонки (Enter на цифровой панели) помогает контролировать перетекание текста в связанных ячейках. Помимо связывания ячеек таблицы между собой, можно связывать ячейки с текстовыми боками или траекториями текста.

- Для связывания всех ячеек таблицы при ее создании установите флажок **Связать ячейки** в диалоговом окне **Свойства таблицы**.
- Для связывания выделенных ячеек таблицы выберите **Таблица > Связать текстовые ячейки**. Все выделенные ячейки, кроме первой, должны быть пустыми.

- Для связывания ячеек таблицы вручную используйте инструмент **Связь** . Как и при связывании текстовых блоков, щелчком мыши выберите первую ячейку, затем щелкните мышью на следующей добавляемой ячейке. Для изменения существующих связей щелкните инструментом **Связь** при нажатой клавише Shift.

- Для отмены связывания ячеек таблицы щелкните инструментом **Разрыв связей**  на тупом конце стрелки между связанными ячейками.

- Для связывания ячеек таблицы с текстовыми блоками или траекториями текста используйте инструмент **Связь** .

- ➔ При объединении связанных текстовых ячеек (**Таблица > Объединить ячейки**) объединенные ячейки удаляются из текстовой цепочки; остальные связи остаются без изменений. При разделении объединенной ячейки (**Таблица > Разделить ячейку**) связи сохраняются и текст размещается в соответствии с заданным порядком связей.

Форматирование таблиц


Как и в случае других элементов в QuarkXPress, для таблиц предусмотрен собственный вариант диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**) для форматирования атрибутов таблицы. Панели, доступные в диалоговом окне **Изменение**, зависят от выбранного элемента —

например, можно выбрать всю таблицу инструментом **Элемент** ; выбрать отдельные ячейки или группы ячеек инструментом **Текстовое содержимое** ; или выбрать определенные линии сетки, графические ячейки или текстовые ячейки. Варианты в палитрах **Измерения** и **Цвета** также изменяются в зависимости от выбранных элементов таблицы, позволяя выполнять определенные настройки.

Форматирование линий сетки

Линии сетки – это горизонтальные линии между строками и вертикальные линии между столбцами. Если выбраны линии сетки, можно использовать вкладку **Сетка** диалогового окна **Изменение** для задания стиля, ширины, цвета, цвета зазора, оттенков и прозрачности линий.

- 1 Для форматирования линий сетки сначала выберите их, как указано ниже:
 - Для выбора отдельной линии сетки щелкните ее инструментом **Текстовое содержимое** .
 - Для выбора нескольких линий сетки нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкните на каждой линии сетки.
 - Для выбора всей таблицы, всех горизонтальных линий сетки или всех вертикальных линий сетки выберите таблицу инструментом **Элемент** . Затем можно задать выбор в диалоговом окне **Изменение**.
 - Выберите вариант в подменю **Выбрать** меню **Таблица: Горизонтальные сетки, Сетки по вертикали, Граница** или **Все сетки**.
- 2 После выбора требуемых линий сетки выберите **Элемент > Изменение**, затем выберите вкладку **Сетка**.



Вкладка **Сетка** диалогового окна **Изменение**

- 3 Для выбора всех линий сетки, вертикальных линий сетки или горизонтальных линий сетки нажмите одну из кнопок справа от области **Предв. просмотр**. В порядке сверху вниз эти кнопки выбирают **Все линии сетки**, **Горизонтальные линии сетки** или **Вертикальные линии сетки**.
 - 4 Измените любые значения на вкладке **Сетка**, используя область **Предв. просмотр** и кнопку **Применить** для помощи при выборе вариантов.
- ➔ Палитра **Измерения** (меню **Окно**) также содержит панель для форматирования выбранных линий сетки.

Вставка и удаление строк и столбцов

Строки и столбцы можно вставлять в любом месте таблицы. Щелкните мышью в ячейке, расположенной непосредственно над или под тем местом, в которое требуется вставить строку. Либо щелкните мышью в ячейке, расположенной слева или справа от того места, в которое требуется вставить столбец. Затем выберите **Таблица > Вставить > Строка** или **Таблица > Вставить > Столбец**.

Для выбора строк или столбцов, которые требуется удалить, перетащите указатель мыши вдоль края таблицы, затем щелкните стрелку указателя при нажатой клавише Shift или используйте команды подменю **Выбрать** меню **Таблица** (например, **Нечетные строки**). Затем выберите **Таблица > Удалить > Строка** или **Таблица > Удалить > Столбец**.

- ➔ Если установлен флажок **Сохранить геометрию** в меню **Таблица**, то при удалении столбца или строки размеры существующих столбцов или строк увеличиваются, чтобы заполнить место, ранее занимаемое удаленными столбцами или строками. Если флажок **Сохранить геометрию** не установлен, при необходимости размеры таблицы уменьшаются.

Объединение ячеек

Для объединения ячеек инструментом **Текстовое содержимое** выделите мышью прямоугольную область ячеек при нажатой клавише Shift . Выберите **Таблица > Объединить ячейки**. Для отмены объединения ячеек в соответствии с окружающей таблицей выберите объединенные ячейки, затем выберите **Таблица > Разделить ячейки**.

- ➔ При объединении несвязанных ячеек, содержащих текст или рисунки, для объединенной ячейки сохраняется содержимое левой верхней ячейки.

Ручное изменение размеров таблиц, строк и столбцов

Как и в случае других элементов QuarkXPress, размеры строк, столбцов и таблиц можно изменять перетаскиванием мышью. Для изменения размера строки или столбца щелкните мышью на направляющей линии для отображения указателя изменения размеров. Перетаскивайте этот указатель вверх или вниз для изменения размера строки либо влево или вправо для изменения размера столбца. Для изменения размера всей таблицы при перетаскивании манипулятора используйте следующие клавиатурные команды.

Влияние на таблицу	Команда Mac OS	Команда Windows
Изменение размеров таблицы и содержимого	Команда	Ctrl
Пропорциональное изменение размеров таблицы (но не содержимого)	Shift	Shift
Пропорциональное изменение размеров таблицы и содержимого	Command+Shift	Ctrl+Shift

Преобразование таблиц обратно в текст

Если требуется экспортировать текущие данные из таблицы, — например, для сохранения данных в виде файла редактора Word — можно преобразовать информацию в текст. Для этого выберите таблицу, затем выберите **Таблица > Преобразовать таблицу > В текст**.

Работа с таблицами и группами

Для гибкости можно сгруппировать таблицы с другими элементами с помощью команды **Сгруппировать** (меню **Элемент**). Кроме того, можно расформировать таблицу, преобразовав ее ячейки в последовательность сгруппированных текстовых блоков, графических блоков или блоков обоих типов. Этот способ позволяет разделить элементы таблицы и использовать их в других местах макета. Для этого выберите таблицу, затем выберите **Таблица > Преобразовать таблицу > В группу**. Для работы с отдельными блоками выберите **Элемент > Разгруппировать**.

Продолжение таблиц в других местах макета

Так как таблицы не всегда помещаются на одной странице или развороте – либо в пределах пространства, выделенного для них на макете, – предусмотрена возможность автоматического продолжения таблиц в других местах макета.

Предусмотрены два способа продолжения таблиц:

- Закрепление таблицы в текстовом блоке. Этот способ разбиения таблицы целесообразно использовать в большинстве ситуаций, поскольку он является самым простым.
- Разбиение таблицы вручную. Этот метод необходим для разбиения таблицы по горизонтали (например, если необходимо поместить первые пять столбцов таблицы на одной странице, а оставшиеся три столбца — на другой странице).

При продолжении таблицы могут требоваться условные обозначения, поясняющие содержание таблицы. Условные обозначения можно добавить в виде автоматически создаваемых и синхронизируемых строк заголовка и нижнего колонтитула, а для продолжающихся частей таблицы (т.е. всех, кроме первой) можно создать специальные заголовки с надписью «продолжение».

Привязка таблиц в тексте

Одним из способов продолжения таблицы в другом месте является закрепление таблицы в текстовом блоке. Закрепленная таблица перемещается вместе с текстом как другие закрепленные объекты, но может автоматически разбиваться на части, если ее длина не позволяет уместить ее внутри данного блока и в абзаце, который ее содержит, отсутствуют другие элементы.

Для закрепления таблицы в тексте выполните следующие действия.

1 Создайте таблицу.

2

Выберите таблицу инструментом **Элемент**



3 Выберите **Правка > Вырезать**.

4

Выберите инструмент **Текстовое содержимое**  и поместите точку вставки текста в место, в котором требуется закрепить таблицу.


5 Выберите **Правка > Вставить**.

В этой точке текста таблица будет разбиваться на части автоматически. Однако, для того чтобы в таблица был заголовок, его требуется добавить. Подробнее см. [«Добавление строк заголовков и строк нижнего колонтитула в таблицы»](#).

Разбивка таблицы вручную

Одним из способов продолжения таблицы в другом месте является задание разрыва таблицы. Разрыв таблицы – это максимальный размер таблицы, по достижении которого она разбивается на две связанных таблицы. В продолжающихся таблицах любые изменения в таблице (например, вставка столбцов) отображаются во всей таблице. Для создания продолжения таблицы вручную выполните следующие действия.

- 1 Выберите **Таблица > Разбить таблицу** для отображения диалогового окна **Свойства разбиения таблицы**.



Диалоговое окно **Свойства разбиения таблицы**

- 2 Установите флажок **Ширина**, чтобы таблица разрывалась, когда ее ширина превышает значение, заданное в этом поле. По умолчанию в поле **Ширина** отображается текущая ширина таблицы – при уменьшении этого значения таблица разрывается.
- 3 Установите флажок **Высота**, чтобы таблица разрывалась, когда ее высота превышает значение, заданное в этом поле. По умолчанию в поле **Высота** отображается текущая высота таблицы – при уменьшении этого значения таблица разрывается.
- 4 Можно задать количество строк заголовка, указав значение в поле **Строки заголовков**. (Подробнее см. *«Добавление строк заголовков и строк нижнего колонтитула в таблицы»*.)
- 5 Если таблица содержит заголовок, установив флажок **Заголовок продолжения**, можно задать другой вариант заголовка, который отображается в частях продолжения таблицы. Например, если в первой части таблицы отображается заголовок «Список докладчиков», в качестве заголовка продолжения можно задать «Список докладчиков (продолжение)». Нажмите **Первая строка заголовка**, чтобы заголовок продолжения отображался только в первой строке заголовка, либо нажмите **Все строки заголовка** для создания заголовков продолжения во всех строках заголовка.

Для задания содержимого заголовка продолжения закройте это диалоговое окно, затем перейдите в любую часть таблицы (кроме первой) и измените в ней содержимое заголовка.
- 6 Можно задать количество строк нижнего колонтитула, указав значение в поле **Строки нижнего колонтитула**.
- 7 Нажмите **ОК**. Если высота или ширина таблицы удовлетворяет критерию «Разбить таблицу», таблица разбивается на две или более связанных таблиц. Продолжающиеся таблицы можно

переместить в другое место макета. Разбиение таблицы может происходить позднее в соответствии с изменением ее размера и добавлением строк и столбцов.

List of Contributors		
John Smith		
Bob Smith		
Joan Smith		
Eric Smith		

List of Contributors (continued)		
Diane Smith		
Tom Smith		
Denise Smith		
Tina Smith		

List of Contributors (continued)		
Albert Smith		
Dan Smith		
Bill Smith		
Betty Smith		

Разбитая на части таблица с заголовком продолжения

Функция «Разбить таблицу» работает в обоих направлениях: при увеличении размеров таблицы в случае необходимости она продолжается в дополнительных подчиненных таблицах, а при уменьшении размеров таблицы в случае необходимости таблицы объединяются.

Для разрыва связей между продолжающимися таблицами выберите любую часть продолжающейся таблицы и выберите **Таблица > Разделить таблицы**.

Добавление строк заголовков и строк нижнего колонтитула в таблицы

Можно задать, чтобы строки заголовки и строки нижнего колонтитула автоматически повторялись во всех частях продолжающейся таблиц. Более того, строки заголовка и строки нижнего колонтитула автоматически синхронизируются, поэтому любые изменения текста отображаются во всех частях продолжения таблицы.

List of Contributors		
Name	BP	MO
Bob Smith		
Joan Smith		
Eric Smith		
Diane Smith		
Tom Smith		
Denise Smith		


List of Contributors (continued)		
Name	BP	MO
Tina Smith		
Albert Smith		
Dan Smith		
Bill Smith		
Betty Smith		

В данной продолжающейся таблице первые две строки — заголовок таблицы и заголовки столбцов — повторяются как строки заголовка во всех случаях продолжения таблицы. Первая строка является заголовком продолжения.

Для добавления в таблицу строк заголовков и строк нижнего колонтитула выполните следующие действия.

- 1 Настройте таблицу для разбиения. Дополнительную информацию см. в разделах «Разбивка таблицы вручную» и «Привязка таблиц в тексте».
- 2 Существует два способа создания строк заголовка и нижнего колонтитула.

- Для создания автоматического заголовка выберите первую строку или несколько первых строк таблицы и выберите **Таблица > Повторите в качестве заголовка**. Для создания автоматического нижнего колонтитула выберите последнюю строку или несколько последних строк таблицы и выберите **Table > Повторить в качестве нижнего колонтитула**.
- Выберите **Таблица > Разбить таблицу**. Отображается диалоговое окно **Параметры разбития таблицы**. Для задания количества строк заголовка и нижнего колонтитула, введите значения соответственно в поля **Строки заголовков** и **Строки нижнего колонтитула**.



Диалоговое окно **Свойства разбития таблицы** для закрепленной таблицы

Для создания вторичного заголовка, который отображается в частях таблицы после первого заголовка, установите флажок **Заголовок продолжения**. Например, если в первой части таблицы отображается заголовок «Список докладчиков», в качестве заголовка продолжения можно задать «Список докладчиков (продолжение)». Нажмите **Первая строка заголовка**, чтобы заголовок продолжения отображался только в первой строке заголовка, либо нажмите **Все строки заголовка** для создания заголовков продолжения во всех строках заголовка.

Завершив настройку, нажмите кнопку **ОК**.

- 3 Для задания содержимого заголовка или нижнего колонтитула продолжения перейдите в любую часть таблицы (кроме первой) и измените в ней содержимое заголовка.
- ➔ Для удаления строк заголовка или нижнего колонтитула из продолжения таблицы можно в любой момент снять флажки **Повторить в качестве заголовка** или **Повторить в качестве нижнего колонтитула** в меню **Таблица**.
 - ➔ После добавления строк автоматического заголовка и нижнего колонтитула остальные строки таблицы называются «строки тела». Варианты подменю **Выбрать** меню **Таблица** позволяют

выбрать для форматирования все строки типов **Строки заголовков**, **Строки нижнего колонтитула** и **Строки тела** во всех частях продолжающейся таблицы.

Модуль расширения Table Import XTensions

Модуль расширения Table Import XTensions позволяет создать в программе QuarkXPress таблицу, используя в качестве источника данных файл Microsoft Excel; в случае изменения данных в файле Excel можно обновить эту таблицу в программе QuarkXPress. Этот модуль расширения XTensions можно также использовать для импорта и обновления диаграмм и рисунков из программы Microsoft Excel.

Когда модуль расширения Table Import XTensions активен или загружен, в интерфейсе программы QuarkXPress отображаются следующие дополнительные элементы:

- В диалоговое окно **Свойства таблицы** добавляется флажок **Ссылка на внешние данные**.
- В диалоговое окно **Использование** добавляется вкладка **Таблицы**.
- В диалоговое окно **Импорт рисунка** добавляется вкладка **Вставить диаграмму**, и на ней отображается список всех диаграмм из рабочей книги.

Текст и оформление

Текст является неотъемлемой частью практически каждой публикации. QuarkXPress позволяет создавать и редактировать текст непосредственно в публикациях или импортировать текст из наиболее популярных текстовых редакторов. Помимо стандартных функций форматирования и редактирования текста, программа QuarkXPress поддерживает такие функции, как поиск и замена текста и его атрибутов, проверка орфографии, пользовательские орфографические словари и утилита контроля использования шрифтов для изменения форматирования текста сразу во всем проекте.

Оформление—это искусство придания тексту вида, отражающего настроение или смысл содержимого. QuarkXPress позволяет контролировать настроение текста, настраивая каждый элемент оформления, включая гарнитуры шрифтов, стили шрифтов, интерлиньяж и расстояния.

Редактирование текста

Для ввода и импорта текста в активные текстовые блоки используйте инструмент **Текстовое содержимое** . Символы вводятся в *точке вставки текста*, обозначаемой мигающей линией. *Статья*—это весь текст в текстовом блоке. Если ряд блоков связаны между собой, весь текст во всех этих блоках образует одну статью.

Текст можно выбирать, несколько раз щелкнув кнопкой мыши. При двойном щелчке выбирается слово, содержащее точку вставки текста; при тройном щелчке выбирается строка, содержащая точку вставки текста; при четырех щелчках выбирается весь абзац, содержащий точку вставки текста; при пяти щелчках выбирается вся статья.

Если выбрать слово, дважды щелкнув его мышью, а затем вырезать или скопировать это слово, программа просматривает контекст слова и автоматически добавляет или удаляет пробелы при вставке слова в новом месте, как требуется. Эта функция называется «Контекстный пробел». Если требуется выбрать вместе со словом примыкающий к нему знак препинания, дважды щелкните мышью между словом и примыкающим знаком препинания.

Импорт и экспорт текста

Для импорта текста выполните одно из следующих действий:

- Выберите инструмент **Текстовое содержимое** , установите точку вставки текста в месте, в которое требуется импортировать текст, затем выберите **Файл > Импорт**. Установите флажок **Преобразовать кавычки** для преобразования двойных дефисов в длинные тире, а символов футов или дюймов – в типографские апострофы и кавычки. Установите флажок

Включить таблицы стилей для импорта таблиц стилей из файла Microsoft Word или преобразования тэгов «XPress Tags» в форматированный текст.

- Перетащите текстовый файл из файловой системы в текстовый блок.
- Перетащите текст из другого приложения в текстовый блок.
- Нажмите Command/Ctrl и перетащите текстовый файл из файловой системы в графический блок или блок без содержимого.
- Нажмите Command/Ctrl и перетащите текст из другого приложения в графический блок или блок без содержимого.

При перетаскивании объекта в блок, который уже содержит текст или рисунок, QuarkXPress создает для перенесенного содержимого новый блок. Чтобы заменить содержимое существующего блока, при перетаскивании объекта в блок нажмите Command/Ctrl. Чтобы всегда создавать новый блок для перенесенного объекта, при перетаскивании нажмите Option/Alt.

Если импортированный текст не помещается в текстовый блок, отображается символ переполнения. Если включена функция **Автоставка страниц (QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Макет печати > Общее)**, вставляются страницы, необходимые для размещения текста (если текст импортируется в автоматический текстовый блок).

Для экспорта текста либо поместите точку вставки текста в текстовый блок (если требуется сохранить весь текст из этого блока), либо выберите текст для экспорта. Затем выберите **Файл > Сохранить текст**, выберите вариант в раскрывающемся меню **Формат**, введите имя, выберите папку, затем нажмите кнопку **Сохранить**.

- ➔ Для экспорта в формате .docx выберите в раскрывающемся меню **Формат** пункт **Документ Word**.

Фильтры импорта/экспорта

Модули расширения XTensions позволяют импортировать текст в различных форматах, включая рассматриваемые в этом разделе.

Фильтр Word 6–2000

Фильтр Word 6-2000 обеспечивает импорт и экспорт документов в формате .docx.

- ➔ В Windows можно импортировать файлы Word в формате .doc.
- ➔ Во избежание неполадок при импорте снимите флажок **разрешить быстрое сохранение** (на вкладке **Сохранение** диалогового окна **Параметры**) в программе Microsoft Word или используйте команду **Сохранить как** для создания копии файла Word для импорта.

Импорт и экспорт текста с параметрами Unicode

При импорте и экспорте текста можно указать тип кодировки. Тип кодировки задает последовательность байтов, используемую для представления каждого глифа в тексте. При работе с международным текстом или текстом HTML можно выбрать соответствующую кодировку для преобразования всех символов в файле в кодировку Unicode. Параметры имеют следующее назначение:


- При выборе обычного текстового файла или текстового файла «XPress Tags» диалоговое окно **Импорт** содержит раскрывающееся меню **Кодировка**. Программа пытается определить кодировку выбранных текстовых файлов и применяет соответствующий тип кодировки. Пользователь, однако, может выбрать для текста другой вариант.
- При экспорте текста в обычном текстовом формате или формате «XPress Tags» диалоговое окно **Сохранить текст** содержит раскрывающееся меню **Кодировка**.
- Параметр **Преобразовать кавычки** продолжает преобразовывать прямые кавычки в типографские, а двойные дефисы в длинные тире.

Поиск и замена текста

Палитра **Поиск/Замена** (меню **Правка**) позволяет выполнять стандартные операции поиска и замены. Кроме того, эту палитру можно использовать для:

- Поиска и замены с использованием символов-заместителей: Command+Shift+?/Ctrl+Shift+?
- Поиска и замены форматирования текста, включая таблицу стиля, шрифт, размер, цвет и стиль шрифта (включая стили OpenType)
- Ограничения операций поиска/замены одной статьей или всем макетом
- Поиска и замены на основе языка символа (см. раздел «*Применение языка символов*»)
- Поиска и замены лигатур
- Поиска и замены специальных символов (см. раздел «*Коды специальных символов*»)
- Поиск и замена знаков выделения (для восточно-азиатских языков)
- Поиск в заблокированном содержимом
- Поиск и замена текста в сносках/концевых сносках. Для включения функции **Поиск в сноске** сначала необходимо выбрать **Макет**. Если установлен флажок **Поиск в сноске**, будет отключен параметр **Игнорировать атрибуты** и будут возможны только поиск и замена текста.

При нажатии клавиши Option/Alt кнопка **Найти следующий** заменяется кнопкой **Найти первый**. Для поиска и замены с учетом атрибутов форматирования снимите флажок **Игнорировать атрибуты**.



Диалоговое окно **Поиск/Замена** служит для поиска и замены текста. Для поиска и замены с учетом атрибутов форматирования снимите флажок **Игнорировать атрибуты**.

Коды специальных символов

Коды специальных символов можно использовать для поиска и замены специальных символов. Эти коды также можно использовать при создании пользовательских стилей.

Код	Символ
Tab	\t
Новый абзац	\p
Новая строка	\n
Новый столбец	\c
Новый блок	\b
Обратная косая черта	\\
Пробел шириной со знак препинания	\.
Гибкий пробел	\f
Возможный перенос*	\h
Позиция отступа	\l
Точка переноса строки при необходимости	\d
Круглая шпация	\m
Полукруглая шпация	\e
1/3 круглой шпации	\5
1/4 круглой шпации	\\$
1/6 круглой шпации	\^
Ширина цифры	\8
Очень тонкая шпация	\{
Тонкая шпация	\[
Шпация нулевой ширины	\z
Соединитель слов*	\j
Маркер пользовательского стиля (только поиск/замена)	\r
Маркер ссылки сноски/концевой сноски*	\o
Ссылка переменной содержимого*	\v

* Неприменимо в пользовательских стилях.

Работа со сносками и концевыми сносками

Сноски и концевые сноски состоят из двух связанных частей: ссылочного номера, отображаемого в тексте, и текста сноски/концевой сноски, отображаемого внизу текста. Текст сноски создается в конце страницы, а текст концевой сноски создается в конце статьи.

При вставке/удалении сносок и концевых сносок они автоматически нумеруются при добавлении/удалении из текста. Нумерация начинается заново во всех новых статьях. Можно определить стиль нумерации, внешний вид и макет сносок и концевых сносок.

Сноски и концевые сноски можно применять к тексту внутри закрепленного блока, включая вложенные закрепленные блоки. Текст сноски для закрепленного текста будет отображаться внизу страницы, а текст концевой сноски для него будет отображаться в конце документа.


Применение сносок/концевых сносок происходит в соответствии со следующими правилами:

- В QuarkXPress 2015 не поддерживается экспорт текста для сносок/концевых сносок в любом формате.
- Текст каждой сноски/концевой сноски — это отдельная история, поэтому пользователь не может выбрать текст сноски/концевой сноски вместе.
- Сноски/концевые сноски не могут быть скопированы и вставлены в одном проекте или между разными проектами.
- Сноски/концевые сноски не могут быть импортированы из файлов Microsoft Word (.docx).

Вставка сносок и концевых сносок

Для вставки сноски или концевой сноски:

- 1 Поместите точку вставки в место, где должен быть ссылочный номер сноски/концевой сноски, или выберите слово, для которого нужно добавить сноску/концевую сноску.
- 2 Выберите **Стиль > Сноски/концевые сноски**.
- 3 Выберите **Вставить сноску**, **Вставить концевую сноску** или **Пользовательские сноски/концевые сноски** в раскрывающемся меню. При выборе **Пользовательские сноски/концевые сноски** появится диалоговое окно **Вставить сноску/концевую сноску**:



в нем можно выбрать стиль сноски. Пользователи могут изменить стиль сноски или концевой сноски.

Сноски/концевые сноски поддерживаются для связанных текстовых цепочек и блоков с несколькими колонками. Текст сноски/концевой сноски может проходить через текстовую цепочку.

Параметр **Начать нумерацию сначала** используется для того, чтобы начать нумерацию сноски/концевой сноски сначала.

Параметр **Пользовательские сноски/концевые сноски** используется для того, чтобы указать пользовательскую метку в качестве ссылочного номера сноски/концевой сноски.


- 4 Введите текст сноски/концевой сноски.

Сноска/концевая сноска добавлена в документ.

- ➔ Если точка вставки находится в тексте сноски, можно выбрать **Стиль > Сноски/концевые сноски**, а затем выбрать **Вернуться к ссылке**, чтобы вернуться к тексту ссылки.
- ➔ Можно выбрать ссылочный номер сноски/концевой сноски и перейти к тексту соответствующей сноски/концевой сноски, выбрав **Стиль > Сноски/концевые сноски**, а затем выбрав **Перейти к сноске/концевой сноске**.
- ➔ Можно вставить сноску/концевую сноску или вернуться к ссылке, используя следующие сочетания клавиш:
 - Вставить сноску: Ctrl+ Alt+Shift+F1 (*Windows*); Cmd+ Opt+Shift+F1 (*Mac OS X*)
 - Вставить концевую сноску: Ctrl+ Alt+Shift+F2 (*Windows*); Cmd+ Opt+Shift+F2 (*Mac OS X*)
 - Вернуться к ссылке: Ctrl+ Alt+Shift+F4 (*Windows*); Cmd+ Opt+Shift+F4 (*Mac OS X*)

Стили сносок

Для редактирования стилей сносок выберите **Окно > Стили сносок**, чтобы открыть палитру **Стили сносок**.



Палитра **Стили сносок** служит для добавления, редактирования, дублирования и удаления стилей сносок.

Кнопки в верхней части этой палитры позволяют добавлять, редактировать, дублировать и удалять стили сносок. Также можно использовать другой стиль сноски/концевой сноски для уже примененного ссылочного номера сноски/концевой сноски, щелкнув нужный стиль в палитре. Диалоговое окно «Вставить сноску/концевую сноску» можно открыть с помощью кнопки **Пользовательские сноски/концевые сноски**.

Для добавления стиля сносок/концевых сносок или редактирования существующего стиля сносок/концевых сносок выберите стиль сносок и нажмите кнопку  или кнопку .


Появится диалоговое окно **Правка стиля сноски**.

➔ Это диалоговое окно также можно открыть, выбрав **Правка > Стили сносок**, чтобы отобразить диалоговое окно **Стили сносок**. Выберите существующий стиль сносок и нажмите кнопку *Правка* или *Создать*.

Укажите атрибуты для стиля сносок/концевых сносок:

- **Имя:** введите имя в это поле; в противном случае программа будет использовать имя по умолчанию «Новый стиль сносок».
- **Тип ссылки:** укажите, если это будет стилем сносок или концевых сносок.
- **Стиль абзаца:** чтобы связать таблицу стилей абзацев со стилем сносок/концевых сносок, выберите пункт в раскрывающемся меню **Стиль абзаца**. Порядок создания таблицы стиля абзацев см. в разделе *«Создание и редактирование таблиц стилей абзацев»*
- **Стиль маркера:** выберите стиль маркера, который будет отображаться в тексте ссылки, в раскрывающемся меню **Стиль маркера**. Доступно 3 варианта: **Верхний индекс**, **Нижний индекс** и **Наследовать из нумерации**. Если выбран параметр **Наследовать из нумерации**, стиль символов выбранного нумерованного стиля будет применен как стиль маркера.
- **Нумерованный стиль:** выберите нумерованный стиль для применения к ссылочным номерам сноски/концевой сноски в раскрывающемся меню **Нумерованный стиль**. Информацию о создании нумерованного стиля см. в разделе *«Работа с нумерованными стилями»*
- **Начинать с:** укажите номер первой сноски в статье. Каждая статья в документе начинается с одного номера **Начинать с**.
- **Начать нумерацию сначала:** укажите, когда надо начать нумерацию сначала. Выберите **Никогда**, если нумерацию в проекте не нужно начинать сначала. Выберите **Каждая страница** или **Каждый раздел**, чтобы указать, когда нумерация сносок должна начинаться сначала. Этот параметр доступен только для сносок, он недоступен для концевых сносок.
- **Начать концевые сноски на новой странице:** укажите, если концевые сноски должны начинаться на новой странице или на этой же странице сразу после статьи. Этот параметр доступен только для концевых сносок, он недоступен для сносок. По умолчанию для стиля концевых сносок не установлен флажок **Начать концевые сноски на новой странице**.

Если пользователь устанавливает флажок **Начать концевые сноски на новой странице**, для параметра **Автовставка страниц** в предпочтениях не должно быть установлено значение **Выкл.**, в противном случае концевые сноски не будут отображаться.




По завершении нажмите **ОК**.

- ➔ После добавления стиля сносок/концевых сносок он будет указан в диалоговом окне **Стиль сноски** (**Правка > Стили сносок**) и в палитре **Стили сносок** (**Окно > Стили сносок**). Новый стиль будет доступен при вставке пользовательской сноски/концевой сноски в текст.
- ➔ Стили сносок/концевых сносок не сохраняются при сохранении проекта QuarkXPress 2015 для предыдущих версий QuarkXPress.
- ➔ Стили сносок могут быть присоединены из другого проекта.

Разделители сносок


Разделитель сносок — это разделитель строк между родительским текстом и текстом сноски. Стиль разделителя сносок — это атрибут блока, и поэтому различные разделители сносок можно применять к разным блокам в одной статье или к разным статьям в одном макете.

Для добавления или редактирования стилей разделителя сносок выберите **Правка > Стили сносок**, чтобы отобразить диалоговое окно **Стили сносок**.



Выберите **Стили разделителя сносок** в раскрывающемся меню в области **Показать:**. Будут указаны существующие стили разделителя сносок. Выберите существующий стиль разделителя сносок и нажмите кнопку *Правка, Дублировать* или *Создать*.

Появится диалоговое окно **Правка стиля разделителя сносок**:



Укажите атрибуты для стиля разделителя сносок:

- **Имя:** введите имя в это поле; в противном случае программа будет использовать имя по умолчанию «Новый стиль разделителя сносок».
- **Стиль:** выберите стиль линии для разделителя в раскрывающемся меню **Стиль**.
- **Ширина:** выберите ширину разделителя в раскрывающемся меню **Ширина**.
- **Цвет:** выберите цвет разделителя в раскрывающемся меню **Цвет**.
- **Оттенок:** выберите оттенок для разделителя с помощью ползунка в раскрывающемся меню **Оттенок**.
- **Прозрачность:** выберите прозрачность для разделителя, используя ползунок в раскрывающемся меню **Прозрачность**.
- **Слева:** укажите сдвиг левого отступа для разделителя.
- **Справа:** укажите сдвиг правого отступа для разделителя.
- **Расстояние до:** укажите требуемый объем пустого места над разделителем (между основным текстом и разделителем).
- **Расстояние после:** укажите требуемый объем пустого места под разделителем (между разделителем и текстом сноски/концевой сноски).


По завершении нажмите **ОК**.

- ➔ После добавления стиля разделителя сносок он будет указан в диалоговом окне **Стили сносок** (**Правка > Стили сносок**).

Для применения нового стиля разделителя сносок выберите **Стиль > Стиль разделителя сносок**, затем выберите новый стиль.

Проверка правописания

Для проверки правописания выберите вариант в подменю **Утилиты > Правописание**. Отображается палитра **Правописание**.



Палитра **Правописание**

Для изменения области проверки правописания выберите вариант в раскрывающемся меню **Проверить**. Доступны варианты **Слово**, **Выбор**, **Конец статьи**, **Статья** и **Макет**. Если выбран вариант «Макет», модуль проверки правописания пропускает элементы шаблонной страницы и проверяет шаблонные страницы после проверки правописания на всех страницах макета. Для проверки правописания в заблокированных текстовых полях, ячейках и путях установите флажок **Поиск в заблокированном содержимом**. Проверка правописания всегда начинается с точки вставки текста.

Для запуска проверки правописания нажмите **Начало**. Для запуска проверки правописания с начала активной статьи нажмите **Начало** при нажатой клавише Shift.

Чтобы заменить слово с ошибкой, введите правильное написание в поле **Заменить на** или выберите правильное слово из списка, а затем нажмите **Заменить**. Для замены всех вхождений слова с ошибкой нажмите **Заменить все**.

Для просмотра предлагаемых вариантов слова в поле **Заменить на** нажмите **Искать**.

Для пропуска выбранного слова нажмите **Пропустить**.

Для добавления слова в поле **Заменить на** во вспомогательный словарь нажмите **Добавить**. Если нет открытых вспомогательных словарей, можно выбрать или создать словарь после

нажатия кнопки **Добавить**. Для добавления всех сомнительных слов в открытый вспомогательный словарь нажмите Option+Shift/Alt+Shift и нажмите **Добавить все**.

Для закрытия палитры **Правописание** нажмите **Готово**.

- ➔ Можно щелкнуть за пределами палитры **Правописание**, а затем вернуться к палитре, чтобы перезапустить проверку правописания.
- ➔ Для отмены изменений, внесенных из палитры **Правописание**, выберите **Правка > Отменить изменение текста**.
- ➔ Для отображения настроек проверки правописания нажмите **Предпочтения**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Предпочтения — Приложение — Правописание](#)».

Вспомогательные словари

Чтобы слово не отмечалось при проверке правописания, создайте *вспомогательный словарь* и добавьте слово в этот вспомогательный словарь. Для создания вспомогательного словаря:

- (*Windows*) Выберите **Утилиты > Вспомогательный словарь**, введите имя и щелкните **Создать**
- (*Mac OS X*) Выберите **Утилиты > Правописание > Вспомогательный словарь**, введите имя и щелкните **Создать**

Для добавления слов во вспомогательный словарь:

- (*Windows*) Выберите **Утилиты > Правка вспомогательного словаря**
- (*Mac OS X*) Выберите **Утилиты > Правописание > Правка вспомогательного словаря**

- ➔ Начиная с QuarkXPress 2015 вспомогательные словари сохраняются в формате .xml. Пользователи по-прежнему могут открывать старые версии документов и вспомогательных словарей в QuarkXPress 2015, но они будут преобразованы в формат .xml.

Для использования со статьей одновременно может быть открыт только один вспомогательный словарь. Вспомогательный словарь остается связанным со статьей до тех пор, пока не будет нажата кнопка **Закрыть** в диалоговом окне **Вспомогательный словарь** или не будет открыт другой вспомогательный словарь.


Вспомогательные словари хранятся на жестком диске в виде отдельных файлов. Путь к вспомогательному словарю статьи сохраняется вместе с проектом, поэтому при перемещении вспомогательного словаря в другую папку или на другой том приложение не сможет найти его.

Чтобы создать или открыть вспомогательный словарь, не закрывая палитру **Правописание**, нажмите **Добавить**, выделив слово, которое требуется добавить.

Для добавления всех сомнительных слов в открытый вспомогательный словарь нажмите Option+Shift/Alt+Shift и нажмите **Добавить все**.

Подсчет количества слов и символов

Для отображения количества слов и символов в статье выберите **Утилиты > Количество слов и символов**.



Диалоговое окно **Количество слов и символов**

Область **Число слов** отображает общее количество слов и количество уникальных слов в статье.

Область **Число символов** отображает общее количество символов и количество символов конкретного языка.

- ➔ **Символы из частной области** - это уникальные символы, заданные в диапазоне набора символов Unicode отдельными лицами, организациями и поставщиками ПО, не входящими в Консорциум ISO и Unicode.

Применение атрибутов символов

QuarkXPress обеспечивает точное посимвольное управление форматированием текста.

Применение шрифта

Для применения шрифта к выбранному тексту выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Шрифт**, затем выберите шрифт из подменю.

- Откройте диалоговое окно **Атрибуты символа** (**Стиль > Символ**), затем выберите шрифт в меню **Шрифт**.
- Выберите шрифт в раскрывающемся меню на вкладке **Классический** или **Атрибуты символа** палитры **Измерения**.
- Нажмите клавиши Command+Option+Shift+M/Ctrl+Alt+Shift+M для перехода непосредственно в поле шрифта палитры **Измерения**, введите несколько первых символов имени шрифта, пока он не будет распознан, затем нажмите клавишу Return/Enter.

Недавно использовавшиеся шрифты отображаются вверху списка шрифтов.

- ➔ Для предварительного просмотра шрифтов в меню шрифтов установите флажок **Показывать в меню шрифтов** на панели **Шрифты** диалогового окна **Предпочтения** (Меню **QuarkXPress /Правка**). Нажав клавишу Shift, можно временно отменить эту настройку.

Выбор размера шрифта

Размер шрифта можно задавать в диапазоне от 2 до 3456 пунктов. Для применения размера шрифта к выбранному тексту выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Размер**, затем выберите размер в пунктах из подменю.
- Нажмите стрелку рядом с текущим размером шрифта для отображения списка размеров в пунктах, затем либо выберите размер из списка, либо введите новое значение в пунктах.
- Воспользуйтесь приведенными ниже сочетаниями клавиш.

Mac OS

- Увеличение на 1 пт: Command+Option+Shift+>
- Уменьшение на 1 пт: Command+Option+Shift+<
- Увеличение в заданном диапазоне: Command+Shift+>
- Уменьшение в заданном диапазоне: Command+Shift+<

Windows

- Увеличение на 1 пт: Ctrl+Alt+Shift+>
- Уменьшение на 1 пт: Ctrl+Alt+Shift+<
- Увеличение в заданном диапазоне: Ctrl+Shift+>
- Уменьшение в заданном диапазоне: Ctrl+Shift+<

Применение стилей шрифта

Для применения стиля шрифта к выбранному тексту выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Стиль шрифта**, затем выберите стиль шрифта из подменю.
- Выберите **Стиль > Символ**, затем установите флажки в области **Стиль шрифта**.
- Выберите стиль шрифта в раскрывающемся меню **Стили текста** палитры **Измерения**. Примените полужирный или курсивный стиль шрифта с помощью значков, расположенных

слева от раскрывающегося меню **Стили текста**. Для удаления всех стилей из выбранного текста выберите пункт **Удалить все стили** в раскрывающемся меню **Стили текста**.

Встроенные шрифты - это отдельные стили шрифтов, встроенные в семейства шрифтов, например, «Times New Roman MT Std Bd» в семействе шрифтов «Times New Roman MT Std».

Имитированные шрифты - это встроенные шрифты, которые были модифицированы для имитации полужирного, курсивного или полужирного курсивного начертания. Если семейство шрифтов не содержит полужирный или курсивный вариант в виде отдельного встроенного шрифта, можно применить полужирный или курсивный стиль шрифта, чтобы операционная система выполнила *преобразование* для создания полужирного или курсивного представления шрифта. Результатом является имитированный шрифт.

При применении полужирного начертания к обычному шрифту приложение сначала пытается найти встроенную полужирную версию шрифта, а затем, если не удастся найти такой шрифт, она создает имитированную полужирную версию шрифта.

Имитированные шрифты помечаются в макете значком предупреждения, поскольку они могут вызвать неполадки при выводе. Имитированные шрифты отображаются со значком предупреждения в палитре **Измерения**, палитре **Глифы**, диалоговом окне **Атрибуты символа**, подменю **Стиль > Стиль шрифта**, диалоговом окне **Правка таблицы стилей символов**, области **Заменить на** палитры **Поиск/Замена**, на панели **Шрифты** диалогового окна **Использование** (меню **Утилиты**), в диалоговом окне **Замена шрифта**, доступном из диалогового окна **Использование**, а также на вкладке **Атрибуты символа** диалогового окна **Rubi**.

Применение цвета, оттенка и прозрачности

Для применения цвета, оттенка и прозрачности к выбранному тексту выполните одно из следующих действий:

- Выберите варианты в подменю **Стиль > Цвет**, **Стиль > Оттенок** и **Стиль > Прозрач**.
- Откройте палитру **Цвета** (**Окно > Показать цвета**), выберите цвет, затем выберите или введите значения в поля **Оттенок** и **Прозрач**.
- Используйте элементы управления цветом, оттенком и прозрачностью на вкладке **Классический** или **Атрибуты символа** палитры **Измерения**.

Применения масштаба по горизонтали или по вертикали

Для применения к выбранному тексту масштаба по горизонтали или по вертикали выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Масштаб по горизонтали/вертикали**, выберите вариант **По горизонтали** или **По вертикали** в раскрывающемся меню **Масштаб**, введите значение в поле, затем нажмите кнопку **ОК**.
- Воспользуйтесь приведенными ниже сочетаниями клавиш. Если выбран диапазон текста, к которому применено масштабирование как по горизонтали, так и по вертикали, сочетания клавиш соответствующим образом увеличивают или уменьшают текст.

➔ Одновременное применение значений масштабирования по горизонтали и по вертикали невозможно.

Mac OS

- Сжать на 5%: Command+[
- Увеличить на 5%: Command+]
- Сжать на 1%: Command+Option+[
- Увеличить на 1%: Command+Option+]

Windows

- Сжать на 5%: Ctrl+[
- Увеличить на 5%: Ctrl+]
- Сжать на 1%: Ctrl+Alt+[
- Увеличить на 1%: Ctrl+Alt+]

Применение сдвига базовой линии

Можно помещать символы выше или ниже базовой линии, не затрагивая интерлиньяж.

Положительное значение соответствует подъему текста, отрицательное—опусканию текста.

Для применения сдвига базовой линии к выбранному тексту выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Сдвиг базовой линии**, введите значение в поле **Сдвиг базовой линии**, затем нажмите кнопку **ОК**.
- Воспользуйтесь приведенными ниже сочетаниями клавиш.

Mac OS

- Опустить на 1 пт: Command+Option+Shift+-
- Поднять на 1 пт: Command+Option++

Windows

- Опустить на 1 пт: Ctrl+Alt+Shift+9
- Поднять на 1 пт: Ctrl+Alt+Shift+0

Применение выделения

Для применения знака выделения к символу выберите символ, выберите раскрывающийся список **Знак выделения** на вкладке **Абзац/Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**, чтобы отобразить параметры знака выделения, затем выберите один из параметров. Эти параметры также можно найти в раскрывающемся меню **Знак выделения** в меню **Стиль > Стиль шрифта**. В Windows эти параметры также можно найти в раскрывающемся меню **Знак выделения** в палитре **Атрибуты символа** в меню (**Стиль > Символ**).

Управление полуширинными символами

Для сохранения горизонтального размещения полуширинных символов (например, латинских символов) в вертикальной статье выполните следующее:

- (только Windows) Установите флажок **Не наклонять полуширинные знаки** в диалоговом окне **Атрибуты символа (Стиль > Символ)**.
- (только Mac OS X) Установите флажок **Не наклонять полуширинные знаки** на вкладке **Символ** палитры **Измерения**.


Подсчет символов

В диалоговом окне **Число символов** (меню **Утилиты**) отображается количество используемых в текущей статье символов полной ширины, полуширинных символов, а также символов бопомофо, хангул, кана и хань. Также отображается количество символов и символов личного пользования в выбранной статье.

Работа с наборами шрифтов

! Наборы шрифтов позволяют определять, как будут отображаться в тексте различные типы символов, такие как латинские символы и символы хань.

Можно создать новый набор шрифтов в диалоговом окне **Изменить набор шрифтов (Правка > Наборы шрифтов)**. Каждый набор шрифтов состоит из набора типов шрифтов, каждый из которых имеет собственные параметры.



Диалоговое окно **Изменить набор шрифтов** используется для настройки набора шрифтов.

Для каждого типа в наборе шрифтов можно установить следующее:

- **Шрифт:** укажите шрифт для каждого типа группы символов.
- **Относительный размер:** укажите относительный размер каждого шрифта на основе размера шрифта, используемого в макете. Например, если размер шрифта в макете — 12 точек, и указан относительный параметр 200%, шрифт отображается с размером 24 точки.
- **Сдвиг базовой линии:** укажите значение для поднятия или опускания шрифта относительно базовой линии.
- **Направление масштаба:** укажите горизонтальное или вертикальное масштабирование шрифта.
- **Объем масштабирования:** укажите объем вертикального или горизонтального масштабирования.

В области **Пример текста** диалогового окна отображается пример с текста с использованием всех шрифтов в наборе.

Можно применить набор шрифтов к тексту так же, как шрифт применяется к тексту. Просто выберите текст, затем выберите набор шрифтов в раскрывающемся меню в палитре **Измерения**. Наборы шрифтов отображаются вверху списка.

Для присоединения набора шрифтов к проекту используйте кнопку **Присоединить** в диалоговом окне **Наборы шрифтов (Правка > Наборы шрифтов)**.

Работа со сгруппированными символами

 Используйте диалоговое окно **Сгруппировать символы** (меню **Стиль**), чтобы включить группу горизонтальных символов, таких как латинские символы, в вертикальную строку текста. Сгруппированные символы всегда отображаются горизонтально и не разрываются в конце строки. Для создания группы из выбранных символов:

- 1 Выберите **Стиль > Сгруппировать символы**.
- 2 Выберите вариант **По вертикали** или **По горизонтали** в раскрывающемся меню **Масштаб** и введите значение в процентах в поле справа от раскрывающегося меню **Масштаб**.
- 3 Если требуется изменить интервал между символами, введите значение в поле **Величина трекинга/передач**.
- 4 Нажмите **ОК**.

Выравнивание символов на строке

 Функция выравнивания символов предоставляет несколько вариантов выравнивания небольших символов на строке текста по самому большому символу в строке текста. Выравнивание символов выполняется на основе их базовых линий, блоков круглой шпации или полей ICF.

Блоки круглой шпации — это ограничивающие блоки символов. Поле ICF (*ideographic character face*) — это граница внутри блока круглой шпации, за которую не может выходить глиф. Поля ICF требуются для обеспечения промежутка между глифами в расположении восточно-азиатского текста. Красная область на рисунке ниже обозначает границы блоков круглой шпации. Желтая область обозначает поле ICF.



Красный цвет обозначает блок круглой шпации. Желтый цвет обозначает поле ICF.

Можно выравнивать небольшие символы по самым большим символам на одной строке текста следующими способами:

- Выберите пункт в подменю **Стиль > Выравнивание символов**.
- (*только Windows*): Выберите **Стиль > Форматы**, затем выберите пункт в раскрывающемся меню **Выравнивание символов** на вкладке **Форматы**.
- (*только Mac OS X*): Выберите пункт в раскрывающемся меню **Выравнивание символов** на вкладке **Параграф** палитры **Измерения**.


Параметры выравнивания:

- **Верхняя часть поля ICF**: Выравнивание небольших символов по верхней части поля ICF.
- **Верхняя часть блока круглой шпации**: Выравнивание небольших символов по верхнему краю блока круглой шпации самого большого символа в строке горизонтального текста.
- **Нижняя часть блока круглой шпации**: Выравнивание небольших символов по нижнему краю блока круглой шпации самого большого символа в строке горизонтального текста.
- **Центральная часть блока круглой шпации**: Выравнивание небольших символов по центру блока круглой шпации самого большого символа.
- **Правый край блока круглой шпации**: Выравнивание небольших символов по правому краю блока круглой шпации самого большого символа в строке вертикального текста.
- **Левый край блока круглой шпации**: Выравнивание небольших символов по левому краю блока круглой шпации самого большого символа в строке вертикального текста.

- **Базовая линия латинских символов:** выравнивание небольших символов по базовой линии самого большого символа.
- **Нижняя часть поля ICF:** Выравнивание небольших символов по нижней части поля ICF.



Примеры горизонтального выравнивания символов




Примеры вертикального выравнивания

Применение нескольких атрибутов символов

Диалоговое окно **Атрибуты символа** (Стиль > Символ) позволяет одновременно просматривать и редактировать все атрибуты символа.

Пустые поля и серые флажки в диалоговом окне **Атрибуты символа** означают, что к выбранному тексту применены несколько стилей. Например, если поле **Шрифт** пусто, в выбранном тексте используются несколько шрифтов.

Если ввести значение в пустое поле диалогового окна **Атрибуты символа**, это значение будет применено ко всему выбранному тексту. Если установить или снять серый флажок, эта настройка стиля будет применена или убрана у всего выбранного текста.



Диалоговое окно **Атрибуты символа** служит для форматирования текста.

Применение атрибутов абзацев

Атрибуты абзацев—это параметры форматирования, применяемые целиком к абзацам. Сюда входят выравнивание, отступы, интерлиньяж и положения табуляции. Для применения атрибутов к выбранным абзацам используйте диалоговое окно **Атрибуты абзаца (Стиль > Форматы)** или палитру **Измерения**.

Любые примененные форматы абзаца можно скопировать из одного абзаца в другие абзацы из этого же блока или текстовой цепочки. Для копирования примененных форматов абзаца выберите абзац или диапазон абзацев, которые требуется изменить, затем нажмите клавиши Option+/Alt+Shift и щелкните мышью в любом месте абзаца с форматированием, которое требуется скопировать. При таком способе копирования форматов абзаца никакие атрибуты символов не изменяются.

Управление выравниванием

Можно выбрать один из пяти способов выравнивания абзаца: слева, по центру, справа, выключка и принудительная выключка. В варианте **Принудительная выключка** все строки выравниваются между левым и правым отступами точно так же, как и в варианте **Выключка**, однако также производится выключка последней строки (при наличии символа перевода строки в конце абзаца).

Для задания выравнивания выбранного текста выполните одно из следующих действий:

- Выберите выравнивание в подменю **Стиль > Выравнивание**.
- Нажмите значок выравнивания на вкладке **Классический** или **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**.
- Воспользуйтесь приведенными ниже сочетаниями клавиш.

Mac OS

- Слева : Command+Shift+L
- По центру : Command+Shift+C
- Справа : Command+Shift+R
- Выключка : Command+Shift+J
- Принудительная выключка : Command+Option+J

Windows

- Слева : Ctrl+Shift+L
- По центру : Ctrl+Shift+C
- Справа : Ctrl+Shift+R
- Выключка : Ctrl+Shift+J
- Принудительная выключка : Ctrl+Alt+Shift+J

Управление отступами

Для задания отступов для выбранных абзацев используйте подменю **Стиль > Выравнивание**, диалоговое окно **Атрибуты абзаца (Стиль > Форматы)** или вкладку **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**.

- Для задания отступа абзаца от левого края блока или колонки введите значение в поле **Левый отступ**.
- Для задания отступа первой строки абзаца от значения **Левый отступ** введите значение в поле **Первая строка**. Обратите внимание, что значение отступа в поле **Первая строка** указывается относительно значения параметра **Левый отступ**, примененного к абзацу. Например, если в поле **Левый отступ** задано значение 0,5" (12,7 мм), а в поле **Первая строка** также задано значение 0,5" (12,7 мм), первая строка будет начинаться на расстоянии 1" (25,4 мм) от левого края текстового блока.
- Для задания отступа абзаца от правого края блока или колонки введите значение в поле **Правый отступ**. Нажмите **ОК**.
- Для создания висячего отступа укажите положительное значение в поле **Левый отступ** и отрицательное значение в поле **Первая строка** или перетащите значки отступов на линейке колонки. Поэкспериментируйте с висячим отступом, используя кнопку **Применить** на вкладке **Форматы** диалогового окна **Атрибуты абзаца (Стиль > Форматы)**.

Помимо задания висячих отступов в атрибутах абзаца, можно ввести специальный символ, который создает принудительный отступ всех строк текста от этой точки до следующего символа перехода к новому абзацу. Для ввода специального символа «Позиция отступа»

нажмите клавиши Command+\ (Mac OS) или Ctrl+\ (Windows). (Символ «Позиция отступа» относится к классу непечатаемых символов; для просмотра непечатаемых символов выберите **Вид > Показать непечатаемые символы** (Command+/Ctrl+I.)

Выравнивание и отступы измеряются от значения **Отступ текста**, заданного на вкладке **Текст** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**). Значение **Отступ текста** влияет на четыре стороны текстового блока; оно не влияет на внутренние колонки текстового блока.

Управление интерлиньяжем

Интерлиньяж—это мера расстояния между строками, точнее, расстояния между базовыми линиями текста в абзацах. При задании значения интерлиньяжа оно применяется ко всем строкам выбранных абзацев. Интерлиньяж можно задать тремя способами:

- *Абсолютный интерлиньяж* задает конкретное значение расстояния между базовыми линиями текста, независимо от размера символов в этих строках. Например, если для абзаца задан абсолютный интерлиньяж 16 пунктов, все базовые линии будут расположены на расстоянии 16 пунктов друг от друга. При задании абсолютного интерлиньяжа используйте значение, равное требуемому общему расстоянию по вертикали между базовыми линиями текста.
- *Инкрементный автоматический интерлиньяж* объединяет базовое значение автоматического интерлиньяжа с абсолютным значением, заданным в поле **Интерлиньяж** (меню **Стиль**). Значениям инкрементного интерлиньяжа должен предшествовать знак плюс (+) или минус (-).
- *Автоматический интерлиньяж* означает, что приложение использует значение поля **Автом. интерлиньяж** (панель **QuarkXPress /Правка > Предпочтения > Абзац**) для определения типа используемого автоматического интерлиньяжа—процентного или инкрементного. По умолчанию используется процентный интерлиньяж, в котором для определения общего автоматического интерлиньяжа между текущей строкой и расположенной выше строкой к базовой величине автоматического интерлиньяжа добавляется фиксированная процентная часть максимального размера шрифта на верхней строке. По умолчанию для процентного автоматического интерлиньяжа используется значение 20%. Для задания автоматического интерлиньяжа введите значение **авто** в поле **Интерлиньяж**.

Для задания выравнивания выбранных абзацев текста выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Интерлиньяж**, затем введите в поле **Интерлиньяж** абсолютное значение интерлиньяжа, инкрементное значение интерлиньяжа (начинающееся со знака плюс или минус) или значение **авто**.
- Используйте элементы управления **Интерлиньяж** на палитре **Измерения**.
- Воспользуйтесь приведенными ниже сочетаниями клавиш.

Mac OS

- Уменьшение на 1 пт: Command+Shift+.
- Уменьшение на 0,1 пт: Command+Option+ Shift+.
- Увеличение на 1 пт: Command+Shift+."
- Увеличение на 0,1 пт: Command+Option+ Shift+."

Windows

- Уменьшение на 1 пт: Ctrl+Shift+:
- Уменьшение на 0,1 пт: Ctrl+Alt+Shift+:
- Увеличение на 1 пт: Ctrl+Shift+"
- Увеличение на 0,1 пт: Ctrl+Alt+Shift+"

Управление расстоянием до и после абзацев

Элементы управления **Расстояние до** и **Расстояние после** позволяют задавать расстояние перед и после выбранных абзацев.

Для задания пространства перед и после выбранных абзацев выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Форматы**, затем введите значения в поля **Расстояние до** и/или **Расстояние после**.
- Используйте элементы управления **Расстояние над абзацем** и **Расстояние под абзацем** на вкладке **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**.

Установка позиций табуляции

Предусмотрены шесть видов позиций табуляции:

- **Слева** выравнивает левый край текста по позиции табуляции.
- **По центру** центрирует текст по позиции табуляции.
- **Справа** выравнивает правый край текста по позиции табуляции.
- **Десятичная** выравнивает текст по десятичной точке.
- **По запятой** выравнивает текст по первой запятой.
- **С выравниванием** выравнивает текст по указанному пользователем символу. При выборе этой позиции табуляции отображается поле **С выравниванием**. Выберите существующую запись и введите символ, по которому должно производиться выравнивание.

➔ Если пользовательские позиции табуляции не заданы, программа по умолчанию устанавливает левые позиции табуляции через каждые полдюйма.

Для применения позиций табуляции к выбранным абзацам выполните одно из следующих действий:

- Используйте элементы управления со вкладки **Табуляция** диалогового окна **Атрибуты абзаца** (**Стиль > Табуляция**).
- Используйте элементы управления на вкладке **Табуляция** палитры **Измерения**. Использование палитры **Измерения** экономит место на экране и позволяет непрерывно видеть влияние изменения настройки позиций табуляции. Можно перетаскивать значки табуляции на линейку или перетаскивать значки табуляции непосредственно в текст. При перетаскивании табуляции на линейку или в текст на экране отображается вертикальная линия, помогающая определить, где расположить позицию табуляции.

Управление висячими строками вверху и внизу

Висячие строки внизу и вверху колонки—это два вида нежелательных строк. Традиционно под висячей строкой вверху («вдова») понимается последняя строка абзаца, попадающая на верх колонки. Висячая строка внизу («сирота»)—это первая строка абзаца, оставшаяся внизу колонки.

Используя функцию **Не разрывать строки**, можно установить запрет разрыва абзацев, чтобы если часть строк абзаца не помещается в колонке или на странице, весь абзац переносился на верх следующей колонки или страницы. Можно также задать количество строк, которые должны оставаться внизу колонки или блока и вверху следующей колонки или блока при разрыве абзаца. Используя функцию **Не отрывать от следующего ¶**, можно установить запрет отрыва абзаца от следующего за ним абзаца. Это позволяет предотвратить отрыв подзаголовка от следующего за ним абзаца или разделение строк текста, которые логически должны быть расположены вместе.

Обычно параметр **Не отрывать от следующего ¶** задается в таблицах стилей заголовков и подзаголовков, а параметр **Не разрывать строки** (обычно с параметрами **Начало** и **Конец**) для таблиц стилей основного текста.

Для включения или выключения параметров **Не разрывать строки** и **Не отрывать от следующего ¶** для выбранных абзацев выберите **Стиль > Форматы**, чтобы открыть вкладку **Форматы** диалогового окна **Атрибуты абзаца**, затем установите или снимите флажки **Не разрывать строки** и **Не отрывать от следующего ¶**.

Working with non-breaking character sets

Non-breaking characters are characters that cannot be separated from each other at line breaks. The **Non-Breaking Character Set** dialog box (**Edit > NonBreaking Character Sets**) includes default non-breaking character sets for **Japanese Strong**, **Japanese Weak**, **Korean Standard**, **Simplified Chinese Standard** and **Traditional Chinese Standard**.

To create custom non-breaking character sets:

- 1 Choose **Edit > Non-Breaking Character Sets**. The **Non-Breaking Character Sets** dialog box displays.
 - 2 Click **New**.
 - 3 Enter a name in the **Name** field.
 - 4 Enter characters in the **Enter characters that cannot begin a line** field, the **Enter characters that cannot end a line** field, and the **Enter non-separable characters** field.
 - 5 Click **OK**.
 - 6 Click **Save**.
- ➔ To apply a non-breaking character set to a paragraph, choose one from the **Non-Breaking Char Set** drop-down menu in the **Edit Hyphenation & Justification** dialog box (**Edit > H&Js > Edit**).

Форматирование по образцу

Форматирование по образцу позволяет скопировать форматирование одной части текста и применить его к другой части. Форматирование по образцу копирует и применяет все примененное к тексту форматирование, включая все примененные таблицы стилей (абзацы и символы).

Для использования форматирования по образцу:

- 1 Выберите текст с нужным форматированием.
- 2 Выберите **Форматирование по образцу**  на вкладке **Главный экран/Классический** или вкладке **Символ/Атрибуты символа** палитры **Измерения**.
- 3 Выберите текст, к которому необходимо применить нужное форматирование.

➔ **ВАЖНО.** Исходный выбор определяет, применяется ли форматирование по образцу не только к символам, но и к абзацу и к форматированию символов; при выборе нескольких символов применяется только форматирование символов, при выборе нескольких строк также применяется форматирование абзаца. Таблицы стилей никогда не применяются с помощью форматирования по образцу.

Управление кернингом

Кернинг называется настройка расстояния между парами символов. Из-за формы символов некоторые пары выглядят лучше, если использовать кернинг. Можно использовать автоматический кернинг; кроме того, можно воспользоваться элементами управления ручным кернингом для дополнительной настройки расстояния между символами.

Значения кернинга выражаются в 1/200 ширины круглой шпации. Положительное значение кернинга увеличивает расстояние между символами; отрицательное значение уменьшает это расстояние.

Ручной кернинг

Для применения кернинга между двумя символами выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Кернинг** и введите значение в поле **Величина кернинга**. Нажмите **ОК**.
- Используйте элементы управления **Величина кернинга** на палитре **Измерения**.
- Воспользуйтесь приведенными ниже сочетаниями клавиш.

Mac OS

- Уменьшение на 1/20 круглой шпации: Command+Shift+{
- Увеличение на 1/20 круглой шпации: Command+Shift+}
- Уменьшение на 1/200 круглой шпации: Command+Option+Shift+{
- Увеличение на 1/200 круглой шпации: Command+Option+Shift+}

Windows

- Уменьшение на 1/20 круглой шпации: Ctrl+Shift+{
- Увеличение на 1/20 круглой шпации: Ctrl+Shift+}
- Уменьшение на 1/200 круглой шпации: Ctrl+Alt+Shift+{
- Увеличение на 1/200 круглой шпации: Ctrl+Alt+Shift+}

Автоматический кернинг

Для автоматического кернинга текста, размер которого в пунктах превышает заданный, откройте панель **Символ** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress /Правка**), установите флажок **Автом. кернинг свыше** и введите значение в это поле.

Программа QuarkXPress использует информацию о кернинге, встроенную в шрифт (*таблица кернинга* шрифта). Таблица кернинга содержит ряд пар символов — например, «*Та*» — и соответствующие значения кернинга для каждой пары из таблицы. Изменить таблицу кернинга шрифта невозможно, но можно создать пользовательскую таблицу кернинга для любого шрифта с помощью диалогового окна **Изменить таблицу кернинга** (меню **Утилиты**). Это диалоговое окно можно использовать для настройки расстояния в кернинговых парах как по горизонтали (**Вдоль потока**), так и по вертикали (**Поперек потока**).

Управление расстановкой переносов и выключкой

Спецификация расстановки переносов и выключки (ПЕРиВЫКЛ) – это именованный набор параметров для переноса слов, выходящих на поля строки текста и для выключки пробелов между словами и символами. Спецификации ПЕРиВЫКЛ можно применять к отдельным абзацам или можно связать спецификацию ПЕРиВЫКЛ с таблицей стиля абзаца. Для управления этими параметрами служит диалоговое окно **Правка переносов и выключки** (**Правка > ПЕРиВЫКЛ > Создать**).

Диалоговое окно **Правка переносов и выключки**

- **Авт. расстановка переносов:** укажите, разрешена ли автоматическая расстановка переносов.
- **Кратчайшее слово:** укажите минимальную длину слова (в символах), при которой разрешается постановка переноса.

- **Минимум до:** укажите минимальное количество символов до символа переноса.
- **Минимум после:** укажите минимальное количество символов после символа переноса.
- **Переносить слова заглавными буквами:** укажите, разрешен ли перенос слов, набранных заглавными буквами.
- **Последовательных переносов:** укажите, сколько слов может быть перенесено на конце последовательных строк.
- **Зона переноса:** укажите область перед правым отступом, в которой производится перенос. Например, если задана область переноса 0,05" (1,27 мм), слово переносится, если допустимая точка переноса находится в пределах области шириной 0,05" от правого отступа. Слово, предшествующее переносимому слову, не должно находиться в зоне переноса.
- **Зона переноса:** для слов, содержащих латинские символы, укажите область перед правым отступом, в которой производится перенос. Например, если задана область переноса 0,05" (1,27 мм), слово переносится, если допустимая точка переноса находится в пределах области шириной 0,05" от правого отступа. Слово, предшествующее переносимому слову, не должно находиться в зоне переноса.
- **Способ выключки:** укажите способ задания расстояний между словами и символами.
- **Пробел:** укажите минимальное и максимальное расстояние между словами в абзацах, для которых задана выключка или принудительная выключка. Укажите оптимальное расстояние между словами во всех абзацах, независимо от их выравнивания.
- **Символ:** укажите минимальное и максимальное расстояние между символами в абзацах, для которых задана выключка или принудительная выключка. Укажите оптимальное расстояние между символами во всех абзацах, независимо от их выравнивания.
- **! Набор неразрывных символов:** выберите набор неразрывных символов в раскрывающемся меню. Дополнительную информацию о наборах неразрывных символов см. в разделе «[Working with non-breaking character sets](#)».
- **! Неразрывный способ:** выберите неразрывный способ в раскрывающемся меню. Если последний символ строки текста выключки — это неразрывный символ, который не может завершать строку, функция **Восходить** перемещает первый символ следующей строки на текущую строку на основе значения поля **Мин.** **Сбегать** перемещает символ на текущую строку на основе значения в поле **Макс.** Дополнительную информацию о наборах неразрывных символов см. в разделе «[Working with non-breaking character sets](#)».
- **! Пространство R:** определяет пространство между словами, содержащими латинские символы, в абзацах с выключкой. Укажите оптимальное расстояние между словами, содержащими латинские символы, во всех абзацах, независимо от их выравнивания.
- **! Пунктуация EA:** определяет минимальное и максимальное пространство между восточно-азиатскими символами пунктуации в абзацах с выключкой. Укажите оптимальное расстояние между восточно-азиатскими символами пунктуации во всех абзацах, независимо от их выравнивания.
- **! Кана/хангул/чжуинь:** определяет минимальное и максимальное пространство между символами кана, хангул или чжуинь в абзацах с выключкой. Укажите оптимальное расстояние между символами кана, хангул или чжуинь во всех абзацах, независимо от их выравнивания.

-  **Хань**: определяет минимальное и максимальное пространство между символами хань в абзацах с выключкой. Укажите оптимальное расстояние между символами Хань во всех абзацах, независимо от их выравнивания.
 -  **Символы R**: определяет минимальное и максимальное пространство между латинскими символами в абзацах с выключкой. Укажите оптимальное расстояние между латинскими символами во всех абзацах, независимо от их выравнивания.
 - **Зона выключки**: укажите область перед правым отступом, в пределах которой должно находиться последнее слово последней строки абзаца с выключкой, чтобы выполнялась выключка этой строки. Например, если задано значение 1" (25,4 мм), выключка последней строки абзаца, к которому применена данная спецификация расстановки переносов и выключки, будет применяться только в том случае, если последнее слово этой строки попадает внутрь области шириной 1" от правого отступа.
 - **Выключка одиночных слов**: укажите, будет ли единственное слово в строке абзаца с выключкой растягиваться на все пространство между левым и правым отступами. Если этот флажок не установлен, единственное слово в строке выравнивается по правому краю.
 -  **Разрыв на пробелах**: укажите разрыв текста на китайском, японском и корейском языках на пробелах.
- ➔ Для включения или отключения параметров выключки для категорий восточно-азиатского текста «Пунктуация ЕА», «Хань», «Кана/хангул/чжуинь», указанных в спецификации ПЕРиВЫКЛ, перейдите в раздел **Предпочтения > Макет > Общее**.

Задание исключений при расстановке переносов

В QuarkXPress можно создавать списки *исключений при расстановке переносов* отдельно для каждого языка. В диалоговом окне **Исключения при расстановке переносов (Утилиты > Исключения при расстановке переносов > Правка)** предусмотрено раскрывающееся меню **Язык**, позволяющее задать язык, к которому относится исключение при расстановке переносов. При автоматической расстановке переносов в абзаце программа проверяет список исключений для соответствующего языка абзаца.

- ➔ В диалоговом окне **Предлагаемая расстановка переносов (меню Утилиты)** отображается рекомендуемая расстановка переносов в слове, основанная на заданном для абзаца способе расстановки переносов и исключениях в расстановке переносов для языка абзаца.

Файлы исключений при расстановке переносов

Списки исключений при расстановке переносов можно сохранить в отдельных файлах *.xml*. Затем файлы *.xml* можно импортировать в проект; их также можно экспортировать и использовать в других проектах, а также совместно с другими пользователями. Это позволяет использовать один список исключений при расстановке переносов в нескольких проектах.

Файлы исключений при расстановке переносов могут быть импортированы и применены на уровне макета, поэтому к различным пакетам в одном проекте можно применить различные файлы *.xml*. Необходимый внешний файл исключений при расстановке переносов применяется к макету через Job Jacket как ресурс Job Jacket. (см. «*Job Jackets с исключениями при расстановке переносов*»)


Если после применения к проекту файла исключений при расстановке переносов был изменен файл *.xml*, эти изменения будут отражены в проекте при следующем его открытии. Кроме того, все изменения исключений при расстановке переносов в проекте будут отражены в связанном файле *.xml file*.

- ➔ Эта двухсторонняя связь будет работать только при связи файла *.xml* через Job Jacket, файл *.xml* не связывается с макетом напрямую.

Импорт файлов исключений при расстановке переносов


Для импорта файлов исключений при расстановке переносов выполните следующие действия.

- 1 Выберите **Утилиты > Исключения при расстановке переносов > Импорт**. Появится диалоговое окно **Выбор файла исключений при расстановке переносов**.



Диалоговое окно **Выбор файла исключений при расстановке переносов**.

- 2 Выберите файл исключений при расстановке переносов *.xml* для импорта.
 - 3 Установите флажок **Присоединить к существующему** (по умолчанию), чтобы присоединить исключения при расстановке переносов к существующему списку.
- ➔ При противоречии слов в старом и присоединяемом списках откроется окно устранения конфликтов. Оно позволяет сохранить старое исключение при расстановке переносов (**Использовать существующий**) или заменить его новым исключением в импортируемом списке *.xml* (**Заменить**).



Окно Устранение конфликтов.

4 Установите флажок **Заменить все**, чтобы заменить все существующие исключения при расстановке переносов исключениями в выбранном файле. Установите **Применить ко всем конфликтам**, чтобы выполнить одно действие для всех конфликтов, произошедших во время импорта.

➔ Если в импортируемом файле отсутствуют исключения при расстановке переносов для определенного языка, существующие исключения для этого языка будут удалены.


➔ Поскольку исключения при расстановке переносов могут быть добавлены на уровне приложения или макета:

- импорт исключений при расстановке переносов при открытом проекте приведет к импорту исключений на уровне приложения для всех языков.
- Импорт исключений при расстановке переносов с открытым проектом с несколькими макетами приведет к импорту исключений в текущий макет проекта.

Экспорт файлов исключений при расстановке переносов

Пользователи могут экспортировать исключения при расстановке переносов из QuarkXPress во внешний файл *.xml*. Для экспорта файлов исключений при расстановке переносов выполните следующие действия.

1 Выберите **Утилиты > Исключения при расстановке переносов > Экспорт**. Появится диалоговое окно **Новый файл исключений при расстановке переносов**.



Диалоговое окно **Новый файл исключений при расстановке переносов**.

- 2 Укажите расположение и имя файла *.xml*.
 - 3 Нажмите кнопку **Сохранить**.
- ➔ При экспорте исключений при расстановке переносов, если нет открытых проектов, создается внешний файл *.xml*, содержащий исключения из правил переноса, присутствующие в QuarkXPress на уровне приложения для всех языков.
- При экспорте исключений при расстановке переносов, если открыт проект с несколькими макетами, создается внешний файл *.xml*, содержащий исключения при расстановке переносов, присутствующие в текущем макете проекта.


Job Jackets с исключениями при расстановке переносов

Новый ресурс **Исключения при расстановке переносов** добавлен на уровне Job Jacket. Эта функция позволяет использовать исключения при расстановке переносов пользователям, создающим проекты на основе одного Job Jacket. Пользователь может создать множество ресурсов исключений при расстановке переносов на уровне job jacket. Эти ресурсы недоступны на уровне Job Ticket, но на них можно ссылаться в элементе макета.

Для добавления файлов исключений при расстановке переносов как ресурса Job Jacket выполните следующие действия.

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).

- 2 В левом списке откройте  или создайте  файл Job Jackets. Категории ресурсов в файле Job Jackets отображаются в алфавитном порядке в списке, расположенном справа сверху.
- 3 Выберите требуемый Job Jacket в списке слева.
- 4 Выберите **Исключения при расстановке переносов** в списке типов ресурсов в правом верхнем списке.



В правом верхнем списке содержатся существующие ресурсы исключений при расстановке переносов.

- 5 Щелкните , чтобы добавить файлы исключений при расстановке переносов как ресурс. Этот файл можно выбрать как файл исключений при расстановке переносов по умолчанию. Если на уровне наряд-заказа отсутствует элемент макета, это будет файл исключений при расстановке переносов по умолчанию, примененный к макетам, определенным в наряд-заказе.
- 6 Выберите требуемый файл *.xml*.
Элемент ресурса исключений при расстановке переносов имеет три атрибута.
 - **Источник:** указывает тип доступного репозитория, в котором можно выбрать внешний справочный файл исключений при расстановке переноса. По умолчанию для атрибута установлено **Файл**.
 - **Путь:** отображение URI внешнего файла исключений при расстановке переносов. Позволяет пользователю выбрать внешний файл исключений при расстановке переносов, называемый элементом ресурса исключений при расстановке переносов. В зависимости от типа выбранного атрибута **Источник** появляется запрос на выбор внешнего файла исключений при расстановке переносов с помощью открытия обозревателя ресурсов.

- **По умолчанию:** используется для назначения элемента ресурса в качестве файла исключений при расстановке переносов, если в наряд-заказе, определенном в job jacket, не определен элемент макета. Значение этого атрибута по умолчанию — **Нет**. Чтобы сделать его атрибутом по умолчанию, установите значение **Да**. Только один элемент ресурса исключений при расстановке переносов может быть элементом по умолчанию.

➔ При внесении изменений в Job Jacket необходимо связать новый Job Jacket с проектом, выбрав **Файл > Job Jackets > Связать проект**.

Наряд-заказы и исключения при расстановке переносов

Исключения при расстановке переносов находятся на уровне макета, а не на уровне проекта. Для использования этой функции необходимо добавить элементы макета в наряд-заказ и связать один из доступных элементов ресурса исключений при расстановке переносов.


Ключевые моменты.

- Исключения при расстановке переносов из внешних файлов, связанных с элементами макета в наряд-заказе, импортируются в соответствующий макет нового созданного проекта.
- Пользователь может создать любое число элементов макета. Каждый созданный в проекте макет будет содержать исключения при расстановке переносов из внешнего файла, связанного с элементами макета.
- Если в приложении нет исключений при расстановке переносов, они не становятся частью макетов, если в элементах макетов присутствуют исключения при расстановке переносов.
- Если в Job Jacket присутствуют элементы ресурсов исключений при расстановке переносов, но элемент макета и/или элемент исключения при расстановке переносов по умолчанию не определены, в макеты будут включены исключения из приложения.
- Если пользователь связывает/прикрепляет проект (без исключений при расстановке переносов) с job jacket, содержащим исключения при расстановке переносов, исключения импортируются в макет проекта.
- Если пользователь связывает/прикрепляет проект (уже содержащий исключения при расстановке переносов) с job jacket, содержащим различные исключения при расстановке переносов, исключения в макете проекта заменяются исключениями в job jacket.
- Если пользователь вносит изменения, связанные с элементами ресурсов исключений при расстановке переносов, в job jacket, который уже связан с проектом, все изменения будут отражены только после повторной связи проекта с этим же Job Jacket.

Для добавления исключений при расстановке переносов к параметрам макета выполните следующее.

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jacket (Утилиты > Диспетчер Job Jacket)** и выберите требуемый Job Jacket в списке слева.
- 2 Выберите требуемый наряд-заказ в Job Jacket и откройте  этом наряд-заказ или создайте  новый файл наряд-заказа. Категории ресурсов в файле наряд-заказа отображаются в алфавитном порядке в списке, расположенном справа вверху.

- 3 Выберите **Макеты** в списке типов ресурсов в правом верхнем списке. В правом нижнем списке отображаются все определения макетов из наряд-заказа.
- 4 Выберите существующий макет в списке макетов в правом нижнем списке или щелкните , чтобы создать новое определение макета.
- 5 Для отображения полей определения макета щелкните мышью на кнопке раскрытия, расположенной рядом с именем определения макета.
- 6 Прокрутите до **Исключение при расстановке переносов** и выберите файл исключения при расстановке переносов для связи для выбранного макета.



В правом верхнем списке содержатся существующие ресурсы исключений при расстановке переносов.

Синхронизация файлов исключений при расстановке переносов и макетов

QuarkXPress поддерживает синхронизацию макета и файла исключений при расстановке переносов, если файл является частью ресурса Job Jacket.

Если создан проект на основе Job Jacket, содержащий ссылку на исключения при расстановке переносов, все изменения в файле исключений при расстановке переносов будут отражены в макете при следующем открытии макета или повторной связи с наряд-заказом. При добавлении/удалении/изменении исключения при расстановке переносов после сохранения проекта добавленные исключения при расстановке переносов будут отражены в файле исключений при расстановке переносов.


Поведение при синхронизации:

- все изменения во внешнем файле исключений при расстановке переносов, на который содержится ссылка в Job Jacket, будут отражены в макете проекта, созданном для этого же Job Jacket, при следующем открытии проекта.
- Все изменения в исключениях при расстановке переносов в QuarkXPress будут отражены в заданном ссылкой внешнем файле исключений при расстановке переносов при сохранении пользователем проекта.
- Если пользователь определил элемент ресурса исключений при расстановке переносов как **По умолчанию**, функция синхронизации применяется, даже если в Job Ticket не определен элемент макета.
- Синхронизация не применяется при внесении изменений, относящихся к элементу ресурса исключений при расстановке переносов, в Job Jacket, который уже связан с проектом. Для отражения изменений пользователь должен повторно связать проект в этом же Job Jacket.
- Функция синхронизации работает для всех языков.

Интеграция с Quark Publishing Platform

Для интеграции Job Jacket с внешним файлом исключений при расстановке переносов, возвращенным на сервер Quark Publishing Platform, выполните следующие действия.


- 1 Откройте диалоговое окно **Диалоговое окно Job Jackets (Утилиты > Диспетчер Job Jacket)** и нажмите кнопку «Открыть Job Jacket» . Выберите **Quark Publishing Platform** в раскрывающемся списке.




- ➔ Раскрывающееся меню, открываемое с помощью кнопки «Открыть Job Jacket» , отображается только при запуске QuarkXPress вместе с Quark Publishing Platform XTension.

Выберите **Файл**, чтобы открыть локальный Job Jacket, и **Quark Publishing Platform**, чтобы открыть Job Jacket на сервере


- 2 Выберите необходимый набор.




- 3 Выберите необходимый Job Jacket и нажмите **OK**.



- 4 Выберите **Исключения при расстановке переносов** в списке типов ресурсов в правом верхнем списке, затем щелкните , чтобы добавить файлы исключений при расстановке переносов как ресурс.
- 5 Щелкните атрибут **Источник** и выберите **Quark Publishing Platform** в раскрывающемся меню.



- 6 Нажмите кнопку **Обзор** в атрибуте **Путь**, чтобы открыть диалоговое окно **Asset Picker** (Выбор актива). Выберите необходимый файл исключений при расстановке переносов и нажмите **ОК**.



- ➔ Можно выбрать только допустимые файлы исключений при расстановке переносов (т.е. файлы, возвращенные на сервер с использованием типа содержимого **Исключения при расстановке переносов**).

Синхронизация файлов исключения при расстановке переносов в Platform

Если создан проект на основе Job Jacket, содержащий ссылку на исключения при расстановке переносов, все изменения в файле исключений при расстановке переносов будут отражены в макете при следующем открытии макета или повторной связи с наряд-заказом. При добавлении/удалении/изменении исключения при расстановке переносов после сохранения проекта добавленные исключения при расстановке переносов будут отражены в файле исключений при расстановке переносов.

Поведение при синхронизации в среде Quark Publishing Platform:

- все изменения во внешнем файле исключений при расстановке переносов, который возвращен на сервер, будут отражены в макете проекта при следующем открытии или извлечении проекта.
- Все изменения в исключениях при расстановке переносов в QuarkXPress будут отражены в заданном ссылкой внешнем файле исключений при расстановке переносов при сохранении или возврате проекта пользователем. Новая версия (главная) заданной ссылкой ресурса исключений при расстановке переносов будет автоматически создана на сервере.

Использование возможных переносов

Помимо автоматической расстановки переносов, разбивку на строки и расположение текста можно контролировать, вручную вставляя символы возможного переноса (Command+ [дефис]/Ctrl+ [дефис]). Возможный перенос отображается только при переносе слова в конце строки.

Управление трекингом

Трекинг позволяет настраивать расстояние между выбранными символами и словами для размещения текста и создания типографских эффектов. Значения трекинга выражаются в 1/200 ширины круглой шпации. Положительное значение трекинга увеличивает расстояние справа от каждого символа; отрицательное значение уменьшает это расстояние.

Трекинг часто используется для того, чтобы поместить текст в заданном пространстве. Однако слишком сильный трекинг может отрицательно сказаться на внешнем виде и удобочитаемости текста. При использовании трекинга для размещения текста учитывайте следующие рекомендации:

- Применяйте трекинг ко всему абзацу, а не одной строке или одному слову.
- Установите рекомендуемый диапазон для величины трекинга (например, от +3 до -3).
- Следите за тем, чтобы для соседних по вертикали абзацев были заданы близкие значения трекинга.

Это только общие правила; подходящие значения трекинга зависят от дизайна, шрифта, ширины колонки и других факторов.

Ручной трекинг

Для применения трекинга к выбранному тексту выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Стиль > Трекинг**, введите значение в поле **Величина трекинга**, затем нажмите кнопку **ОК**.

- Используйте элементы управления **Величина трекинга** на палитре **Измерения**.
- Воспользуйтесь приведенными ниже сочетаниями клавиш.

Mac OS

- Уменьшение на 1/20 круглой шпации: Command+Shift+{
- Увеличение на 1/20 круглой шпации: Command+Shift+}
- Уменьшение на 1/200 круглой шпации: Command+Option+Shift+{
- Увеличение на 1/200 круглой шпации: Command+Option+Shift+}

Windows

- Уменьшение на 1/20 круглой шпации: Ctrl+Shift+{
- Увеличение на 1/20 круглой шпации: Ctrl+Shift+}
- Уменьшение на 1/200 круглой шпации: Ctrl+Alt+Shift+{
- Увеличение на 1/200 круглой шпации: Ctrl+Alt+Shift+}

Редактирование таблиц трекинга

Программа использует информацию о трекинге, встроенную в шрифт (*таблица трекинга* шрифта). Изменить таблицу трекинга шрифта невозможно, но можно создать пользовательскую таблицу трекинга для любого шрифта с помощью диалогового окна **Изменить трекинг** (меню **Утилиты**).

Sending

Sending lets you fix the distance between the left edges of successive character bounding boxes in horizontal text, or the top edges of successive character bounding boxes in vertical text. You can apply sending by selecting text and entering an explicit measurement (such as 2mm or 8q) in the **Track Amount** field in the **Classic** or **Character Attributes** tab of the **Measurements** palette. Alternatively, you can choose **Style > Track/Sending** and enter an explicit measurement (such as 2mm or 8q) in the **Track Amount** field of the **Character Attributes** dialog box.


- ➔ If you enter a number in a **Track Amount** field but do not specify a measurement system, tracking is applied instead of sending. To apply sending, specify a measurement unit.
- ➔ You can apply sending to characters that do not have Chinese, Japanese, and Korean language applied to them. Simply check the **Apply Sending to Non-CJK Characters** box in the **Character Attributes** dialog box (**Edit > Character**).

Работа с таблицами стилей

Таблица стилей—это группа атрибутов абзацев, атрибутов символов или атрибутов как абзацев, так и символов, которые можно применить к выбранным абзацам и символам в одной операции. Используйте таблицы стилей для преобразования неформатированного текста в такие стили, как заголовки, подзаголовки, подписи или основной текст. Использование таблиц стилей для одновременного применения различных атрибутов символов и абзацев уменьшает затраты времени на верстку и помогает поддерживать единство стиля оформления.


Создание и редактирование таблиц стилей абзацев

Таблица стиля абзацев представляет собой именованный комплект атрибутов абзацев и символов. Все атрибуты форматирования, заданные в таблице стиля абзацев, можно применить к тексту, просто применив к тексту эту таблицу стиля. Для создания, дублирования, редактирования или удаления таблиц стилей абзацев служит диалоговое окно **Таблицы стилей** (**Правка > Таблицы стилей**).



Диалоговое окно **Таблицы стилей** служит для создания, редактирования и удаления таблиц стилей.

Для создания таблицы стиля абзацев выберите пункт **Абзац** в раскрывающемся меню кнопки **Создать**. Открывается диалоговое окно **Правка таблицы стилей абзацев**. С помощью элементов управления этого диалогового окна задайте атрибуты таблицы стиля.



Для настройки таблицы стиля абзацев используйте диалоговое окно **Правка таблицы стилей абзацев**.

Сначала задайте значения элементов управления на вкладке **Общее**:

- **Имя:** введите имя в это поле; в противном случае программа будет использовать имя по умолчанию «Новая таблица стиля».
- **Сочетание клавиш:** для задания сочетания клавиш для этой таблицы стиля введите его в поле **Сочетание клавиш**. Можно ввести любое сочетание клавиш Command, Option, Shift, Control/Ctrl или Ctrl+Alt вместе с функциональной клавишей или клавишей на цифровой панели.
- Если сочетание клавиш, заданное для таблицы стиля, совпадает с сочетанием клавиш для уже существующей команды, команда таблицы стиля заменяет существующую команду, если выбран инструмент **Текстовое содержимое**  и активен текстовый блок.
- **Основан на:** для задания атрибутов новой таблицы стиля на основе существующей таблицы выберите таблицу стиля в списке раскрывающегося меню **Основан на**. Обратите внимание, что если новая таблица стиля создана на основе уже существующей таблицы стиля с использованием раскрывающегося меню **Основан на** диалогового окна **Правка таблицы стилей абзацев**, то все изменения, внесенные в исходную таблицу стиля, автоматически применяются к таблицам стилей, созданных на ее основе.
- **Следующий стиль:** для выбора перехода от одной таблицы стиля абзацев к другой таблице после нажатия клавиши возврата каретки выберите таблицы стиля абзацев выберите таблицу стиля абзацев в раскрывающемся меню **Следующий стиль**.

- **Стиль**: для связывания таблицы стиля символов с таблицей стиля абзацев выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль** в области **Атрибуты символа**. Порядок создания таблицы стиля символов см. в разделе «*Создание и редактирование таблиц стилей символов*».

Затем на вкладках **Форматы**, **Табуляция** и **Линейки** задайте дополнительные атрибуты таблицы стиля абзацев. После завершения нажмите кнопку **ОК** для возврата в диалоговое окно **Таблицы стилей**, затем нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения таблицы стиля. После сохранения таблицы стиля абзацев она отображается в списке подменю **Таблица стилей абзацев** (меню **Стиль**), а также в палитре **Таблицы стилей**.

- ➔ Если при создании таблицы стиля нет открытых проектов, эта таблица стиля включается в список таблиц стилей по умолчанию и входит во все создаваемые после этого проекты. Если таблица стиля создается при открытом проекте, эта таблица стиля включается в список таблиц стилей только активного проекта.
- ➔ Для создания таблицы стиля абзаца на основе форматированного текста поместите точку вставки текста в абзац, в котором используются атрибуты форматирования, которые требуется включить в таблицы стиля абзацев. Выберите **Правка > Таблицы стилей** для отображения диалогового окна **Таблицы стилей**. Выберите **Создать > Абзац** и введите имя в поле **Имя**. Нажмите кнопку **Сохранить**. Затем примените новую таблицу стиля к абзацу.

Обновление таблиц стилей абзацев

При помещении курсора в абзац с примененным одинаковым локальным форматированием можно обновить таблицу стиля, примененную к этому тексту, для включения в нее этого локального форматирования, нажав кнопку **Обновить** . Можно также выбрать **Стиль > Обновить таблицу стиля > Абзац**.


Для обновления как таблицы стилей абзаца, так и таблицы стилей символов, примененных к тексту, для включения в них локального форматирования выберите **Стиль > Обновить таблицу стиля > Оба**.

Создание и редактирование таблиц стилей символов

Таблица стиля символов представляет собой именованный комплект атрибутов символов. Все атрибуты форматирования, заданные в таблице стиля символов, можно применить к тексту, просто применив к тексту эту таблицу стиля. Для создания, редактирования или удаления таблиц стиля символов служит диалоговое окно **Таблицы стилей (Правка > Таблицы стилей)**.

Для создания таблицы стиля символов выберите пункт **Символ** в раскрывающемся меню кнопки **Создать**. Открывается диалоговое окно **Правка таблицы стилей символов**. С помощью элементов управления этого диалогового окна задайте атрибуты таблицы стиля.





Для настройки таблицы стиля используйте диалоговое окно **Правка таблицы стилей символов**.

Сначала задайте значения элементов управления на вкладке **Общее**:

- **Имя**: введите имя в это поле; в противном случае программа будет использовать имя по умолчанию «Новая таблица стиля».
- **Сочетание клавиш**: для задания сочетания клавиш для этой таблицы стиля введите его в поле **Сочетание клавиш**. Можно ввести любое сочетание клавиш Command, Option, Shift, Control/Ctrl или Ctrl+Alt вместе с функциональной клавишей или клавишей на цифровой панели.
- **Основан на**: для задания атрибутов новой таблицы стиля на основе существующей таблицы выберите таблицу стиля в раскрывающемся меню **Основан на**.

Затем выберите атрибуты символов в нижней части диалогового окна **Правка таблицы стилей символов**. После завершения нажмите кнопку **ОК** для возврата в диалоговое окно **Таблицы стилей**, затем нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения таблицы стиля. После сохранения таблицы стиля символов она отображается в списке подменю **Таблица стилей символов** (меню **Стиль**), а также в палитре **Таблицы стилей**.

Обновление таблиц стилей символов

При выборе текста с примененным одинаковым локальным форматированием можно обновить таблицу стиля, примененную к этому тексту, для включения в нее этого локального

форматирования, нажав кнопку **Обновить** . Можно также выбрать **Стиль > Обновить таблицу стиля > Символ**.

Для обновления как таблицы стилей абзаца, так и таблицы стилей символов, примененных к тексту, для включения в них локального форматирования выберите **Стиль > Обновить таблицу стиля > Оба**.

Применение таблиц стилей

Для применения таблицы стиля к выбранному тексту выполните одно из следующих действий:

- Выберите имя таблицы стиля в подменю **Стиль > Таблица стилей абзацев** или в подменю **Стиль > Таблица стилей символов**.
- Выведите на экран палитру **Таблицы стилей** (меню **Окно**), затем щелкните мышью имя таблицы стилей в палитре.
- Нажмите сочетание клавиш (при наличии), отображаемую рядом с именем таблицы стиля в палитре **Таблицы стилей**.

Кроме того, меню палитры **Таблицы стилей** и контекстное меню таблиц стилей содержат следующие пункты:

- **Применить таблицу стилей и сохранить стили локального типа:** применяет выбранную таблицу стилей, оставляя в неизменном виде только стили локального типа (такие как полужирное и курсивное начертание).
- **Применить таблицу стилей, сохранить стили локального типа и OpenType:** применяет выбранную таблицу стилей, оставляя в неизменном виде как стили локального типа (такие как полужирное и курсивное начертание), так и стили OpenType.
- **Применить таблицу стилей и удалить локальное форматирование:** применяет выбранную таблицу стилей и удаляет все локальное форматирование. Эквивалентно щелчку на имени таблицы стилей при нажатой клавише Option/Alt.
- **Применить таблицу стилей и удалить локальное форматирование абзацев:** применяет выбранную таблицу стилей и удаляет только локальное форматирование абзацев. Все локальное форматирование символов остается в неизменном виде.
- **Применить таблицу стилей и сохранить внешний вид:** применяет выбранную таблицу стилей, а также любое локальное форматирование, необходимое для сохранения текущего внешнего вида абзацев.

При использовании одной из следующих команд QuarkXPress применяет указанную таблицу стилей абзаца к выбранному тексту, а затем, если для этой таблицы стилей указан следующий стиль, применяет этот стиль к следующему абзацу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока QuarkXPress не дойдет до абзаца, для которого не указан следующий стиль. Доступны следующие команды:

- **Применить следующий стиль:** применяет таблицу стилей обычным образом.
- **Применить следующий стиль и сохранить локальные стили шрифта:** применяет таблицы стилей, оставляя в неизменном виде стили локального типа (такие как полужирное и курсивное начертание).

- **Применить следующий стиль, сохранить локальные стили шрифта и стили OpenType:** применяет таблицы стилей, оставляя в неизменном виде как стили локального типа (такие как полужирное и курсивное начертание), так и стили OpenType.
- **Применить следующий стиль и удалить локальное форматирование:** применяет таблицы стилей, а также любое локальное форматирование, необходимое для сохранения текущего внешнего вида каждого абзаца.

При наличии в выбранном тексте локальных атрибутов абзаца или символов рядом с именем таблицы стиля в палитре **Таблицы стилей** отображается символ «+» (плюс). Для удаления локальных атрибутов щелкните мышью строку **Нет стиля** и снова выберите таблицу стиля либо щелкните мышью на имени таблицы стиля при нажатой клавише Option/Alt.


Присоединение таблиц стилей

Для импорта таблиц стилей абзацев и символов из другой статьи или проекта выберите **Файл > Присоединение**, перейдите к требуемому файлу статьи или проекта, затем откройте панель **Таблицы стилей** и импортируйте нужные таблицы стилей.

Если имя таблицы стиля из файла-источника совпадает с именем таблицы стиля в целевом проекте, но определения стилей различаются, отображается диалоговое окно **Конфликт присоединения**. Это диалоговое окно позволяет задать способ разрешения конфликтов.

Работа с пользовательскими стилями

Пользовательские стили позволяют автоматически применить к тексту форматирование на основе содержимого этого текста. Например, рассмотрим правила форматирования текста, показанные на следующем рисунке:




Текст, который можно отформатировать с помощью пользовательских стилей

Использованные здесь правила можно описать следующим образом:

- 1 Применить таблицу стилей абзаца «Заголовок» к первому абзацу.
 - 2 Применить таблицу стилей символов «Полужирный основной» к первому предложению второго абзаца.
 - 3 Применять таблицу стилей абзаца «Основной» до конца статьи.
 - 4 Достигнув конца статьи, повернуть назад и применять таблицу стилей символов «Автор» в обратном направлении до символа длинного тире.
- ➔ Каждый шаг выполняется только после выполнения предыдущего шага и начиная с того места текста, на котором был завершен предыдущий шаг. Если не удастся выполнить один из шагов, все последующие шаги также не выполняются.


Функция «Пользовательские стили» позволяет сохранять такие инструкции и автоматически применять их к тексту. Например, для применения перечисленных выше правил можно использовать следующий пользовательский стиль:



Пользовательский стиль, который приводит к получению указанного выше форматирования

Сохранив пользовательский стиль с этими правилами, можно запустить форматирование текста, просто выделив текст и нажав имя пользовательского стиля в палитре

Пользовательские стили.



Палитра **Пользовательские стили**


Важно понимать, что пользовательские стили применяются на уровне абзацев. К каждому абзацу можно применить только один пользовательский стиль. Если к абзацу не применен никакой пользовательский стиль, на его формат нельзя повлиять, применив пользовательский стиль к другому абзацу.

Также важно понимать, что в случае применения пользовательского стиля к последовательности абзацев этот пользовательский стиль затрагивает *только* данный набор абзацев. Если применить пользовательский стиль к набору абзацев в начале статьи и к набору абзацев в конце той же статьи, они не смогут действовать друг на друга, даже если (например) набор абзацев в начале статьи включает правило типа **Конец статьи**.

Создание пользовательских стилей

Для создания пользовательского стиля выполните следующие действия.

- 1 Выберите **Правка > Пользовательские стили**. Отображается диалоговое окно **Пользовательские стили**.
- 2 Нажмите кнопку **Создать**. Отображается диалоговое окно **Правка пользовательского стиля**.



Диалоговое окно **Правка пользовательского стиля**

- 3 Введите имя пользовательского стиля в поле **Имя**.
- 4 Для начала создания правила выберите вариант в первом столбце.
 - **Применить**: этот вариант служит для применения к форматированию текста.
 - **Пуск**: этот вариант служит для перемещения в другую точку текста. Правило после правила **Пуск** применяется начиная с точки, в которой выполнена остановка в соответствии с правилом **Пуск**.

Выбранный в первом столбце вариант определяет варианты, доступные в других столбцах.
- 5 В случае выбора в первом столбце варианта **Применить** выберите во втором столбце таблицу стилей абзацев или символов, которую требуется применить.
- 6 Следующие три столбца служат для указания текста, которому требуется назначить стиль либо к которому требуется переместиться. Начните с третьего столбца.

- **До:** перемещение вперед с остановкой до указанной точки.
- **За:** перемещение вперед с остановкой после указанной точки.
- **Назад до:** перемещение назад с остановкой до указанной точки.
- **Назад за:** перемещение назад с остановкой после указанной точки.

➔ Вариант, выбранный в пятом столбце, определяет, доступны ли в данном столбце все указанные варианты.

7 В четвертом столбце укажите, к какому числу вхождений значения, указанного в пятом столбце, применяется действие «до» или «за».

8 В пятом столбце выберите объект, до которого или за который выполняется перемещение или форматирование.


- **Положение указателя:** Выберите этот вариант для назначения таблицы стилей абзацев до текущего положения без перемещения.
- **Маркер пользовательского стиля:** этот вариант выбирается для перемещения или форматирования до следующего маркера пользовательского стиля. Дополнительную информацию см. в разделе «Маркеры пользовательских стилей».
- **Символ:** этот вариант выбирается для поиска определенного символа, этот символ задается в следующем столбце. Если требуется переместиться до одного из нескольких символов или за него, введите все требуемые символы строго друг за другом. Например, при вводе в этом столбце символов «абв» приложение выполнит остановку для символа «а», «б» или «в».
- **Номер:** Выберите этот вариант для перемещения или форматирования до места следующего вхождения числа или за него.
- **Текст:** этот вариант выбирается для поиска определенного фрагмента текста, затем требуемый текст вводится в следующем столбце.
- **Число символов:** этот вариант выбирается для форматирования определенного количества символов.
- **Число слов:** этот вариант выбирается для форматирования определенного количества слов.
- **Начало предложения:** Этот вариант выбирается для форматирования в обратном направлении до начала текущего предложения.
- **Конец предложения:** Этот вариант выбирается для форматирования до конца текущего предложения.
- **Начало абзаца:** Этот вариант выбирается для перехода или форматирования в обратном направлении до начала текущего абзаца.
- **Конец абзаца:** Этот вариант выбирается для перехода или форматирования до конца текущего абзаца.
- **Следующий абзац:** Этот вариант выбирается для перехода до следующего абзаца или за него.
- **Последний абзац:** Этот вариант выбирается для перемещения до последнего абзаца или за него.
- **Число предложений:** этот вариант выбирается для форматирования определенного количества предложений.
- **Конец статьи:** Этот вариант выбирается для перехода или форматирования до конца статьи.

- **Начало статьи:** Этот вариант выбирается для перехода или форматирования в обратном направлении до начала статьи.
- ➔ При использовании текста как части пользовательского стиля возможно использование специальных символов (см. раздел «Коды специальных символов»)
- 9 Для добавления правила нажмите кнопку «+» в конце первой строки. (Для удаления правила нажмите кнопку «-».)
- 10 Для повторения правил установите флажок **Повторить пользовательский стиль** и выберите вариант:
- **Текст:** этот вариант выбирается для повторения в случае нахождения определенного фрагмента текста, этот текст задается в данном поле.
 - **Символ:** этот вариант выбирается для повторения при нахождении определенного символа, этот символ задается в следующем столбце. Если повторение требуется для каждого вхождения одного из нескольких символов, введите все эти символы строго друг за другом. Например, при вводе в этом столбце символов «абв» приложение выполнит повторение при обнаружении символа «а», «б» или «в».
 - **Маркер пользовательского стиля:** этот вариант выбирается для повторения при обнаружении маркера пользовательского стиля.
 - **Каждый абзац:** этот вариант выбирается для повторения в начале каждого абзаца.
- 11 Нажмите **ОК**.
- ➔ Пользовательский стиль можно также создать, нажав **Создать**  в палитре **Пользовательские стили**. Пользовательский стиль можно дублировать, нажав **Дублировать**  в палитре **Пользовательские стили**.

Применение пользовательских стилей

Для применения пользовательского стиля выполните следующие действия.

- 1 Откройте палитру **Пользовательские стили** (меню **Окно**).



Палитра **Пользовательские стили**

- 2 Выберите инструмент **Текстовое содержимое** , затем выберите требуемые абзацы или поместите текстовый курсор в то место, в котором должно начинаться использование пользовательского стиля.
- 3 Выберите имя пользовательского стиля в палитре **Пользовательские стили**.

Обратите внимание, что после применения пользовательского стиля к тексту такое форматирование будет использоваться для данного текста до тех пор, пока пользовательский стиль не будет отменен. Для отмены применения пользовательского стиля к абзацу выберите этот абзац или поместите точку вставки текста внутрь этого абзаца и нажмите **Нет пользовательского стиля** в палитре **Пользовательские стили**.

Удаление пользовательских стилей

Предусмотрены два способа удаления пользовательских стилей из текста, к которому они применены:

- Чтобы удалить пользовательские стили из выбранных абзацев и вернуть тексту базовые таблицы стилей абзаца, выберите **Вернуться к базовому стилю** в меню палитры **Пользовательские стили**.
- Чтобы удалить пользовательские стили из выбранных абзацев и оставить результат применения пользовательских стилей, нажмите **Нет пользовательского стиля** в палитре **Пользовательские стили** или выберите **Разрешить пользовательский стиль** в меню палитры **Пользовательские стили**.

Использование маркеров пользовательских стилей


При отсутствии естественного признака определения расположения текста (например, определенного символа или конца предложения), на котором можно завершить или начать использование пользовательского стиля, можно вставить символ нулевой ширины, называемый *маркером пользовательского стиля*. Предположим, имеется файл с неформатированным текстом, содержащий ряд статей из нескольких абзацев, каждая из которых снабжена заголовком из одного абзаца. Для их форматирования тоже можно применить пользовательские стили, например как описано ниже.

- 1 В начале каждого заголовка вставьте маркер пользовательского стиля. Для вставки маркера пользовательского стиля выберите **Утилиты > Вставка символа > Специальный > Маркер пользовательского стиля**.

Agricolae divinus praemuniēt
 Vix tremulus umbraculi iocari zothecas, ut saetosus cathedras circumgrediet adfabilis saburre.
 Ossifragi agnascor catelli
 Satis adlaudabilis cathedras plane spinosus amputat gulosus ossifragi, quamquam Aquae Sulis suffragarit parsimonia matrimonii.
 Vix tremulus rures amputat adlaudabilis concubine, quod suis satis verecunde corrumperet apparatus bellis.
 Catelli insectat quadrupiei
 Pessimus bellus apparatus bellis celeriter praemuniēt parsimonia oratori. etiam rures suffragarit fragilis cathedras. Medusa vocificat

Неформатированный текст с маркерами пользовательских стилей (выделены желтым цветом)

- Создайте пользовательский стиль, который применяет таблицу стилей заголовков для абзацев к первому абзацу, а таблицу стилей основного текста – до следующего вхождения маркера пользовательского стиля. В нижней части диалогового окна **Правка пользовательского стиля** установите флажок **Повторить пользовательский стиль** и выберите **Маркер пользовательского стиля**.



Пользовательский стиль, для которого используются маркеры пользовательских стилей

- Назначьте пользовательский стиль тексту. Все статьи будут отформатированы автоматически.

Agricolae · divinus · praemuniet ¶

Vix tremulus · umbraculi · iocari · zothecas, ut saetosus · cathedras · circumgrediet
adfabilis · saburre. ¶

Ossifragi · agnascor · catelli ¶

Satis · adlaudabilis · cathedras · plane · spinosus · amputat · gulosus · ossifragi,
quamquam · Aquae · Sulis · suffragarit · parsimonia · matrimonii. ¶

Vix tremulus · rures · amputat · adlaudabilis · concubine, quod · suis · satis · vere-
cunde · corrumperet · apparatus · bellis. ¶

Catelli · insectat · quadrupe ¶

Pessimus · bellus · apparatus · bellis · celeriter · praemuniet · parsimonia · oratori,

Текст с примененным пользовательским стилем

Редактирование пользовательского стиля

Предусмотрены два способа редактирования пользовательского стиля:

- Выберите **Правка > Пользовательские стили**, выберите пользовательский стиль, а затем нажмите **Правка**.
- Выберите пользовательский стиль в палитре **Пользовательские стили** и нажмите **Правка** .

Для удаления пользовательского стиля нажмите кнопку **Удалить** в диалоговом окне

Пользовательские стили или выберите пользовательский стиль в палитре **Пользовательские стили** и нажмите **Удалить** .

Маркировка и нумерация

Вместо ручного создания и форматирования маркировки и нумерации, для создания маркированных и нумерованных списков можно использовать стили с маркировкой, нумерацией и структурированием.

Маркированный стиль описывает внешний вид маркировки, расстояние до текста и выравнивание.

Нумерованный стиль описывает внешний вид нумерации, формат, расстояние до текста и выравнивание.

Структурированный стиль задает до девяти уровней отступов. С каждым уровнем можно связать маркированный или нумерованный стиль. При необходимости можно также настроить включение номеров предыдущих уровней.

Для применения маркированного, нумерованного или структурированного стиля используйте раскрывающееся меню **•/123** в правой части вкладки **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**. Если применен структурированный стиль, кнопки **Уменьшить отступ** и **Увеличить отступ** позволяют уменьшить и увеличить уровень отступа абзаца.




Раскрывающееся меню •/123 и кнопки отступа

Помимо параметров, задаваемых в маркированном, нумерованном и структурированном стиле, существует такой атрибут абзаца, как **Минимальное расстояние от маркера или номера до текста** (вкладка **Стиль > Форматы > Форматы**). Это значение позволяет исправлять ситуации, когда номер, выровненный по левому краю или по центру, оказывается смещен внутрь абзаца.

Работа с маркированными стилями

Маркированный стиль описывает внешний вид маркировки, расстояние до текста и выравнивание.

Для создания маркированного стиля выберите **Правка > Стили с маркировкой, нумерацией и структурированием**, затем выберите **Маркированный стиль** в меню кнопки **Создать** в диалоговом окне **Стили с маркировкой, нумерацией и структурированием**. Отображается диалоговое окно **Изменить маркированный стиль**.




Диалоговое окно **Изменить маркированный стиль**

Для изменения внешнего вида маркировки выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль символа**. Выберите **Наследовать из абзаца**, чтобы использовать для маркера форматирование символов абзаца, или выберите таблицу стилей, чтобы использовать форматирование из таблицы стилей.

Введите символ или символы маркировки в поле **Символы маркировки**.


Если форматирование маркеров наследуется из абзаца, можно изменить размер символов маркировки с помощью поля **Размер**.

Значение **Отступ** задает удаление маркера от абзаца. Можно нажать **Абсолютный** и задать расстояние в абсолютных единицах или нажать **Относительный (в символах М)** и задать расстояние в символах М. Вариант **Относительный (в символах М)** особенно удобен при использовании маркированного стиля и текста разного размера.



Отступ маркера

Поле **Выравнивание** задает выравнивание маркеров относительно точки отступа.



Маркеры с выравниванием по левому краю, по центру и по правому краю


Предусмотрены три способа применения маркированного стиля:

- Можно выбрать имя маркированного стиля в меню **•/123** на вкладке **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**. В этом случае маркер помещается слева от первой строки абзаца на расстоянии, заданном в поле **Отступ**.
- Можно выбрать структурированный стиль, использующий маркированный стиль, в меню **•/123** на вкладке **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**. В этом случае положение маркера определяется структурированным стилем. Дополнительную информацию см. в разделе *«Работа со структурированными стилями»*.
- Можно связать маркированный стиль с таблицей стилей абзаца, а затем применить эту таблицу стилей к тексту. Дополнительную информацию см. в разделе *«Маркированный, нумерованный, структурированный стили и таблицы стилей»*.

Работа с нумерованными стилями

Нумерованный стиль описывает внешний вид нумерации, формат, расстояние до текста и выравнивание.

Для создания нумерованного стиля выберите **Правка > Стили с маркировкой, нумерацией и структурированием**, затем выберите **Нумерованный стиль** в меню кнопки **Создать** в диалоговом окне **Стили с маркировкой, нумерацией и структурированием**. Отображается диалоговое окно **Изменить нумерованный стиль**.



Диалоговое окно **Изменить нумерованный стиль**

Для изменения внешнего вида нумерации выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль символа**. Выберите **Наследовать из абзаца**, чтобы использовать для номеров форматирование символов абзаца, или выберите таблицу стилей, чтобы использовать форматирование из таблицы стилей.

Выберите формат номера в раскрывающемся меню **Формат**.

Если до или после номера требуется добавить символы, введите их в поля **Префикс** и **Суффикс**.

Если форматирование номеров наследуется из абзаца, можно изменить размер номеров с помощью поля **Размер**.

Значение **Отступ** задает удаление номера от абзаца. Можно нажать **Абсолютный** и задать расстояние в абсолютных единицах или нажать **Относительный (в символах М)** и задать расстояние в символах М. Вариант **Относительный (в символах М)** особенно удобен при использовании нумерованного стиля и текста разного размера.

➔ Выравнивание и отступ нумерованного стиля работают точно так же, как выравнивание и отступ маркированного стиля. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с маркированными стилями»](#).

Предусмотрены три способа применения нумерованного стиля:


- Можно выбрать имя нумерованного стиля в меню **•123** на вкладке **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**. В этом случае номер помещается слева от первой строки абзаца на расстоянии, заданном в поле **Отступ**.
- Можно выбрать структурированный стиль, использующий нумерованный стиль, в меню **•123** на вкладке **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**. В этом случае положение номера определяется структурированным стилем. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа со структурированными стилями»](#).
- Можно связать нумерованный стиль с таблицей стилей абзаца, а затем применить эту таблицу стилей к тексту. Дополнительную информацию см. в разделе [«Маркированный, нумерованный, структурированный стили и таблицы стилей»](#).

Для изменения начального номера абзаца выберите **Стиль > Форматы**, установите флажок **Начать нумерацию сначала** и введите начальный номер в поле **Начать с**.

Работа со структурированными стилями

Структурированный стиль задает до девяти уровней отступов. С каждым уровнем можно связать маркированный или нумерованный стиль. При необходимости можно также настроить включение номеров предыдущих уровней.

Для создания структурированного стиля выберите **Правка > Стили с маркировкой, нумерацией и структурированием**, затем выберите **Структурированный стиль** в меню кнопки **Создать** в диалоговом окне **Стили с маркировкой, нумерацией и структурированием**. Отображается диалоговое окно **Изменить структурированный стиль**.



Диалоговое окно **Изменить структурированный стиль**

Каждый структурированный стиль имеет девять уровней, но не обязательно использовать их все. Каждый уровень имеет отступ, который можно задать в поле **Отступ** для этого уровня. Отступы суммируются; если отступ уровня 1 равен 6 точкам и отступ уровня 2 равен 6 точкам, то абзац уровня 2 сдвигается на 12 точек.

Отступы структурированного стиля суммируются с отступами абзацев. Если левый отступ абзаца равен 12 точкам, а отступ для первого уровня структурированного стиля равен 6 точкам, то абзац уровня 1 оказывается визуально сдвинут на 18 точек.

С каждым уровнем можно связать маркированный или нумерованный стиль либо не связывать никакого стиля. Чтобы назначить уровню маркированный или нумерованный стиль, выберите вариант в столбце **Маркированный или нумерованный стиль** для этого уровня.



На этом рисунке показана связь между отступами уровня и отступами маркера. Отступы номеров работают аналогично.


Столбец «Включать нижние уровни/разделитель» позволяет добавить в начало номера значения номеров более низких уровней и указать способ разделения номеров различных уровней. Например, если установить этот флажок для уровня 3 и указать в качестве разделителя точку, то нумерация для текста 3-го уровня может выглядеть следующим образом:

1.3.1 Этот абзац имеет 3-й уровень.

1.3.2 Этот абзац имеет 3-й уровень.

1.3.3 Этот абзац имеет 3-й уровень.

Если включить номера нижних уровней и использовать выравнивание номеров по левому краю или по центру, то номера могут оказаться длиннее отступа и перекрывать текст. Для устранения этого дефекта предусмотрен такой атрибут абзаца, как **Минимальное расстояние от маркера или номера до текста** (вкладка **Стиль > Форматы > Форматы**). Если длина номера превышает отступ номера, приложение сдвигает текст абзаца вправо, чтобы расстояние между текстом и номером всегда было не меньше указанного.



Поле **Минимальное расстояние от маркера или номера до текста**



Применение значения **Минимальное расстояние от маркера или номера до текста**


Предусмотрены два способа применения структурированного стиля к тексту:

- Можно выбрать имя структурированного стиля в меню **•/123** на вкладке **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**.
- Можно связать структурированный стиль с таблицей стилей абзаца, а затем применить эту таблицу стилей к тексту. Дополнительную информацию см. в разделе «*Маркированный, нумерованный, структурированный стили и таблицы стилей*».

Маркированный, нумерованный, структурированный стили и таблицы стилей

Для связывания маркированного, нумерованного или структурированного стиля с таблицей стилей абзацев выполните следующие действия.

- 1 Откройте вкладку **Форматы** диалогового окна **Правка таблицы стилей абзацев** (**Правка > Таблицы стилей > Создать** или **Правка**).
- 2 Из раскрывающегося списка **•/123** выберите маркированный, нумерованный или структурированный стиль.



Связывание маркированного, нумерованного или структурированного стиля с таблицей стилей абзацев

При применении этого стиля к абзацу одновременно применяется маркированный, нумерованный или структурированный стиль.

Расположение текста в текстовых блоках

В этом разделе рассматриваются способы управления расположением текста по вертикали и горизонтали в текстовых блоках.

Использование сетки базовых линий

В программе QuarkXPress версии 7.0 и ранее была предусмотрена функция сетки базовых линий. Сетка базовых линий представляла собой последовательность невидимых горизонтальных линий, расположенных на равных расстояниях друг от друга от верха до низа каждой страницы. Привязка абзацев к сетке базовых линий позволяет выравнивать базовые линии в разных колонках и разных блоках страницы или разворота.

В программе QuarkXPress, начиная с версии 8.0 функция сетки базовых линий заменена функцией линий сетки. Дополнительную информацию см. в разделе [«Работа с линиями сетки»](#).

Выравнивание текста по вертикали

Предусмотрены четыре варианта размещения строк текста в текстовых блоках по вертикали:

- **Сверху:** в текстовых блоках с выравниванием сверху первая строка текста располагается в блоке так, как указано в области **Первая базовая линия**.
- **По центру:** В блоках с выравниванием по центру строки текста располагаются по центру между подъемом шрифта **первой базовой линии** и низом текстового блока.
- **Снизу:** в текстовых блоках с выравниванием снизу строки текста располагаются таким образом, что последняя строка находится вровень с нижней границей текстового блока.
- **Выключка:** В текстовых блоках с выключкой первая строка текста располагается так, как указано в области **Первая базовая линия**, а последняя строка располагается вровень с отступом текста от нижней границы блока; остальные строки равномерно распределены между этими строками. Задавая выключку текста по вертикали, можно задать максимальное расстояние между абзацами по вертикали.

Для использования этих параметров выберите вариант в раскрывающемся меню **Тип** (вкладка **Элемент > Изменение > Текст**, область **> Выравнивание по вертикали**). Поле **Макс. между ¶** (доступно только если в раскрывающемся меню **Тип** выбрано значение **Выключка**) позволяет задать расстояние, которое может быть добавлено между абзацами при выключке по вертикали.

➔ Варианты выравнивания **По центру**, **Снизу** и **Выключка** предназначены только для прямоугольных текстовых областей и их работа может нарушаться мешающими элементами.

Задание отступа текста

Отступ текста позволяет задать расстояние, на которое символы *отстают* от внутреннего края текстового блока. Для задания отступа текста для активного текстового блока используйте элементы управления отступом текста (**Элемент > Изменение > вкладка Текст > область Отступ текста**). Чтобы задать одинаковый отступ для всех четырех сторон, не устанавливайте флажок **Разные отступы** и введите число в поле **Все края**. Чтобы задать разные отступы для четырех сторон, установите флажок **Разные отступы** и введите числа в поля **Сверху**, **Слева**, **Снизу** и **Справа**.

Указание направления статьи

! Можно разместить текст, чтобы он располагался слева направо и сверху вниз или снизу вверх и справа налево. Для указания направления статьи выберите **Стиль > Направление статьи**, затем выберите **По горизонтали** или **По вертикали**.

Управление использованием шрифтов

Для просмотра и замены шрифтов, используемых в статье, откройте панель **Шрифты** диалогового окна **Использование** (меню **Утилиты**). В этой панели отображается список всех шрифтов, используемых в активной статье. Для замены всех вхождений шрифта в статье выберите имя шрифта, нажмите кнопку **Заменить**, затем выберите заменяющий шрифт.

- ➔ Если шрифт отображается в списке на вкладке **Шрифты** (**Утилиты** > **Использование**) в виде **[Имя шрифта]** с предшествующим отрицательным числом, это означает, что в используемой системе данный шрифт не установлен. В таком случае можно установить необходимый шрифт и заново открыть документ или использовать команду **Использование** для поиска всех вхождений этого шрифта и замеры его другим шрифтом.

Преобразование текста в блоки

Для преобразование выбранного символа или символов в блок Безье выберите пункт в подменю **Элемент** > **Текст в блок**.

Для преобразования выбранного текста в незакрепленные блоки Безье выберите **Элемент** > **Преобразовать текст в блоки** > **Незакрепленные**.

Для преобразования выбранного текста в закрепленные блоки Безье выберите **Элемент** > **Преобразовать текст в блоки** > **Закрепленные**.

Для преобразования всего содержимого текстового блока или нескольких текстовых блоков в незакрепленные блоки Безье выберите **Элемент** > **Преобразовать текст в блоки** > **Преобразовать весь блок**.

Дополнительную информацию см. в разделах *«Что такое формы Безье»* и *«Использование закрепленных блоков»*.

- ➔ В программе QuarkXPress версии 8 и выше можно преобразовывать в блоки сразу несколько строк текста.

Использование обтекания текста

Функция обтекания текста позволяет контролировать способ расположения текста позади, вокруг или внутри элементов и рисунков. Можно задать обтекание текста вокруг самого элемента или можно создать пользовательские траектории обтекания и затем изменять их вручную.

*Matrimonii corrumpere, Chirographi fermentet
 aegre utilitas catelli, utcunque
 Octavius pessimus fortiter
 conubium sanctet Caesar,
 et cathedras incredi-
 biliter frugaliter cor-
 rumperet concubine,
 utcunque lascivius suis verecunde io-
 cari concubine, quod adfabilis um-
 braculi spinosus vocificat syrtes,
 etiam fiducias aegre verecunde
 fermentet incredibiliter lascivius
 suis, et optimus adlaudabilis
 fiducias pessimus spinosus deciperet
 suis, quamquam satis pretiosus
 matrimonii us. Matrimonii cor-*



Обтекание—это замечательный способ повышения визуальной привлекательности страниц.

Обтекание текста вокруг всех сторон элемента

Для обтекания текста вокруг всех сторон элемента выберите текстовый блок инструментом

Текстовое содержимое  или Элемент , откройте вкладку **Текст** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**), затем установите флажок **Размещать текст со всех сторон**.

➔ Будет ли текст обтекать с трех или со всех сторон элемента, определяется текстовым блоком, а не элементом, вокруг которого обтекает текст. Это единственный элемент управления обтеканием, действующий на сам текстовый блок. Все другие элементы управления обтеканием действуют на элемент (элементы), расположенные перед текстовым блоком.

Обтекание текста вокруг линий и траекторий текста

Для применения обтекания текста к линии или траектории текста, расположенной перед текстовым блоком, выберите **Элемент > Обтекание**, затем выберите вариант в раскрывающемся меню **Тип**:

- Выберите **Нет**, чтобы текст располагался позади линии или траектории текста.
- Выберите **Элемент**, чтобы текст обтекал линию или траекторию текста. Можно задать расстояние текста от верхнего, нижнего, левого и правого краев выбранного элемента. Если выбранный элемент является траекторией текста, другой текст будет обтекать только *траекторию*, но не расположенный на ней текст.
- Выберите **Ручное** для создания редактируемой траектории обтекания. Можно задать расстояние новой траектории от текста, затем можно изменить эту траекторию, выбрав **Элемент > Правка > Обтекание**. Информацию об изменении траектории обтекания см. в разделах *«Тонкая настройка траектории обтекания»* и *«Редактирование траектории обтекания»*.

Обтекание текста вокруг текстовых блоков

Для применения обтекания текста к текстовому блоку, расположенному перед другим текстовым блоком, выберите передний текстовый блок, выберите **Элемент > Обтекание**, затем выберите вариант в раскрывающемся меню **Тип**:

- Выберите **Нет** для расположения текста позади активного текстового блока.
- Выберите **Элемент** для обтекания текста вокруг активного текстового блока. Если текстовый блок имеет прямоугольную форму, введите значения в поля **Сверху**, **Слева**, **Снизу** и **Справа** для увеличения или уменьшения области обтекания. Если текстовый блок не является прямоугольным, доступно одно поле **Отступ**.

Обтекание текста вокруг рисунков


Графические редакторы позволяют встроить в изображение траектории и альфа-каналы. Траектория представляет собой гладкую форму Безье, а альфа-канал обычно является полутоновым изображением. И траектории, и альфа-каналы обычно используются для определения, какие части изображения должны отображаться, а какие части должны быть скрытыми или прозрачными.

При импорте рисунка со встроенной траекторией или альфа-каналом эту траекторию или альфа-канал для управления обтеканием текста вокруг этого рисунка. Более точно: программа может просканировать траекторию или каналы и создать на основе этой информации траекторию обтекания текста.

Для применения обтекания текста к графическому блоку, расположенному перед текстовым блоком, выберите этот графический блок, выберите **Элемент > Обтекание**, затем выберите вариант в раскрывающемся меню **Тип**:

- Выберите **Нет** для расположения текста позади активного графического компонента.
- Выберите **Элемент**, чтобы текст обтекал границы графического компонента. Если графический компонент имеет прямоугольную форму, введите значения в поля **Сверху**, **Слева**, **Снизу** и **Справа** для увеличения или уменьшения области обтекания. Если графический компонент не является прямоугольным, доступно одно поле **Отступ**.
- Выберите **Автоизображение** для создания Безье-траектории обрезки и обтекания на основе областей рисунка, цвет которых отличен от белого.
- Выберите **Встроенная траектория** для обтекания текста вокруг траектории, встроенной в изображение графическим редактором.
- Выберите **Альфа-канал** для обтекания текста вокруг альфа-канала, встроенного в изображение графическим редактором.
- Выберите **Области, отличные от белых** для создания траектории обтекания на основе сюжета рисунка. В зависимости от значения поля **Порог**, траектория обтекания следует по границе темной фигуры внутри большего белого или почти белого фона (или наоборот).
- Выберите **Как при обрезке** для задания траектории обтекания, совпадающей с траекторией обрезки, выбранной на вкладке **Обрезка**.
- Выберите **Границы изображения** для обтекания текста вокруг прямоугольной «области холста» импортированного графического файла. Эта область содержит все белые фоновые области, сохраненные в исходном графическом файле. Введите значения в поля **Сверху**, **Слева**, **Снизу** и **Справа** для задания отступа текста наружу или внутрь от границ рисунка.

- ➔ Внутренняя траектория в области **Предв. просмотр** соответствует траектории обтекания, внешний контур соответствует графическому блоку.



Вкладка **Обтекание** диалогового окна **Рисунок** с предварительным изображением обтекания

Тонкая настройка траектории обтекания

При выборе в раскрывающемся меню **Тип** (**Стиль > Рисунок > Обтекание**) варианта **Автоизображение**, **Встроенная траектория**, **Альфа-канал**, **Области**, отличные от белых или **Как при обрезке** с помощью следующих полей можно управлять траекторией обтекания:

- 1 Отступ** изменяет размер траектории обтекания. Положительные значения приводят к удалению траектории обрезки от начального положения; отрицательные значения уменьшают область изображения, включенную в траекторию обтекания.
- 2 Шум** позволяет указать минимально допустимую замкнутую траекторию. Любая замкнутая траектория, размеры которой меньше величины шума, игнорируется. Значения шума полезны для очистки траекторий обтекания и упрощения их вывода.
- 3 Сглаживание** позволяет контролировать точность траектории. Более низкое значение приводит к созданию более сложной траектории с большим количеством точек. Более высокое значение приводит к созданию менее точной траектории.
- 4 Порог** определяет, какие области считаются «белыми». Все пиксели в «белых» областях исключаются. Например, если параметра **Порог** задано значение 20%, и значение серого для всех пикселей не превышает 20%, эти пиксели считаются «белыми» и исключаются из траектории обтекания.

Редактирование траектории обтекания

Для настройки траектории обтекания установите флажок у пункта **Обтекание** (**Элемент > Правка**). Траектория обтекания отображается в виде пурпурного контура. После этого можно редактировать эту траекторию точно так же, как любой другой объект Безье.

Можно также изменять типы точек и сегментов траектории обтекания с помощью элементов управления палитры **Измерения**. Для изменения типа точки используйте одну из следующих трех кнопок:

- **Симметричная точка**  : симметричная точка связывает две кривые в одну непрерывную (гладкую) кривую. Результат похож на случай гладкой точки, однако манипуляторы кривой всегда лежат на прямой линии, проходящей через эту точку, и на равных расстояниях от этой точки.
- **Гладкая точка**  : гладкая точка связывает две кривые в одну непрерывную (гладкую) кривую. Манипуляторы кривой всегда находятся на прямой линии, проходящей через эту точку, но расстояние от каждого манипулятора до этой точки можно изменять независимо друг от друга.
- **Угловая точка**  : угловая точка связывает две прямые линии, прямую линию с кривой линией или две кривые линии с изломом. В случае кривых линий манипуляторы кривой для угловой точки можно перемещать независимо друг от друга, обычно для создания излома между двумя сегментами.

Для изменения характера сегмента линии используйте одну из следующих кнопок:

- **Прямой сегмент**  : активный сегмент становится прямым.
- **Криволинейный сегмент**  : активный сегмент становится кривой.

➔ Типы точки и сегмента можно также изменять с помощью подменю **Стиль > Тип точки/сегмента**.

Работа с траекториями текста

Траектория текста – это линия, на который можно добавить текст. Можно управлять способом расположения текста на траектории, атрибутами текста (такими как шрифт, цвет и размер), а также атрибутами формы и стиля траектории.


Для добавления текста на линию или траекторию выберите инструмент **Текстовое содержимое**  и дважды щелкните линию или траекторию.

Для управления способом размещения текста на выбранной траектории текста откройте вкладку **Траектория текста** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**), затем нажмите кнопку в области **Ориентация текста** для выбора расположения текста на траектории. Можно также выбрать вариант в раскрывающемся меню **Выравнивание текста** для определения, какая часть шрифта используется для размещения символов на траектории.

Создание буквицы

Буквица—это первые заглавные буквы, низ которых опускается на две или более строк ниже первой строки абзаца. Функция автоматического создания буквиц увеличивает символы буквицы и автоматически обеспечивает обтекание буквицы абзацем. Шрифт и стили соответствуют таковым в остальной части абзаца.

Для применения буквицы к выбранному абзацу откройте вкладку **Форматы** диалогового окна **Атрибуты абзаца** и установите флажок **Буквица**. Для задания количества символов, используемых в буквице, введите значение от 1 до 127 в поле **Число символов**. Для задания количества строк, на которые опускаются символы, введите значение от 2 до 16 в поле **Число строк**.



Matrimonii corrumpere chiChi.
fermentet aegre utilitas catel.
cunque Octavius pessimus fo
bium santet Caesar, et cathedras incre
frugaliter corrumpere concubine, utcu
civius suis verecunde incari concubine .

Буквицы—это замечательный способ визуального выделения текста.

- ➔ Буквицы измеряются не в пунктах, а в процентах. При выборе буквицы размер по умолчанию равен 100%.
- ➔ Буквицы можно также создавать на вкладке **Атрибуты абзаца** палитры **Измерения**.

Создание линеек над и под абзацами

Линейки над и под текстом часто используются для отделения абзацев, для выделения сопутствующей информации или просто для графического украшения страницы. Для создания линеек используйте вкладку **Линейки** диалогового окна **Атрибуты абзаца** (меню **Стиль**) (*Windows*) или вкладку **Линейки** палитры **Измерения** (*Mac OS X*).

Использование закрепленных блоков

Блоки и линии любой формы можно вставить в текст, после чего они ведут себя как символы и их положение меняется вместе с положением текста. Это особенно удобно при изменении расположения текста, поскольку закрепленные элементы ведут себя так же, как символы текста. Если элементы не закреплены и происходит изменение расположения текста, такие элементы смещаются и могут накладываться на текст.

Закрепленные объекты (блоки, линии и таблицы) могут иметь сколько угодно вложений.

Закрепление блоков и линий в тексте

Закрепленный элемент ведет себя так же, как и символ в тексте. Для закрепления элемента:

- 1 Выберите инструмент **Элемент**  , затем выберите элемент, который требуется закрепить.
- 2 Выберите **Правка > Вырезать** или **Правка > Копировать**.
- 3 Выберите инструмент **Текстовое содержимое**  и поместите точку вставки текста в место, в котором требуется закрепить элемент.
- 4 Выберите **Правка > Вставить** для закрепления элемента в точке вставки текста.

Вырезание, копирование, вставка и удаление закрепленных блоков и линий

Для вырезания или копирования закрепленного элемента выберите его, как любой текстовый символ, затем выберите **Правка > Вырезать** или **Правка > Копировать**. Для вставки закрепленного элемента в другое место установите указатель вставки текста в любое другое место и выберите **Правка > Вставить**. Для удаления закрепленного элемента выберите его или установите указатель вставки текста позади него, затем нажмите клавишу Delete/Backspace.

Отмена закрепления блоков и линий

Для отмены закрепления элемента выберите его инструментом **Элемент**, затем выберите **Элемент > Дублировать** для создания незакрепленной копии элемента — дублированный элемент помещается на страницу в соответствии с настройками диалогового окна **Шаг и повтор** (меню **Элемент**). Затем удалите закрепленный элемент из текста, выбрав его инструментом **Текстовое содержимое**  и нажав клавишу Delete/Backspace.

Работа со шрифтами OpenType

OpenType—это разработанный компаниями Adobe и Microsoft межплатформенный формат шрифтов, включающий большие наборы символов и глифов, часто содержащий дроби, дополнительные лигатуры, цифры старого стиля и многое другое. Если к тексту применен шрифт OpenType, диалоговое окно **Атрибуты символа (Стиль > Символы)** обеспечивает доступ ко всем стилям, встроенным в этот шрифт.


- ➔ Поняв различие между символами и глифами, проще понять, как работают стили OpenType. Символ представляет собой элемент письменного языка — заглавные буквы, строчные буквы, цифры и знаки препинания—все это символы. Глиф—это изображение, представляющее символ, возможно, в различных формах. Например, стандартная цифра 1 является символом, а цифра 1 старого стиля—это глиф. Другой пример: «f» и «i» рядом друг с другом представляют собой символы, а лигатура «fi»—это глиф.
- ➔ Между символами и глифами не всегда существует взаимно-однозначное соответствие. В некоторых случаях три символа (например, 1, косая черта и 4) образуют один глиф дроби. Или один символ может быть представлен тремя возможными глифами (например, три различных знака &). Для форматирования и редактирования можно выбирать индивидуальные *символы*, независимо от используемых *глифов*.

Применение стилей OpenType

Можно применять к символам «Стиль» OpenType для отображения других, специально разработанных, или смещенных глифов текущего шрифта. Например, вместо того, чтобы

вручную форматировать дроби, изменяя размер и положение существующих символов, можно применить стиль **Дроби** для доступа к специальным глифам дробей. Аналогично, при применении стиля **Стандартные лигатуры** символы отображаются с использованием лигатур, доступных в шрифте. (Дополнительные сведения см. в разделе «*Использование лигатур*».) Многие стили можно использовать одновременно, хотя некоторые из них являются взаимоисключающими (например, **Верхний индекс** и **Нижний индекс**).

Для применения стилей OpenType в диалоговом окне **Атрибуты символа** (**Стиль > Символ**) и на панелях **Правка атрибутов символов** (**Правка > Таблицы стилей**) для настройки таблиц стилей символов и абзацев нажмите стрелку рядом с полем **OpenType** для отображения стилей, затем установите флажки для применения стилей. Недоступный флажок или пункт раскрывающегося меню в скобках обозначает стиль OpenType, неподдерживаемый текущим шрифтом.



Стили OpenType, доступные в диалоговом окне **Атрибуты символа**

Предусмотрены следующие стили OpenType:

- **Стандартные лигатуры:** применение лигатур, предназначенных для улучшения удобочитаемости и стандартно используемых.
- **Дополнительные лигатуры:** применение лигатур, использование которых не является стандартным. Эта функция охватывает лигатуры, которые могут использоваться для создания специальных эффектов по желанию пользователя.
- **Табличные цифры:** применение равной ширины к цифрам.
- **Пропорциональные цифры:** применение разной ширины к цифрам.

- **Капитель:** применение капители к символам нижнего регистра, отличным от символов СЖК (китайский, японский и корейский языки).
- **Все капители:** применение капители ко всем символам нижнего регистра, отличным от символов СЖК (китайский, японский и корейский языки).
- **Цифры одной высоты:** применение современных стилей цифр, который лучше подходит для текста, набранного в верхнем регистре.
- **Цифры старого стиля:** применение стилей цифр, лучше подходящих для цифр, используемых в тексте.
- **Курсив:** применение курсивных глифов.
- **Дроби:** применение глифов дробей, пишущихся через наклонную черту.
- **Украшенные:** применение каллиграфических глифов.
- **Числительные:** применение глифов числительных.
- **Заменители для заголовков:** применение глифов заглавных букв, разработанных для применения в заголовках крупным шрифтом.
- **Контекстные заменители:** применение альтернативных вариантов глифов на основе контекстного соседства с другим текстом.
- **Локализованные формы:** замена форм глифов по умолчанию локализованными формами.
- **H/V Kana Alternates:** Apply specially designed horizontal or vertical Kana forms that correspond with the story direction (vertical or horizontal).
- **Положение:** применение в выбранном тексте глифов верхних индексов, нижних индексов, научных подстрочных индексов, числителей и знаменателей.
- **Alternate Metrics:** Apply alternate widths for heights based on story direction (vertical or horizontal).

Alternate Vertical Half Metrics: Fit full-em height glyphs to half-em heights.

Alternate Vertical Metrics: Center glyphs inside a full-em height.

Proportional Alternate Vertical Metrics: Fit glyphs to individual, proportional heights.

Full Widths: Replace glyphs set on other em widths with glyphs set on full-em widths.

Half Widths: Replace full-em width glyphs with half-em width glyphs.

Alternate Half Widths: Fit full-em width glyphs to half-em widths.

Third Widths: Replace glyphs set on other em widths with glyphs set on third-em widths.

Quarter Widths: Replace glyphs set on other em widths with glyphs set on quarter-em widths.

Proportional Alternate Widths: Fit glyphs to individual, proportional widths.
- **Альтернативные формы:** применение альтернативных форм глифов, таких как JIS2004, JIS78, JIS90, Упрощенный или Традиционный. Эти формы глифов специально разработаны для некоторых японских шрифтов OpenType.

Использование лигатур

Предусмотрены два способа использования лигатур: старый способ и способ OpenType. Старый способ поддерживает стандартные лигатуры, такие как fi и fl, в шрифтах PostScript. Способ OpenType обеспечивает доступ к стандартным и дополнительным лигатурам шрифтов

OpenType. Оба способа применяются как атрибуты символов—это означает, что их можно применить к любому выбранному тексту.

- Для применения лигатур к выбранному тексту с использованием старого способа установите флажок **Включить лигатуры** на вкладке **Символ** палитры **Измерения** (меню **Окно**) или установите флажок **Лигатуры** в диалоговом окне **Атрибуты символа** (**Стиль > Символ**).
- Для применения лигатур к выбранному тексту с помощью способа OpenType выберите текст, в котором используется шрифт OpenType, затем выберите **Стандартные лигатуры** в меню **OpenType** на вкладке **Классический** или **Символ** палитры **Измерения** (меню **Окно**). Это относится к таким лигатурам, как fi, fl, ff, ffi, ffl, fj, ffj и th — если они встроены в шрифт. Кроме того, можно выбрать **Дополнительные лигатуры** для применения редко используемых лигатур, таких как ct, sp, st и fh. Если какой-либо из вариантов лигатур отображается в скобках, значит, используемый шрифт OpenType не поддерживает эти лигатуры. Можно также установить флажки **Стандартные лигатуры** и **Дополнительные лигатуры** в области **OpenType** диалогового окна **Атрибуты символа**.


Предпочтения лигатур

Предпочтения для лигатур можно задать на панели **Символ** диалогового окна **Предпочтения** (**QuarkXPress /Правка > Предпочтения > Макет печати > Символ**):

- **Разрывать свыше**: значение в этом поле задает величину трекинга или кернинга, при превышении которого лигатуры разбиваются на отдельные буквы. При значении по умолчанию, равном 1, если для текста задать трекинг +1 (1/200 круглой шпации), лигатуры разбиваются на отдельные буквы.
- **Кроме ffi или ffl**: установите этот флажок для запрета использования лигатур fi и fl в таких словах, как «office» или «waffle», если в текущем шрифте отсутствуют лигатуры ffi и ffl.

Работа с палитрой глифов

Глиф представляет собой самую мелкую единицу шрифта — каждая прописная буква, например, состоит из собственного глифа. Для доступа ко всем глифам шрифта — особенно в случае шрифта OpenType, который может содержать приблизительно 65000 глифов — требуется отображение всей таблицы символов. Такая таблица символов отображается в палитре **Глифы** (меню **Окно**), которая позволяет просматривать все глифы выбранного шрифта, просматривать полужирные или курсивные глифы, вставлять глифы в текст двойным щелчком мыши и сохранять часто используемые глифы для удобного доступа.



Палитра **Глифы** позволяет легко работать с большими наборами символов и шрифтами профессионального качества.

Для просмотра глифов шрифта откройте палитру **Глифы** (меню **Окно**) и выберите шрифт в меню **Шрифт** в левом верхнем углу. На палитре **Глифы** предусмотрены следующие параметры:

- Кнопки **Полужирный** и **Курсив** служат для отображения полужирных и курсивных вариантов глифов; если полужирный, курсивный или полужирный курсивный вариант шрифта не является активным на данном компьютере, программа имитирует полужирные, курсивные или полужирные курсивные глифы точно также, как это делается при применении стилей шрифтов **Полужирный** и **Курсив** с помощью палитры **Измерения**.
- Для просмотра подмножества глифов шрифта выберите вариант в раскрывающемся меню **Показать**.
- Для просмотра всех альтернативных вариантов глифа нажмите квадратик в правом нижнем углу ячейки индивидуального глифа.
- Если требуется, выберите в палитре инструмент **Масштаб**, чтобы увеличить размер глифов.
- Если требуется узнать для глифа код Unicode — например, для разработки документа HTML — можно указать на глиф мышью для отображения кода Unicode (указывается в шестнадцатеричном виде).
- Для вставки глифа в точку вставки текста дважды щелкните глиф мышью в палитре **Глифы**.
- Если часто используются определенные глифы шрифта, их можно сохранить как избранные для быстрого доступа. Для создания списка избранного сначала нажмите кнопку расширения рядом с полем **Избранные глифы** на палитре **Глифы** (меню **Окно**). Затем перетащите глиф в пустую ячейку области **Избранные глифы**. Для удаления избранного глифа нажмите клавишу Control+щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши на этом глифе и используйте контекстное меню.

Отображение непечатаемых символов

Пункт **Непечатаемые символы** (меню **Вид**) всегда полезен при редактировании текста или точной настройке типографских параметров, так как позволяет видеть распространенные «непечатаемые символы», такие как пробелы, символы табуляции и символы возврата каретки.

Вставка специальных символов

Предусмотрены различные специальные символы для целей типографского оформления и форматирования. Такие специальные символы можно вводить с помощью сочетаний клавиш или выбирая их в подменю **Утилиты > Вставка символа**. Если включено отображение непечатаемых символов (**Вид > Непечатаемые символы**), каждый символ отображается по-своему.

Вставка пробелов

Для вставки пробела определенного типа — например, круглой шпации — в точке вставки текста выберите **Утилиты > Вставка символа > Специальный > Круглая шпация** от **Утилиты > Вставка символа > Специальный (неразрывный) > Круглая шпация**. Символы в подменю **Неразрывный пробел** действуют как «клей» между двумя словами или цифрами, например, исключая разрыв двух «склеенных» элементов в конце строки.

Вставка других специальных символов

Для вставки специального символа (кроме пробела) — например, длинного тире или символа-заполнителя номера текущей страницы — в точке вставки текста выберите **Утилиты > Вставка символа > Специальный** или **Утилиты > Вставка символа > Неразрывный специальный**.

Задание языка символа

Можно задать язык, используемый для расстановки переносов и проверки орфографии, применив к тексту язык символа. Это позволяет использовать в одном абзаце слова из разных языков, не опасаясь неправильной расстановки переносов или появления дополнительных сообщений **Сомнительное слово** в окне **Проверка орфографии** (меню **Утилиты**). Помимо применения к символам конкретного языка, можно применить язык **Нет**, чтобы это слово не участвовало в расстановке переносов или проверке орфографии.

Для применения языка к выбранным символам используйте раскрывающееся меню **Язык** в диалоговом окне **Атрибуты символа** (**Стиль > Символ**) или на вкладке **Символ** палитры **Измерения**.

Использование аварийной подмены шрифта

Если включена аварийная подмена шрифта и приложение встречает символ, отсутствующий в текущем шрифте, оно ищет в активных шрифтах системы шрифт, содержащий этот символ. Например, если в точке вставки текста применен шрифт Helvetica, и был импортирован или вставлен текст, содержащий символ Kanji, приложение может использовать для этого символа шрифт Hiragino. Если приложение не может найти активный шрифт, содержащий этот символ, символ отображается в виде квадратика или значка.

Аварийная подмена шрифта реализована как предпочтение приложения, т.е. эту функцию в конкретной копии программы можно включить или отключить. По умолчанию эта функция включена, однако если требуется ее выключить, снимите флажок **Аварийная подмена шрифта** на панели **Аварийная подмена шрифта** диалогового окна **Предпочтения** (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения**).

Дополнительные сведения о функции аварийной подмены шрифта см. в разделе [«Предпочтения — Приложение — Аварийная подмена шрифта»](#).

Импорт и экспорт текста с параметрами Unicode

При импорте и экспорте текста можно указать тип кодировки. Тип кодировки задает последовательность байтов, используемую для представления каждого глифа в тексте. При работе с международным текстом или текстом HTML можно выбрать соответствующую кодировку для преобразования всех символов в файле в кодировку Unicode. Параметры имеют следующее назначение:

- При выборе обычного текстового файла или текстового файла «XPress Tags» диалоговое окно **Импорт** содержит раскрывающееся меню **Кодировка**. Программа пытается определить кодировку выбранных текстовых файлов и применяет соответствующий тип кодировки. Пользователь, однако, может выбрать для текста другой вариант.
- При экспорте текста в обычном текстовом формате или формате «XPress Tags» диалоговое окно **Сохранить текст** содержит раскрывающееся меню **Кодировка**.
- Параметр **Преобразовать кавычки** продолжает преобразовывать прямые кавычки в типографские, а двойные дефисы в длинные тире.

Работа с правилами замены шрифтов

При открытии проекта программа проверяет, все ли шрифты, примененные к тексту, активны в компьютере. Если нет, отображается предупреждение **Отсутствующие шрифты**, дающее возможность заменить отсутствующие шрифты активными шрифтами. Сделанные замены можно сохранить как глобальные «правила замены шрифтов», которые могут автоматически применяться каждый раз при открытии проекта.

Для создания правила замены шрифтов сначала откройте проект, в котором используются отсутствующий (неактивный) шрифт. Нажмите кнопку **Показать список шрифтов** для отображения предупреждения **Отсутствующие шрифты**. С помощью кнопки **Заменить** выберите шрифты для замены всех отсутствующих шрифтов, затем нажмите кнопку **Сохранить как правило**. Все замены, перечисленные в предупреждении **Отсутствующие шрифты**, сохраняются как правила, даже если была выбрана только часть замен. Если Вы передумали производить замену, выберите соответствующую строку и нажмите кнопку **Сброс**. После открытия статьи можно также выбрать **Файл > Вернуться к сохраненному**. В таком случае снова появится предупреждение **Отсутствующие шрифты**, позволяя сделать изменения. (Обратите внимание, что эти изменения относятся только к этой статье — они не влияют на сохраненные перед этим правила.)

После создания правила замены шрифта путем нажатия кнопки **Сохранить как правило** в предупреждении **Отсутствующие шрифты** это правило сохраняется в предпочтениях Вашей копии программы и применяется ко всем статьям. Если требуется изменить, удалить или

совместно использовать правила замены шрифтов, выберите **Утилиты > Соответствие шрифтов**.

Панель **Соответствие шрифтов (QuarkXPress/Правка > Предпочтения)** можно использовать для задания шрифта, подставляемого по умолчанию, и для задания, должно ли появляться предупреждение **Отсутствующие шрифты** при открытии проекта с отсутствующими шрифтами.

Работа с линиями сетки

Функция линий сетки является расширением функции сетки базовых линий, использовавшейся в программе QuarkXPress и QuarkCopyDesk версии 7 и ниже. Линии сетки еще более упрощают задание сеток, позволяя точно выравнивать текст и объекты на уровне страниц и на уровне текстовых блоков.

Информацию о предпочтениях, относящихся к линиям сетки, см. в разделе [«Предпочтения — Макет — Направляющие и сетка»](#).


For information on preferences related to design grids, see "[Предпочтения — Макет — Направляющие и сетка](#)" and "[Preferences — Layout — Grid Cell Fill](#)."

Что такое линии сетки


Сетка представляет собой набор непечатаемых направляющих линий для выравнивания текста и элементов.

Линии сетки


Каждая сетка содержит следующие *линии сетки*: нижняя линия, базовая линия, центральная линия и верхняя линия. In addition, design grids include a *full cell box*, which makes it easy for you to align characters vertically or horizontally. Текст и элементы можно выравнивать по любой из этих линий сетки.



Строка в сетке содержит нижнюю линию, базовую линию, центральную линию и верхнюю линию.



In the horizontal story direction, a line in a design grid includes a bottomline, a baseline, a centerline, a topline, and a full cell box.




In the vertical story direction, a line in a design grid includes a leftline, a baseline, a centerline, a rightline, and a full cell box.


Сетки шаблонных страниц и сетки текстовых блоков

Существуют сетки по умолчанию двух типов: *сетки шаблонных страниц* и *сетки текстовых блоков*. С каждой страницей и каждым текстовым блоком связана сетка. Сетки для всего макета можно скрывать или отображать, выбирая команду **Вид > Сетки страниц** или **Вид > Сетки текстовых блоков**.


Сетку страницы можно настроить, открыв шаблонную страницу этой страницы и выбрав **Страница > Направляющие и сетка шаблонных страниц**. Для управления сеткой текстового блока выберите **Настройки сетки** в контекстном меню текстового блока.




Страница с сеткой шаблонной страницы, отображаются все линии сетки.



A page with its master page grid displayed, with only full cell boxes showing.



Текстовый блок с сеткой текстового блока, отображаются все линии сетки.



A text box with its text box grid displayed, with the baseline and full cell boxes showing.

Дополнительную информацию см. в разделе «*Использование сетки шаблонной страницы*».

- ➔ Для использования функции сетки базовых линий, существовавшей в программе QuarkXPress и QuarkCopyDesk версии 7.x и более ранних версий, отобразите базовые линии и скройте все остальные линии сетки.

Стили сетки


Стиль сетки – это именованный набор параметров, описывающих сетку — как таблица стиля для сетки. Стили сетки можно применять к текстовым блокам и использовать их как основу для сеток шаблонной страницы. Можно также строить стили сетки на основе других стилей сетки. Стили сетки отображаются в палитре **Стили сетки** (меню **Окно**). Дополнительную информацию см. в разделе «*Работа со стилями сетки*».

Основные сведения о линиях сетки

В последующих разделах рассматривается порядок работы с линиями сетки. Информацию о стилях сетки см. в разделе «*Работа со стилями сетки*».

Настройка сетки шаблонной страницы

Для настройки сетки шаблонной страницы выведите на экран шаблонную страницу, затем выберите **Страница > Направляющие и сетка шаблонных страниц**. Отображается диалоговое окно **Направляющие и сетка шаблонных страниц**.




Используйте диалоговое окно **Направляющие и сетка шаблонных страниц** для управления сетками шаблонных страниц.

- В группе **Направляющие полей** в полях **Сверху**, **Снизу**, **Слева** и **Справа** укажите положение полей относительно верхнего, нижнего, левого и правого краев страницы. Для синхронизации значений в полях **Сверху** и **Снизу** или **Слева** и **Справа** нажмите значок цепи, расположенный рядом с этими полями.
- В группе **Направляющие колонок** введите значение в поле **Колонки** для задания количества колонок на шаблонной странице. Введите значение в поле **Между колонками** для задания расстояния между колонками.
- В поле **Размеры содержимого** отображаются размеры области между направляющими полей.
- Для управления размещением и шагом сетки служат элементы управления на вкладке **Настройки текста**. Дополнительную информацию см. в разделе [«Линии сетки: вкладка «Настройки текста»»](#).

- Для управления отображением сетки служат элементы управления на вкладке **Настройки отображения**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Линии сетки: вкладка «Настройки текста»](#)».
- Для просмотра изменений по мере их внесения установите флажок **Предв. просмотр**.
- Для использования параметров существующей сетки шаблонной страницы, стиля сетки или таблицы стиля нажмите кнопку **Загрузить настройки**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Загрузка настроек сетки](#)».

Настройка сетки текстового блока

Для настройки сетки текстового блока нажмите клавишу Control+щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши на текстовом блоке и выберите пункт **Настройки сетки**. Отображается диалоговое окно **Настройки сетки**.



Диалоговое окно **Настройки сетки**


- Для управления размещением и шагом сетки служат элементы управления на вкладке **Настройки текста**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Линии сетки: вкладка «Настройки текста»](#)».
- To control the alignment of cells, use the controls in the **Cell Alignment** tab. For more information, see "[Design grids: Cell Alignment tab](#)."

- Для заданий отображаемых линий сетки служат элементы управления на вкладке **Настройки отображения**. Дополнительную информацию см. в разделе «*Линии сетки: вкладка «Настройки отображения»*».
- Для просмотра изменений по мере их внесения установите флажок **Предв. просмотр**.
- Для использования параметров существующей сетки шаблонной страницы, стиля сетки или таблицы стиля нажмите кнопку **Загрузить настройки**. Дополнительную информацию см. в разделе «*Загрузка настроек сетки*».

Линии сетки: вкладка «Настройки текста»

Для задания размера, масштаба и положения линий сетки служат элементы управления на вкладке **Настройки текста**. Вкладка **Настройки текста** отображается в диалоговых окнах **Направляющие и сетка шаблонных страниц**, **Правка стиля сетки** и **Настройки сетки**.

- ➔ Если установлен флажок **Предв. просмотр**, можно видеть результаты изменений по мере их внесения.



Вкладка **Настройки текста** диалогового окна **Направляющие и сетка шаблонных страниц**



Text Settings tab of the **Grid Settings** dialog box

- **Размер шрифта**: введите размер для определения высоты каждой строки сетки. This value also determines the full cell height and width.
- **Масштабирование по вертикали**: введите значение в процентах для настройки высоты каждой строки сетки на основе размера шрифта.
- **Font Scaling**: Choose **Horizontal** or **Vertical** and enter a percentage of the font size in the field. If you choose **Horizontal**, this value determines the full cell width. If you choose **Vertical**, this value determines the full cell height.

- **Межстрочный интервал и Интерлиньяж:** Значения **Межстрочный интервал** и **Интерлиньяж** определяют расстояние между линиями сетки. Межстрочный интервал определяется по следующей формуле: **Размер шрифта** умноженный на **Масштабирование по вертикали** плюс **Межстрочный интервал** равно **Интерлиньяж**. Например, если **Размер шрифта** равен 12 пт, **Масштабирование по вертикали** равно 100% а **Межстрочный интервал** равен 2 пт, то **Интерлиньяж** равен 14 пт.
- **Line Spacing and Leading:** The **Line Spacing** and **Leading** values determine grid spacing and cell spacing. Line spacing is based on the following formula: **Font Size** multiplied by **Vertical** font scaling or **Horizontal** font scaling plus **Line Spacing** equals **Leading**. For example, if **Font Size** is 12 pt, **Vertical Scaling** is 100%, and **Line Spacing** is 2 pt, then **Leading** is 14 pt.
- Если линии сетки основаны на таблице стиля абзаца, значение параметра **Интерлиньяж** задано в таблице стиля. Значение параметра **Интерлиньяж** может быть задано конкретным числом или, если задано значение **авто**, оно вычисляется на основе значения параметра **Автом. интерлиньяж** на вкладке **Абзац** диалогового окна **Предпочтения (QuarkXPress/Правка > Предпочтения)**. Информацию о порядке связывания таблиц стилей с линиями сетки см. в разделе «*Загрузка настроек сетки*».
- **Character Spacing and Sending:** The **Character Spacing** and **Sending** values determine the horizontal **Full Cell** spacing in horizontal story direction and the vertical **Full Cell** spacing in vertical story direction.
- **Положение базовой линии:** выберите в этой области вариант, задающий положение базовой линии в сетке.


Для задания исходной точки для сдвига выберите **Размещение**, выберите **верхней линии**, **центра (вверх)**, **центра (вниз)** или **нижней линии** в раскрывающемся меню **от**, затем введите в это поле значение в процентах для задания сдвига базовой линии от верхней, центральной или нижней линии.

Для считывания величины сдвига из шрифта выберите переключатель **Взять из шрифта**, затем выберите шрифт в раскрывающемся меню. Базовая линия, заданная для выбранного шрифта, определяет положение базовой линии каждой строки сетки. Значение в процентах, отображаемое под списком шрифтов, указывает связь между базовой линией и нижней линией в дизайне шрифта.

- **Смещение:** для задания расположения первой строки сетки (на странице или в блоке) выберите **Верхняя линия**, **Центральная линия**, **Базовая линия** или **Нижняя линия** и введите в поле значение величины.
- **Настроить:** нажмите для отображения диалогового окна **Настроить строки внутри полей** для сеток шаблонной страницы. Дополнительную информацию см. в разделе «*Диалоговое окно «Настроить строки внутри полей»*».
- **Adjust:** Click to display the **Adjust Lines Within Margins** dialog box for master page grids, or the **Adjust Lines Within Box** dialog box for text box grids. For more information, see "*Диалоговое окно «Настроить строки внутри полей»*."
- **Строк внутри поля** или **Строк внутри блока:** в этом поле отображается количество строк, помещающихся на странице или в блоке на основе заданных выше настроек.
- **Cells per line:** This field displays the number of cells that can fit on a line, based on the settings above.

Диалоговое окно «Настроить строки внутри полей»

Диалоговое окно **Настроить строки внутри полей** (**Направляющие и сетка шаблонных страниц > Настроить**) позволяет изменить количество строк сетки, помещающихся между полями шаблонной страницы. Use the **Adjust Lines Within Margins** dialog box (**Master Guides & Grid > Adjust**) to change the number of cells per line and the number of grid lines that fit within the margins of a master page. Многие элементы управления этого диалогового окна также находятся на вкладке **Настройки текста**; изменения отражаются в обоих местах.



Диалоговое окно **Настроить строки внутри полей** позволяет настроить линии сетки для шаблонной страницы.

- В поле **Строк на страницу** отображается количество строк на странице. При внесении изменений это значение обновляется.
- Нажимайте кнопку + или – рядом с полем для увеличения или уменьшения количества строк на страницу с шагом одна строка. Например, если в поле **Строк на страницу** задано значение 50, в поле **Размер шрифта** задано значение 12 пт и задан масштаб шрифта по вертикали 100 %, то при щелчке мышью на кнопке «+» рядом с полем **Размер шрифта** значение в поле **Строк на страницу** увеличится до 51, а значение в поле **Размер шрифта** уменьшится до 11,765 пт.
- Enter values in the **Cells per line** and **Lines per page** fields to change the number of cells and lines on a page.

➔ When you click **Adjust Margins**, changes to the **Cells per line** and **Lines per page** fields affect the **Content Height** and **Content Width** values. When you click **Adjust Spacing**, changes to the **Cells per line** and **Lines per page** fields affect the **Leading** and **Sending** values.

- Шкала приращения отображает проценты (от 0 до +1), указывающие долю, на которую сетка не помещается на страницу. Если шаг сетки идеально соответствует странице, на шкале приращения отображается значение 0. Если шаг сетки не вполне соответствует странице, на шкале приращения отображается приблизительная доля расхождения.
- The **Characters per page** field displays the number of characters that can fit on a page, based on the current values.
- Click **Adjust Margins** to adjust the **Cells per line** and **Lines per page** values based on changes to margin guide positions. Click one of the nine squares to anchor the base margin from which changes are calculated. The four outside squares anchor the top and left, top and right, bottom and left, and bottom and right margins. The middle squares anchor margins and link corresponding margins.

➔ The **Content Height** and **Content Width** fields update according to your margin changes.

- Click **Adjust Spacing** to adjust the **Cells per line** and **Lines per page** values based on your changes to the **Line Space** and **Character Space** fields. The **Leading** and **Sending** values update according to your changes.
- Open **Other Adjustments** to access the **Font Size**, **Offset**, and **Horizontal/Vertical** scale controls. Changes to these values increase or decrease the **Cells per line** and **Lines per page** values.
- Нажмите кнопку **Сброс** для восстановления во всех полях значений, которые они имели до открытия этого диалогового окна.

➔ Если перед отображением этого диалогового окна был установлен флажок **Предв. просмотр**, можно видеть результаты изменений по мере их внесения.

Adjust Lines Within Box dialog box

Use the **Adjust Lines Within Box** dialog box (**Grid Settings > Adjust**) to change the number of cells per line and the number of grid lines that fit within the text box. Many of the controls in this dialog box are also in the **Text Settings** tab; changes are updated in both locations.




Use the **Adjust Lines Within Box** dialog box to adjust grid settings for an active text box.

- Enter values in the **Cells per line** and **Lines in Box** field to change the number of cells and lines in the active box.
- The increment bars display a percentage (from 0 to +1) to indicate the fraction by which a grid pattern does not fit in the box. If the **Cells per line** or **Lines in Box** increments align perfectly, the increment bar displays 0. If the grid increments do not align perfectly with the box, an estimate of the fraction displays in the increment bar.
- The **Characters in Box** field displays the number of characters that can fit in the active text box, based on the values in the **Adjust Lines Within Box** dialog box. This field is not editable.

- Click **Adjust Text Box Size** to automatically adjust the size of the text box to accommodate the **Cells per line** and **Lines in Box** value changes. The **Box Width** and **Box Height** fields update according to your changes.
 - Click **Adjust Spacing** to adjust the **Cells per line** and **Lines per Box** values based on your changes to the **Line Space** and **Character Space** fields. The **Leading** and **Sending** values update according to your changes.
 - Open **Other Adjustments** to access the **Font Size**, **Offset**, and **Horizontal/Vertical** scale controls. Changes to these values increase or decrease the **Cells per line** and **Lines per Box** values.
 - Click **Reset** to restore the values in all fields to the state they were in before you displayed the dialog box.
- ➔ If you check **Preview** before displaying the **Adjust Lines Within Box** dialog box, you can view the results of changes when you close the dialog box.

Линии сетки: вкладка «Настройки отображения»

Линии сетки содержат отдельные линии для указания верхней линии, центральной линии, базовой линии и нижней линии. A design grid includes separate lines to indicate the topline, the centerline, the baseline, the bottomline, and the full cell box. Элементы управления на вкладке **Настройки отображения** служат для отображения или скрытия линий сетки, а также для задания цвета, ширины и стиля линий сетки. Вкладка **Настройки отображения** отображается в диалоговых окнах **Направляющие и сетка шаблонных страниц**, **Правка стиля сетки** и **Настройки сетки**.



Вкладка **Настройки отображения** в диалоговом окне **Направляющие и сетка шаблонных страниц**.

- Установите флажки **Показать <тип линий сетки>** для отображения линий сетки каждого типа при отображении сетки.
- Установите флажок «Цвет» для задания цвета каждой линии сетки.
- Выберите ширину в раскрывающемся меню «Ширина».
- Выберите стиль в раскрывающемся меню «Стиль».

- Choose a cell shape from the **Shape** drop-down menu.
- Только диалоговое окно **Направляющие и сетка шаблонных страниц**: для задания границ сетки шаблонной страницы выберите в раскрывающемся меню **Показать сетку** вариант **Внутри полей, На страницу** или **Монтажный стол**.

Design grids: Cell Alignment tab

Use the **Cell Alignment** tab to specify how cells are aligned within the grid.




The **Cell Alignment** tab in the **Grid Settings** and **Edit Grid Style** dialog boxes

Загрузка настроек сетки

Для использования стиля сетки, таблицы стиля или сетки шаблонной страницы в качестве основы для сетки шаблонной страницы или сетки текстового блока:


- 1 Нажмите кнопку **Загрузить настройки** в диалоговом окне **Направляющие и сетка шаблонных страниц**, **Настройки сетки** или **Правка стиля сетки**. Отображается диалоговое окно **Загрузить настройки**.




Выберите стиль сетки, таблицу стиля или шаблонную страницу в диалоговом окне **Загрузить настройки**.

- 2 Выберите вариант **Все**, **Стили сетки**, **Шаблонные страницы** или **Таблицы стилей абзацев** в раскрывающемся меню **Показать**.
- 3 Выберите в списке существующий стиль сетки, таблицу стиля или шаблонную страницу, затем нажмите кнопку **ОК**.


- ➔ Спецификации загруженного стиля сетки, таблицы стиля или шаблонной страницы отображаются в диалоговом окне **Направляющие и сетка шаблонных страниц**, **Настройки сетки** или **Правка стиля сетки**. После загрузки этих настроек сетки их можно изменить.





Стиль сетки с загруженной таблицей стиля «Копия стиля основного текста»

Если для стиля сетки загружена таблица стиля, то можно установить флажок **Связать с таблицей стиля абзаца <имя таблицы стиля>**, чтобы будущие изменения этой таблицы стиля приводили к автоматическому обновлению стиля сетки. Обратите внимание, что элементы управления шрифтом и расстояниями становятся недоступными.




Стиль сетки с загруженной и связанной таблицей стиля «Копия стиля основного текста»

Работа со стилями сетки

Стиль сетки содержит атрибуты сетки, которые можно применить к текстовому блоку или использовать в качестве основы для сетки шаблонной страницы или создания другого стиля сетки.


Создание стилей сетки

Для создания, дублирования, редактирования или удаления стилей сетки служит диалоговое окно **Стили сетки** (**Правка > Стили сетки**).



Диалоговое окно **Стили сетки** служит для создания, редактирования, дублирования и удаления стилей сетки.

При нажатии кнопки **Создать**, **Правка** или **Дублировать** в диалоговом окне **Стили сетки** открывается диалоговое окно **Правка стиля сетки**.




Диалоговое окно **Правка стиля сетки**

- Для задания имени стиля сетки введите значение в поле **Имя**.
 - Для управления размещением и шагом сетки служат элементы управления на вкладке **Настройки текста**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Линии сетки: вкладка «Настройки текста»](#)».
 - To control the alignment of the full cell to the grid, use the controls in the **Cell Alignment** tab. For more information, see "[Design grids: Cell Alignment tab.](#)"
 - Для заданий отображаемых линий сетки служат элементы управления на вкладке **Настройки отображения**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Линии сетки: вкладка «Настройки отображения»](#)».
 - Для использования параметров существующей сетки шаблонной страницы, стиля сетки или таблицы стиля нажмите кнопку **Загрузить настройки**. Дополнительную информацию см. в разделе «[Загрузка настроек сетки](#)».
- ➔ Если при создании стиля сетки нет открытых проектов, этот стиль сетки включается в список стилей сетки по умолчанию и входит во все создаваемые после этого проекты.

Применение стиля сетки к текстовому блоку

Для применения стиля сетки к выбранному текстовому блоку:

- 1 Для отображения сеток текстового блока обязательно убедитесь, что установлена галочка у пункта **Вид > Сетки текстовых блоков**.
- 2 Для отображения палитры **Стили сетки** убедитесь, что установлена галочка у пункта **Окно > Стили сетки**.



Палитра **Стили сетки** позволяет применять стили сетки к текстовым блокам.

- 3 Щелкните мышью имя стиля сетки в палитре **Стили сетки**.
- ➔ Знак плюс рядом с именем стиля сетки в палитре **Стили сетки** означает, что после применения этого стиля сетки к текстовому блоку сетка этого текстового блока была изменена. Для повторного применения стиля сетки и удаления локального форматирования сетки текстового блока щелкните мышью пункт **Нет стиля**, затем щелкните мышью имя стиля сетки (или нажмите клавишу Option/Alt и щелкните мышью имя измененного стиля сетки).

Использование линий сетки

После применения линий сетки к текстовым блокам или настройки сетки шаблонной страницы можно использовать сетки для выравнивания. Можно визуально выравнивать элементы по линиям сетки; можно также выбрать **Вид > Привязка к сетке страницы** для принудительного выравнивания перемещаемых элементов по сетке шаблонной страницы.


Использование сетки шаблонной страницы

Для задания сетки шаблонной страницы для страницы макета примените шаблонную страницу к странице проекта.

Привязка текста к сетке

Используя таблицу стиля или локальное форматирование абзаца, можно привязать текст к сетке шаблонной страницы или сетке текстового блока. Для привязки текста к сетке:

- 1 Для настройки привязки текста в таблице стиля выберите **Правка > Таблицы стилей**, выберите таблицу стиля абзаца, нажмите кнопку **Правка**, затем выберите вкладку **Форматы**. Для настройки привязки текста для абзаца выберите абзац, затем выберите **Стиль > Форматы**.



Вкладка **Форматы** диалогового окна **Атрибуты абзаца**.

- 2 На вкладке **Форматы** установите флажок **Привязать к сетке**.
- 3 Для задания сетки, к которой будет привязан текст, выберите в первом раскрывающемся меню под флажком **Привязать к сетке** вариант **Сетка страницы** или **Сетка текстового блока**.
- 4 Для задания линии сетки, к которой будет привязан текст, выберите во втором раскрывающемся меню под флажком **Привязать к сетке** вариант **Верхняя линия**, **Центральная линия**, **Базовая линия** или **Нижняя линия**.

Привязка элементов к сетке

Элементы могут привязываться к линиям сетки шаблонной страницы, а при изменении размера текстового блока возможна привязка к сетке текстового блока.

Для привязки к сетке шаблонной страницы выведите на экран сетку шаблонной страницы (**Вид > Сетка страницы**), затем выберите **Вид > Привязка к сетке страницы**.

- ➔ Поле **Расстояние привязки** на панели **Направляющие и сетки** диалогового окна **Предпочтения** позволяет изменять расстояние по умолчанию (6 пикселей), на котором элементы привязываются («прилипают») к сетке страницы, если помечен пункт **Привязка к сетке страницы** (меню **Вид**).

Для привязки к линии сетки текстового блока по время изменения размеров текстового блока отобразите сетку текстового блока и измените размеры этого блока.

Выравнивание сеток

Для выравнивания линии сетки текстового блока по линии сетки шаблонной страницы или по направляющей: Для выравнивания ячейки или линии сетки текстового блока по линии сетки шаблонной страницы или по направляющей:

- 1 Убедитесь, что установлены галочки у пунктов **Вид > Направляющие**, **Вид > Сетки страницы** и **Вид > Сетки текстовых блоков**.

- 2 Выберите инструмент **Элемент** .

- 3 Щелкните мышью на линии сетки в текстовом блоке, затем перетащите блок. Обратите внимание, что при перетаскивании блока продолжает отображаться его исходное положение. Можно выровнять выбранную линию сетки с другой линией сетки в блоке, с линией сетки шаблонной страницы или с направляющей. (См. приведенное ниже примечание по «живому» перетаскиванию.)

- 4 Щелкните мышью на линии сетки или на ячейке в текстовом блоке, затем перетащите блок. Обратите внимание, что при перетаскивании блока продолжает отображаться его исходное положение, а также линия сетки или ячейка, которую вы выбрали. Можно выровнять выбранную линию сетки или ячейку с другой линией сетки в блоке, с линией сетки шаблонной страницы или с направляющей.

- ➔ «Живое» перетаскивание – это функция, позволяющая видеть содержимое элемента во время его перемещения. Однако при включенном «живом» перетаскивании выбранные ячейки или линии сетки не отображаются.


Working with rubi text

Rubi text clarifies the meaning or pronunciation of base text. Base text can run vertically or horizontally, and rubi text usually follows the direction of the base text. Rubi text can be placed to the right of or to the left of base text in a vertical story, and above or below base text in a horizontal story.

There are two types of rubi text: mono rubi and group rubi. *Mono rubi* is rubi text that is associated with a single character of the base text. *Group rubi* is rubi text that is associated with more than one character of the base text.

You can manipulate the alignment, placement, scale, font, color, opacity, shade, type style, and relative size of both base text and the rubi text. In addition, you can choose from several options that allow you to control rubi text that overhangs unrelated base text.

Use the **Rubi** dialog box (**Style** menu) to add rubi text to selected base text.



The **Rubi** dialog box


Text tab

The **Text** tab of the **Rubi** dialog box lets you control the following options:

- **Rubi Text:** Use this field to specify the rubi text to be applied to the selected base text.
- **Base Text:** This field displays the selected base text.
- **Rubi Alignment:** Use this drop-down menu to control how non-overhanging rubi text aligns with the base text. For more information, see "[Варианты выравнивания текста rubi.](#)"
- **Rubi Placement:** Use this drop-down menu to specify whether rubi text displays above or below the base text (in a horizontal story) or to the left of or right of the base text (in a vertical story).
- **Relative Size:** Use this field to specify the size of the rubi text compared to the base text.
- **Offset:** Use this field to control how far the rubi text is offset from the base text.
- **Overhang Rubi:** Use this field to control how far the rubi text can overhang base text that is unrelated to the rubi text. For more information, see "[Варианты выступления для rubi.](#)" Note that this feature is disabled when **Base Alignment** is set to **None**.
- **Base Alignment:** Use this field to control how base text aligns with overhanging rubi text. For more information, see "[Rubi base alignment options.](#)"
- **Auto Align At Line Edges:** Check this box to automatically align rubi text with the border of a text box when the rubi text overhangs the base text and touches the edge of the text box.

Character Attributes tab

The **Character Attributes** tab of the **Rubi** dialog box lets you control rubi text formatting.




Use the **Character Attributes** tab to specify how rubi characters display

- The **Font**, **Size**, **Color**, **Shade**, **Opacity**, **Scale**, **Track/Sending**, **Baseline Shift**, and **Type Styles** controls let you apply basic formatting to the text.
- To enable or disable the use of Kana glyphs, check or uncheck **Rubi Annotations**. These glyphs are available only in some Japanese OpenType fonts.

Варианты выравнивания текста rubi


В поле **Выравнивание rubi** вкладки **Текст** диалогового окна **Rubi** (меню **Стиль**) доступны следующие варианты.

- **Слева**: Выравнивание текста rubi по левому краю базового текста в горизонтальной статье.
- **По центру**: Выравнивание текста rubi по центру базового текста в горизонтальной или вертикальной статье.
- **Справа**: Выравнивание текста rubi по правому краю базового текста в горизонтальной статье.
- **Сверху**: Выравнивание текста rubi по верхнему краю базового текста в вертикальной статье.
- **Снизу**: Выравнивание текста rubi по нижнему краю базового текста в вертикальной статье.
- **Выключка**: Центрирование текста rubi выше или ниже базового текста, как показано на рисунке ниже.




Вариант выравнивания **Выключка** для текста rubi

- **Принудительная выключка:** Выравнивание текста rubi вровень с левым и правым краем базового текста в горизонтальной статье или вровень с верхним и нижним краем базового текста в вертикальной статье.




Вариант выравнивания **Принудительная выключка** для текста rubi

- **Правило 1–2–1 (JIS):** Выравнивание текста rubi относительно базового текста согласно соотношению 1:2:1. При этом в начале и в конце строки текста rubi остается определенное свободное пространство.




Вариант выравнивания **Правило 1–2–1 (JIS)** для текста gubí

- **Равное расстояние:** Текст gubí выравнивается так, чтобы ширина пробелов в начале и в конце строки текста gubí была равна ширине пробелов между символами в строке.



Вариант выравнивания **Равное расстояние** для текста gubí

- **Ширина 1 символа шрифта gubí:** Текст gubí выравнивается так, чтобы ширина пробела в начале и в конце строки текста gubí была равна ширине одного символа gubí, но не равна ширине пробелов между символами gubí. Интервалы между символами gubí распределяются равномерно.



Вариант выравнивания **Ширина 1** символа шрифта **rubi** для текста **rubi**


Mono rubi

To control the placement of individual rubi text characters, insert a backslash between rubi text characters in the **Rubi Text** field of the **Rubi** dialog box (**Style** menu).



Backslashes between rubi text characters indicate mono rubi.

For example, if you select two base text characters that are associated with three rubi text characters, and you want only the first rubi text character to be placed over the first base text character and the other two to be placed over the second base character, insert a backslash between the first and second rubi text characters. Backslashes correspond with the spaces between base text characters, so you can place as many rubi text characters between backslashes as you want.




Backslashes correspond with the space between base text characters

Rubi base alignment options


You can apply **Base Alignment** options only when rubi text overhangs the base text. Otherwise, **Rubi Alignment** options are applied. The **Base Alignment** options are:

- **None:** No base text alignment is applied.
- **Left:** Aligns base text with the left side of rubi text in a horizontal story.
- **Centered:** Aligns base text under or next to rubi text so that rubi text has equal overhang on each side of the base text.
- **Right:** Aligns base text with the right side of rubi text in a horizontal story.
- **Top:** Aligns base text with the top of rubi text in a vertical story.
- **Bottom:** Aligns base text with the bottom of rubi text in a vertical story.
- **Justified:** Centers base text under or next to rubi text as shown in the diagram below. (Note that this diagram assumes that **Rubi Overhang** is set to **None**. If rubi text is set to overhang by a particular amount, the rubi characters extend beyond the left and right edges of the base character sequence by that amount, and the base characters are justified in the remaining space.)




Justified alignment of base text

- **Forced:** Aligns base text flush with the left and right of rubi text in a horizontal story, or flush with the top and bottom of rubi text in a vertical story. (Note that this diagram assumes that **Rubi Overhang** is set to **None**. If rubi text is set to overhang by a particular amount, the rubi characters extend beyond the left and right edges of the base character sequence by that amount, and the base characters are force-justified in the remaining space.)




Forced alignment of base text

- **1–2–1 (JIS) Rule:** Aligns base text with rubi text according to a 1:2:1 ratio, leaving a certain amount of space at the beginning and end of the line of base text.



1–2–1 (JIS) Rule alignment of base text

- **Equal Space:** Aligns base text so that the space at the beginning of the line of base text, the space at the end of the line of base text, and the spaces between base text characters are equal. (Note that this diagram assumes that **Rubi Overhang** is set to **None**. If rubi text is set to overhang by a particular amount, the rubi characters extend beyond the left and right edges of the base character sequence by that amount, and the base characters are distributed in the remaining space.)




Equal Space alignment of base text

Варианты выступа для rubi

Варианты в поле **Выступ для rubi** вкладки **Текст** диалогового окна **Rubi** (меню **Стиль**) позволяют управлять выступом символов rubi относительно обеих сторон символа базового текста, который не относится к выступающим символам rubi. На цветных рисунках ниже проиллюстрированы различные варианты для параметра **Выступ для rubi**. Желтым цветом показаны связанные друг с другом базовый текст и текст rubi. Синим цветом показан базовый текст, который не относится к выступающему тексту rubi.


- **Нет:** Выступ отсутствует.

- **До 1 символа gubi:** Символ gubi может по всей ширине выступать относительно несвязанного символа базового текста.




До 1 символа gubi

- **До ½ символа gubi:** На половине ширины символа gubi возможен выступ относительно несвязанного символа базового текста.




До ½ символа gubi

- **До 1 базового символа:** Символ базового текста может по всей ширине располагаться ниже несвязанных символов gubi.



До 1 базового символа

- **До ½ базового символа:** Символ базового текста на половине ширины может располагаться ниже несвязанных символов *tubi*.



До ½ базового символа

- **Без ограничений:** Выступ разрешается без каких-либо ограничений.

Работа с символами выступа

Наборы символов выступа имеют отношение к «*висячим*» знакам препинания и *выравниванию полей*. Выравнивание полей позволяет частично выводить символы за поле для создания визуально равномерного выравнивания текста вдоль поля. Висячие знаки препинания позволяют выводить знаки препинания полностью за пределы поля, чтобы текст был выровнен по ровному полю в начале строки текста (начальные символы) или по ровному полю в конце строки текста (концевые символы). Например, кавычка в приведенном ниже первом примере текста выведена за пределы начального поля, поэтому первая буква первой строки текста выровнена с расположенными под ней строками текста. Кавычка во втором примере текста выступает за пределы концевое поля. For example, the period in the second sample text below is hanging outside the trailing margin.

**“This is a sentence
that has a hanging
quotation at the
beginning.”**

Открывающая кавычка в этом примере текста является начальным символом выступления («висячим» символом)

**“This is a sentence
that has a hanging
quotation at the end.”**

Закрывающая кавычка в этом примере текста является концевым символом выступления («висячим» символом)

特別なための補助プロ

特別なための補助プロ


The second line in this sample text shows no hang on the left, but shows a leading hang on the right.

分けるとか、
 プロジェクト
 ができます。
 次のように

The punctuation characters in this sample text are trailing hanging characters.

Можно создать пользовательские *классы символов выступа* и *наборы символов выступа* или можно использовать классы и наборы по умолчанию, поставляемые вместе с программой. Класс символов выступа—это группа символов, которые всегда должны выходить за пределы поля или отступать от поля на одну и ту же процентную величину. Набор символов выступа—это группа классов символов выступа. Наборы символов выступа можно использовать для применения к абзацам одного или нескольких классов символов выступа.

Для просмотра, создания, редактирования, дублирования и удаления наборов в классов символов выступа служит диалоговое окно **Символы выступа для <Проект> (Правка > Символы выступа)**.



Диалоговое окно **Символы выступа для <Проект>**


Наборам символов выступа предшествует значок . Классам символов выступа предшествует значок .

Если выбрать набор символов выступа в центральной панели этого диалогового окна, в нижней панели отображаются классы символов выступа, входящие в этот набор. Если выбрать класс в центральной панели этого диалогового окна, в нижней панели отображаются наборы, в которые входит этот класс, и атрибуты выбранного класса.

- ➔ Для сравнения наборов или классов символов выступа выберите два класса или набора в диалоговом окне **Символы выступа для <Проект>** и нажмите клавишу Option/Alt. Кнопка **Присоединить** заменяется кнопкой **Сравнить**.

Создание классов символов выступа

Используйте диалоговое окно **Правка класса символов выступа (Правка > Символы выступа > Создать > Классе)** для задания символов, включаемых в класс символов выступа, процента выступа для класса и типа класса (начальные символы или конечные символы).



Диалоговое окно **Правка класса символов выступа**


Введите символы на панели **Символы**. Затем выберите значение в процентах в раскрывающемся меню **Выступ**. *Процент выступа* задает процент ширины глифа, на который символ должен всегда выступать за границу поля или отступать от нее. Например, если выбрано значение **-50%**, символы из этого класса выступа будут отступать от поля на половину ширины глифа. Если выбрано значение **100%**, символы из этого класса выступа будут выступать в поле на всю ширину глифа.

Далее выберите тип класса символов: **Начальный** или **Концевой**. Символы класса типа **Начальный** выступают в начальное поле. Символы класса типа **Концевой** выступают в конечное поле.

- ➔ После сохранения класса символов выступления в наборе символов выступления можно установить флажок **Предв. просмотр** для просмотра изменений класса символов выступления по мере редактирования.

Создание наборов символов выступления

Используйте диалоговое окно **Правка набора символов выступления (Правка > Символы выступления > Создать > Набор)** для задания классов символов выступления, включаемых в набор символов выступления.



Диалоговое окно **Правка набора символов выступления**

В центральной панели этого диалогового окна отображаются доступные классы символов выступления, которые можно добавить в набор символов выступления. Установите флажки рядом с классами, которые требуется добавить, задайте имя набора символов выступления, затем нажмите кнопку **ОК**.

Для редактирования класса символов выступления перед сохранением нового набора символов выступления выберите класс и нажмите кнопку **Правка класса**.

- ➔ Задание различных начальных или конечных значений для одного символа в пределах набора символов выступления невозможно.

Применение наборов символов выступления

Для применения к тексту набора символов выступления выберите вариант в раскрывающемся меню **Набор символов выступления** диалогового окна **Атрибуты абзаца (Правка > Форматы)**.

Для применения набора символов выступления к таблице стилия абзаца выберите вариант в раскрывающемся меню **Наборы символов выступления** вкладки **Форматы** диалогового окна **Правка таблицы стилей абзацев (Правка > Таблицы стилей > Создать > Абзац или Правка > Таблицы стилей > Правка)**.

Работа с наборами и классами mojigumi

! Функция Mojigumi позволяет управлять расстояниями для определенных знаков пунктуации в определенных местах. Чтобы использовать эту функцию, следует выбрать или создать *класс символов mojigumi* и *набор mojigumi*.

- *Класс символов mojigumi* — это именованный набор знаков пунктуации, расстояния для которых всегда должны задаваться особым образом.
- *Набор mojigumi* — это набор спецификаций интервалов между символами, которые основываются на значениях ширины блоков круглой шпации символов. Например, в наборе mojigumi может быть определено: если в случае пунктуации с редким использованием знаков препинания последние находятся в начале строки, для них применяется фиксированный полуширинный интервал; если в случае пунктуации с частым использованием знаков препинания последние находятся в конце строки, для них применяются полуширинный интервал или интервал полной ширины. Каждый набор mojigumi сопоставляется с одним классом символов mojigumi.

Чтобы использовать функцию Mojigumi, примените набор mojigumi к абзацу. Параметры набора mojigumi применяются к символам в сопоставленном классе символов mojigumi.

Например, если нежелательно, чтобы скобки занимали полную ширину блока круглой шпации, когда они находятся между двумя символами полной ширины, можно создать класс символов mojigumi, который содержит скобки. Затем в параметрах набора mojigumi следует указать, что ширина этих символов всегда должна соответствовать половине ширины блока круглой шпации, если они находятся между двумя символами полной ширины.

- ➔ Только один набор mojigumi может применяться к каждому абзацу.
- ➔ Дополнительная информация относительно различия между символами и глифами содержится в разделе «*Работа с палитрой глифов*».

Создание и редактирование классов символов mojigumi

Класс символов mojigumi — это именованный набор знаков пунктуации, разработанный для использования с набором mojigumi (дополнительная информация приведена в разделе «*Работа с наборами и классами mojigumi*»). Можно создать пользовательские классы символов mojigumi или применять используемые по умолчанию классы символов mojigumi, поставляемые вместе с программой.

Для создания пользовательского класса символов mojigumi:

- 1 Выберите **Правка > Mojigumi > Классы символов**. Отображается диалоговое окно **Классы символов mojigumi**.
- 2 Нажмите кнопку **Создать**. Отображается диалоговое окно **Правка класса символов mojigumi**.
- 3 Введите имя в поле **Имя**.
- 4 Введите символы в поля **Пунктуация с редким использованием знаков препинания**, **Пунктуация с частым использованием знаков препинания (Скобки)**, **Пунктуация с частым использованием знаков препинания (Kutoh-ten)** и **Промежуточный вариант пунктуации**.

- 5 Нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите кнопку **Сохранить**.

➔ *Kutoh-ten* — это английский эквивалент японского слова, означающего «точка и запятая».

Creating and editing mojigumi sets

A mojigumi set is a set of specifications that can be associated with a mojigumi character class and then applied to paragraphs. For more information, see "*Работа с наборами и классами mojigumi*."

To create a mojigumi set, choose **Edit > Mojigumi > Sets** to display the **Mojigumi Sets** dialog box. Next, click **New**. When the **Edit Mojigumi Set** dialog box displays, enter a name in the **Name** field and then choose a mojigumi character class from the **Class** drop-down menu.

The settings in the **Edit Mojigumi Sets** dialog box let you control the width or spacing for characters in the specified mojigumi character class. You can also control which adjustments take priority.



The Edit Mojigumi Sets dialog box

- **Name:** Displays the name of the mojigumi set being edited.
- **Units:** Specify the units used to control mojigumi for this mojigumi character class.
- **Class:** Displays the name of the mojigumi character class being edited.

Open Punctuation

- **Begin Line:** Specify character width or spacing for opening punctuation that falls at the beginning of a line.

- **Mid Line:** Specify character width or spacing for opening punctuation that falls in the middle of a line.
- **Begin Paragraph:** Specify character width or spacing for opening punctuation that falls at the beginning of a paragraph. This setting takes priority over the **Begin Line** setting.

Close Punctuation

- **Mid Line (Parens):** Specify character width or spacing for closing punctuation that falls in the middle of a line.
- **Mid Line (Kutoh-ten):** Specify character width or spacing for *Kutoh-ten* that falls in the middle of a line. *Kutoh-ten* is a Japanese word meaning "period and comma."
- **End Line:** Specify character width or spacing for closing punctuation that falls at the end of a line.

Middle Punctuation

- **Begin Line:** Specify character width or spacing for middle punctuation that falls at the beginning of a line.
- **Mid Line:** Specify character width or spacing for middle punctuation that falls in the middle of a line.
- **End Line:** Specify character width or spacing for middle punctuation that falls at the end of a line.
- **Begin Paragraph:** Specify character width or spacing for middle punctuation that falls at the beginning of a paragraph. This setting takes priority over the **Begin Line** setting.

Contiguous Punctuation

- **Open — Open:** Specify character width or spacing for adjacent opening punctuation. For example: ((
- **Close (Parens) — Open:** Specify character width or spacing for adjacent closing and opening punctuation. For example:)(
- **Kutoh-ten — Open:** Specify character width or spacing for *Kutoh-ten* that is adjacent to opening punctuation. *Kutoh-ten* is a Japanese word meaning "period and comma." For example: (. (
- **Close — Close:** Specify character width or spacing for adjacent closing punctuation. For example:))
- **Close — Middle:** Specify character width or spacing for adjacent closing and middle punctuation. For example: ;)
- **Middle — Open:** Specify character width or spacing for adjacent middle and opening punctuation. For example: (:

CJK & R Space

Specify the character spacing for Chinese, Japanese, or Korean characters that are adjacent to Roman characters. This feature overrides the percentage in the **Space between CJK & R** field in the **Character** panes of the **Preferences** dialog box (**QuarkXPress/Edit > Preferences**). However, this affects only the characters in the mojigumi character set.

Character Width Setting, Character Space Setting

Specify the character width or spacing for **Open Punctuation**, **Close Punctuation**, **Middle Punctuation**, and **Contiguous Punctuation**.

- **Fixed Full Width:** Specify the character width to a fixed full-em width.
- **Fixed Half Width:** Specify the character width to a fixed half-em width.
- **Full Width to Half Width:** Specify the character width to a full-em width, but allow characters to be squeezed down to a half-em width.
- **Half Width to Full Width:** Specify the character glyph width to a half-em width, but allow characters to be stretched up to a full-em width.
- **Full Width or Half Width:** Allow characters to fit either a full-em width or a half-em width. Full width has priority.
- **Half Width or Full Width:** Allow characters to fit either a half-em width or a full-em width. Half width has priority.
- **Full Width Space:** Specify the space between character glyphs to a full-em width.
- **Half Width Space:** Specify the space between character glyphs to a half-em width.
- **Full Width to No Space:** Specify the space between character glyphs to a full-em width, but allow spaces to be squeezed to no-em width.
- **Half Width to No Space:** Specify the space between character glyphs to a half-em width, but allow spaces to squeeze to no-em width.
- **None to Half Width Space:** Specify the space between character glyphs to no-em width, but allow spaces to be stretched to a half-em width.
- **Quarter Width Space:** Specify the space between character glyphs to a quarter-em width.
- **Quarter Width to No Space:** Specify the space between character glyphs to a quarter-em width, but allow spaces to be squeezed to no-em width.

Priority

Specify the order in which mojigumi spacing adjusts.

- **High:** Adjust first.
- **Mid:** Adjust second.
- **Low:** Adjust last.

Preview

Enable or disable an editable preview of the width and spacing settings.

Applying mojigumi sets

To apply a mojigumi set to a paragraph, choose its name from the **Mojigumi Sets** drop-down menu in the **Paragraph Attributes** dialog box (**Style > Formats**).

To apply a mojigumi set to a paragraph style sheet, choose the mojigumi set name from the **Mojigumi Sets** drop-down menu in the **Format** tab of the **Edit Paragraph Style Sheet** dialog box (**Edit > Style Sheets > New > Paragraph** or **Edit > Style Sheets > Edit**).

➡ You can apply only one mojigumi set to a paragraph.

Character mapping for legacy projects

Projects saved in East Asian versions of QuarkXPress earlier than 8.0 do not contain Unicode text. Rather, they contain text that is stored with a particular encoding (such as GB2312, Big5, ShiftJIS, or x-mac-korean). When you open such files in QuarkXPress 8 or later, the application attempts to automatically convert encoding-specific characters to Unicode characters. However, the default Unicode conversion may not work for the following types of characters:

- Characters that are in a Traditional Chinese encoding's UDA/VDA (User Defined Area/Vendor Defined Area) range.
- Characters that are in an encoding's custom character range.

Those characters may not map to specific Unicode glyphs, so the glyphs that correspond to these code points may differ from font to font. For example, a character that is in an encoding's UDA/VDA range may map to one glyph in a font that uses the Taiwanese Big5 character mapping standard, but map to a different glyph in a font that uses Hong Kong's Big5 character mapping standard. A character in an encoding's custom character range may be mapped to glyphs that are specific to a particular language or industry.

QuarkXPress includes mapping tables that make it easy to solve the first problem. You can also create your own mapping tables to accommodate projects that use custom characters.

Mapping for projects that use UDA/VDA characters

When you open a project created in a Chinese version of QuarkXPress earlier than 8.0, QuarkXPress automatically highlights all UDA/VDA characters to indicate that they should be checked to make sure they display the proper glyph. You can turn off this highlighting by unchecking the **Highlight characters defined by Traditional Chinese font vendors** box in the **Fonts** pane of the **Preferences** dialog box (**QuarkXPress/Edit > Preferences**).

If a project's highlighted glyphs display incorrectly, you may need to map the characters in that project to Unicode using *mapping table*. A mapping table is a text file that tells QuarkXPress how to convert text that uses a particular flavor of encoding to Unicode. Each mapping table contains a list of encoding-specific code points and their corresponding Unicode codepoints.

If you know that a pre-8.0 project uses (for example) the Hong Kong Big5 encoding, you can use a Hong Kong Big5 mapping table to convert its characters to Unicode when you first open the project in QuarkXPress 8.0 or later. QuarkXPress ships with several such mapping tables. To use one of these included mapping tables, first navigate to the "CustomMappingTables" folder:

- Mac OS: [DRIVE]:Users:[USER]:Library:Preferences:Quark:QuarkXPress:CustomMappingTables
- Windows: [DRIVE]:\Documents and Settings\[USER]\Application Data\Quark\QuarkXPress\CustomMappingTables

Within this folder are the following mapping table files:

- *chinsimpmac.txt*: Used for legacy files that use Mac OS Simplified Chinese encodings.
- *chintradbig5.txt*: Used for legacy files that use Traditional Chinese encodings.
- *japanesemac.txt*: Used for legacy files that use Mac OS Japanese encodings
- *japanesewin.txt*: Used for legacy files that use Windows Japanese encodings.
- *koreanmac.txt*: Used for legacy files that use Mac OS Korean encodings.

- *koreanwin.txt*: Used for legacy files that use Windows Korean encodings.

As installed, these mapping tables contain instructions for creating custom mappings, but they do not include any actual mappings. To utilize a special mapping, you must replace one of these files with a file that does contain mappings for a particular type of encoding. You can find such files in the folders in the "LegacyMappingTables" folder (inside the "CustomMappingTables" folder):

- *Hong Kong*: Contains a "chintradbig5.txt" file that maps Hong Kong Big5 characters to Unicode.
- *Korean*: Contains a "koreanmac.txt" file that maps Mac OS Korean characters to Unicode.
- *Taiwanese*: Contains a "chintradbig5.txt" file that maps Taiwan Big5 characters to Unicode.

For example, if you have a pre-8.0 project that uses the Hong Kong Big5 encoding, copy the "chintradbig5.txt" folder from the [LegacyMappingTables/Hong Kong](#) folder to the "CustomMappingTables" folder, replacing the existing "chintradbig5.txt" file (you may want to save a copy of the original "chintradbig5.txt" file elsewhere). Then quit QuarkXPress, relaunch, and open the project. When you open the project, QuarkXPress uses the Hong Kong-specific mapping table to convert the project's Big5 text to Unicode.

- ➔ Mapping tables are used only when opening pre-8.0 projects. Once you have saved a project in the current QuarkXPress version format, the text is in Unicode and the mapping table is no longer required.

Mapping for projects that use custom characters

If characters in a legacy project use an extended code range, those characters may display incorrectly when you open that project in QuarkXPress 8.0 or later. To fix this problem, you can change the way the problematic characters are mapped to Unicode characters by using a custom *mapping table*. A mapping table is a text file that tells QuarkXPress how to convert text that uses a particular flavor of encoding to Unicode. Each mapping table contains a list of encoding-specific code points and their corresponding Unicode code points.

To create a mapping table, first navigate to the "CustomMappingTables" folder:

- Mac OS: [\[DRIVE\]:Users:\[USER\]:Library:Preferences:Quark:QuarkXPress:CustomMappingTables](#)
- Windows: [\[DRIVE\]:\Documents and Settings\\[USER\]\ApplicationData\Quark\QuarkXPress\CustomMappingTables](#)

Within this folder are the following mapping table files:

- *chinsimpmac.txt*: Used for legacy files that use Mac OS Simplified Chinese encodings.
- *chintradbig5.txt*: Used for legacy files that use Traditional Chinese encodings.
- *japanesemac.txt*: Used for legacy files that use Mac OS Japanese encodings.
- *japanesewin.txt*: Used for legacy files that use Windows Japanese encodings.
- *koreanmac.txt*: Used for legacy files that use Mac OS Korean encodings.
- *koreanwin.txt*: Used for legacy files that use Windows Korean encodings.

As installed, these mapping tables contain instructions for creating custom mappings, but they do not include any actual mappings. To create custom mappings, open the file that corresponds to the encoding used by the target project, and then follow the instructions in the file to create the mappings

you need. Then quit QuarkXPress, relaunch, and open the project. When you open the project, QuarkXPress uses your custom mapping table to convert the project's characters to Unicode.

- ➔ Mapping tables are used only when opening pre-8.0 projects. Once you have saved a project in the current QuarkXPress version format, the text is in Unicode and the mapping table is no longer required.

Модуль расширения Type Tricks

Type Tricks—это модуль расширения XTensions, добавляющий следующие типографические утилиты: Создать дробь, Создать цену, Трекинг пробелов между словами, Проверка строк и Пользовательское подчеркивание.

Создать дробь

Команда **Создать дробь** (**Стиль > Стиль шрифта**) позволяет автоматически форматировать дроби. Эта команда становится активной, если выбрана дробь или если курсор помещен рядом с символами, образующими дробь (и на одной строке с ними). Примеры дробей, которые могут быть отформатированы: 11/42, 131/416 и 11/4x.

Для преобразования символов в дробь выберите символы, затем выберите **Стиль > Стиль шрифта > Создать дробь**.

Символы дроби преобразуются с помощью функции «Сдвиг базовой линии» и форматирования, заданного на вкладке **Дробь/Цена** диалогового окна **Предпочтения (QuarkXPress /Правка > Предпочтения > Приложение > Дробь/Цена)**.

Создать цену

Команда **Создать цену** (**Стиль > Стиль шрифта**) позволяет автоматически форматировать цены. Эта команда доступна, если выбран текст, который может быть сформатирован как цена (например, \$1,49, £20,00 и a,bc), или если курсор находится рядом (и на одной строке) с любым из этих символов. Цена должна содержать десятичные разделитель, обозначаемый точкой или запятой. Символы до и после десятичного разделителя могут быть только буквами или цифрами.

Для преобразования символов в цену выберите символы, которые требуется сформатировать, затем выберите **Стиль > Стиль шрифта > Создать цену**.

При применении команды **Создать цену** программа QuarkXPress автоматически применяет к символам после десятичного разделителя стиль «Надстрочный знак».

Вид преобразованных дробей и цен определяется значениями и вариантами, введенными или выбранными на вкладке **Дробь/Цена** диалогового окна **Предпочтения (QuarkXPress /Правка > Предпочтения > Приложение > Дробь/Цена)**.

Трекинг пробелов между словами

Функция «Трекинг пробелов между словами» позволяет применять трекинг только к пробелам между словами. (Обычно значения трекинга применяются как к символам, так и к словам.) Доступ к этой функции возможен только с помощью сочетаний клавиш на клавиатуре.

Mac OS X

Значение трекинга	Команда
Увеличить пробел на 0,05 круглой шпации	Command+Control+Shift+]]
Увеличить пробел на 0,005 круглой шпации	Command+Control+Option+Shift+]]
Уменьшить пробел на 0,05 круглой шпации	Command+Control+Shift+[[
Уменьшить пробел на 0,005 круглой шпации	Command+Control+Option+Shift+[[

Windows

Значение трекинга	Команда
Увеличить пробел на 0,05 круглой шпации	Control+Shift+@
Увеличить пробел на 0,005 круглой шпации	Control+Alt+Shift+@
Уменьшить пробел на 0,05 круглой шпации	Control+Shift+!
Уменьшить пробел на 0,005 круглой шпации	Control+Alt+Shift+!

- ➔ Трекинг пробелов между словами применяется путем применения ручного кернинга после каждого выбранного пробела. Для удаления эффекта трекинга пробелов между словами выберите текст, затем выберите **Утилиты > Удалить кернинг вручную** (в Windows) или **Стиль > Удалить кернинг вручную** (в Mac OS X)

Проверка строк

Функция **Проверка строк** позволяет находить висячие строки вверху и внизу абзаца, слишком свободные выключенные строки, строки, заканчивающиеся дефисом, и случаи переполнения. Функция **Проверка строк (Утилиты > Проверка строк)** перемещается по документу, выделяя подозрительные строки.

Для задания критерия поиска для функции «Проверка строк» откройте диалоговое окно **Критерии поиска (Утилиты > Проверка строк > Критерии поиска)** и отметьте категории нежелательных типографических ситуаций, которые требуется найти.

Для поиска по всему документу поместите курсор в любом месте текста и выберите **Утилиты > Проверка строк > Первая строка**. Для поиска от места расположения курсора до конца документа поместите курсор в месте, с которого требуется начать поиск, и выберите **Утилиты > Проверка строк > Следующая строка** или нажмите клавиши Command+;/Ctrl+;. Для продолжения поиска нажимайте клавиши Command+;/Ctrl+;.

Пользовательское подчеркивание

Функция «Пользовательское подчеркивание» позволяет настраивать цвет, оттенок, ширину и смещение линий подчеркивания. Функция «Пользовательское подчеркивание» в значительной мере аналогична стилю текста с подчеркиванием, но обеспечивает больший контроль над атрибутами подчеркивания.

Пользовательские стили подчеркивания аналогичны таблицам стилей. Для создания, редактирования или удаления стиля подчеркивания выберите **Правка > Стили подчеркивания**. Для применения пользовательского стиля подчеркивания выберите его имя в подменю **Стиль > Стили подчеркивания** в *Windows* и в подменю **Стиль > Стиль шрифта > Стили подчеркивания** в *Mac OS X*.

Для применения пользовательского подчеркивания выберите текст для подчеркивания, затем выберите **Стиль > Стили подчеркивания > Пользовательский** в *Windows* или **Стиль > Стиль шрифта > Стили подчеркивания > Пользовательский** в *Mac OS X*. В диалоговом окне **Атрибуты подчеркивания** можно задать цвет, оттенок, ширину и смещение линии подчеркивания.

Для удаления пользовательского подчеркивания выберите текст, затем выберите **Стиль > Стиль шрифта > Удалить пользовательское подчеркивание** (в *Windows*) или **Стиль > Стиль шрифта > Стили подчеркивания > Удалить пользовательское подчеркивание** (в *Mac OS X*).

Рисунки

В программу QuarkXPress можно импортировать рисунки из графических редакторов и других графических приложений. После того, как рисунок помещен в блок, над ним можно выполнять ряд операций, включая изменение положения, изменение размера, наклон или переворот.

Работа с рисунками

QuarkXPress предоставляет широкий спектр инструментов для работы с рисунками.

Импорт рисунка

Для импорта рисунка выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Файл > Импорт**.
- Выберите инструмент **Графическое содержимое** , выберите графический блок и выберите **Файл > Импорт**.
- Выберите инструмент **Графическое содержимое** , выберите графический блок, а затем вставьте рисунок из буфера обмена.
- Перетащите файл рисунка из файловой системы в графический блок.
- Перетащите рисунок из другого приложения в графический блок.
- Нажмите Command/Ctrl и перетащите файл рисунка из файловой системы в текстовый блок, блок без содержимого, пустой графический блок или блок с рисунком.
- Нажмите Command/Ctrl и перетащите рисунок из другого приложения в текстовый блок, блок без содержимого, пустой графический блок или блок с рисунком.

При перетаскивании объекта в блок, который уже содержит текст или рисунок, QuarkXPress создает для перенесенного содержимого новый блок. Чтобы заменить содержимое существующего блока, при перетаскивании объекта в блок нажмите Command/Ctrl. Чтобы всегда создавать новый блок для перенесенного объекта, при перетаскивании нажмите Option/Alt.

При импорте рисунка изображение импортируется в полном масштабе, с началом (левым верхним углом) в левом верхнем углу ограничивающего блока того блока, в который

выполняется импорт. При выбранном инструменте **Графическое содержимое**  полное изображение рисунка отображается за пределами границ блока.

После импорта может потребоваться изменить размеры или положение рисунка, чтобы он правильно располагался внутри своего блока.

Перемещение рисунков

Рисунки внутри блоков можно перемещать с помощью инструмента **Графическое содержимое** , диалогового окна **Изменение** (**Элемент > Изменение**) или палитры **Измерения**. При выбранном инструменте **Графическое содержимое**  можно щелкать в любом месте изображения независимо от его положения в блоке. Можно также ступенчато перемещать рисунок в блоке с помощью клавиш со стрелками.

➔ Если при использовании кнопок со стрелками на палитре **Измерения** или клавиш со стрелками на клавиатуре выбран инструмент **Элемент** , будет перемещаться *сам блок*, а не рисунок в блоке. Дополнительную информацию о перемещении рисунков см. в разделе [«Перемещение элементов»](#).

Изменение размеров рисунков

Можно масштабировать рисунки, чтобы сделать их больше или меньше, используя:

- инструмент **Графическое содержимое**; 
- палитру **Измерения**;
- меню **Стиль**;
- (*только Windows*) меню **Элемент** (**Элемент > Изменение**).

После импорта рисунка в блок можно выбрать в контекстном меню (или в меню **Стиль**) пункт **Блок по размерам рисунка** или **Масштабировать рисунок по размеру блока**. Для пропорционального масштабирования рисунка с помощью инструмента **Графическое содержимое**  выполняйте масштабирование при нажатой клавише Shift.

Обрезка рисунков

Если требуется, чтобы отображалась только часть изображения, его можно обрезать вручную, настроив размер блока.

Поворот и наклон рисунков

При повороте рисунка он устанавливается в блоке под другим углом, тогда как при наклоне рисунка он выглядит наклоненным (перекошенным).

Для поворота рисунка выберите инструмент **Графическое содержимое**  и переместите мышью на один из угловых манипуляторов рисунка. Отображается указатель вращения  в соответствии с выбранным углом. Для поворота рисунка перетащите указатель. Можно также ввести угол поворота рисунка в поле **Поворот рисунка** диалогового окна **Изменение** (**Элемент > Изменение > Рисунок**) в *Windows* или палитры **Измерения** (вкладка **Главный экран/Классический**).

Для наклона рисунка введите значение в поле **Наклон рис.** диалогового окна **Изменение** (**Элемент > Изменение**) в *Windows* или в палитре **Измерения** (вкладка **Главный экран/Классический**).

Назначение цвета и оттенков рисункам

Можно применить значения цвета и оттенка к темным и средним тонам черно-белых и полутоновых рисунков, используя палитру **Цвета** (**Окно > Цвета**), диалоговое окно **Изменение** (*только Windows*)(меню **Элемент**) (**Стиль > Рисунок**), палитру **Измерения** или меню **Стиль**. Можно также применить цвет к фону рисунка или к фону блока.

- Для применения цвета к черно-белому или полутоновому рисунку выберите значок **Цвет рисунка**  и затем выберите название цвета.
- Для применения цвета к фону черно-белого или полутонового рисунка выберите значок **Цвет фона рисунка**  и затем выберите название цвета.

Переворачивание рисунков

Содержимое графического блока можно перевернуть слева направо или сверху вниз с помощью меню **Стиль** (**Стиль > Перевернуть по горизонтали** или **Стиль > Перевернуть по вертикали**) или вкладки **Классический** палитры **Измерения** (нажмите значок переворота по горизонтали  или значок переворота по вертикали .

Просмотр списка, проверка состояния и обновление рисунков

QuarkXPress автоматически отображает версию для предварительного просмотра (с низким разрешением 72 точки на дюйм) каждого импортированного графического файла, запоминая путь к графическим файлам для получения информации высокого разрешения, необходимой для печати.

Функция **Использование** (меню **Утилиты**) позволяет отслеживать все импортированные рисунки. Для использования этой функции выберите **Утилиты > Использование**, затем щелкните **Рисунки** для отображения панели **Рисунки**.

Кнопка **Показать** отображает выбранный рисунок в макете.

Кнопка **Обновить** позволяет обновить отсутствующие или измененные рисунки. Для обновления измененных рисунков без отображения запроса на подтверждение нажмите кнопку **Обновить** при нажатой клавише Option или Alt.

Чтобы не выводить рисунок, снимите для этого рисунка флажок в столбце **Печать**.

Задание фоновых цветов для рисунков

Для расширения творческих возможностей при работе с рисунками можно изменять цвет блока, цвет рисунка и цвет фона рисунка. Дополнительную информацию см. в разделе [«Назначение цвета и оттенков рисункам»](#).

- Для серых пикселей цвет рисунка и цвет фона рисунка смешиваются.
- Если задать различные прозрачности для цвета рисунка или цвета фона рисунка, цвета будут взаимодействовать друг с другом и с цветом блока.

- ➔ *Только полутоновые и 1-битные изображения:* при открытии проекта, созданного в предыдущей версии QuarkXPress, цвет блока преобразуется в цвет фона рисунка, чтобы сохранить внешний вид изображения.

Сохранение атрибутов рисунка

При импорте рисунка в графический блок — независимо от того, содержится ли в этом графическом блоке другой рисунок — можно сохранить все атрибуты рисунка. Например, если в шаблоне пустого графического блока задано, что рисунок должен быть помещен в масштабе 50% и повернут на 90°, можно импортировать новый рисунок, к которому будут автоматически применены эти же атрибуты.

Для импорта рисунка с сохранением атрибутов, заданных для блока и/или существующего рисунка, установите флажок **Сохранять атрибуты рисунка** в диалоговом окне **Импорт** (меню **Файл**).

Работа с траекториями обрезки

Траектория обрезки (обтравочный контур)—это замкнутая форма Безье, указывающая, какие части рисунка должны отображаться, а какие части должны считаться прозрачными.

Траектории обрезки особенно удобны, когда требуется отделить объект на рисунке от окружающего фона в исходном графическом файле.

Можно создать траектории обрезки с нуля в QuarkXPress или использовать внедренную траекторию обрезки или информацию альфа-канала для создания траектории обрезки.

Траектории обрезки, созданные программой QuarkXPress, строятся на основе графического файла высокого разрешения и хранятся в макете.




Траектория обрезки позволяет определять, какие части рисунка должны отображаться, а какие должны быть скрыты.

Создание траекторий обрезки

Для создания или назначения траектории обрезки выберите **Элемент > Обрезка** в *Windows*, затем выберите пункт в раскрывающемся меню **Тип** или используйте вкладку **Обрезка** в палитре **Измерения** в *Mac OS X*:

- Выберите **Элемент** для обрезки изображения по границам блока. При выборе варианта **Элемент** траектория обрезки не создается; рисунок просто обрезается по своему блоку.

- Выберите **Встроенная траектория** для обрезки рисунка по траектории, уже встроенной в графический файл. Выберите траекторию в раскрывающемся меню **Траектория**, если графический файл содержит несколько встроенных траекторий.
- Выберите **Альфа-канал** для обрезки изображения вокруг альфа-канала, уже встроенного в графический файл. Выберите альфа-канал в раскрывающемся меню **Альфа**, если графический файл содержит несколько встроенных альфа-каналов. Обратите внимание, что при использовании траектории обрезки вокруг альфа-канала будут получены резкие края, а не эффект перехода. Если требуется полупрозрачный переход, воспользуйтесь альфа-маской. (См. раздел «Работа с альфа-масками».)
- Выберите **Области, отличные от белых** для создания траектории обрезки на основе сюжета рисунка. В зависимости от изображения и от значения поля **Порог**, траектория обрезки следует по границе фигуры, цвет которой отличается от белого, внутри большего белого или почти белого изображения (или наоборот). Вариант **Области, отличные от белых** лучше всего работает, когда ненужные части изображения намного светлее самого объекта (или наоборот).
- Выберите **Границы изображения** для обрезки изображения вокруг прямоугольной «области холста» импортированного графического файла. Эта область содержит все белые фоновые области, сохраненные в исходном графическом файле. Введите значения в поля **Сверху**, **Слева**, **Снизу** и **Справа** для задания отступа траектории обрезки от границ рисунка. Положительные значения увеличивают отступ, отрицательные значения – уменьшают.



Вкладка **Обрезка** диалогового окна **Изменение**

- ➔ Зеленая траектория в области **Предв. просмотр** соответствует траектории обрезки, синий контур соответствует графическому блоку.

Использование внедренной траектории обрезки

С помощью графического редактора в изображение можно внедрить траектории и альфа-каналы. После импорта рисунка, содержащего такую информацию, в программу QuarkXPress эта информация о траектории и канале доступна на вкладке **Обрезка** диалогового окна **Изменение** в *Windows* или на вкладке **Обрезка палитры Измерения** в *MAC OS X*.

Файлы TIFF и PSD могут содержать внедренные траектории и альфа-каналы. Файлы EPS, BMP, JPEG и PICT могут содержать только внедренные траектории.

Работа с траекториями обрезки

После применения траектории обрезки выберите **Элемент > Правка > Обтравочный контур** для включения редактирования траектории обрезки. Затем выберите один из следующих

инструментов: инструмент **Выбор точки** , инструмент **Добавить точку** ,

инструмент **Удалить точку** , и инструмент **Преобразовать точку** . Дополнительную информацию см. в разделе «*Инструменты*».

Траекториями обрезки можно также управлять с помощью элементов управления палитры **Измерения**. Для изменения типа точки используйте одну из следующих трех кнопок:

- **Симметричная точка** : симметричная точка связывает две кривые в одну непрерывную (гладкую) кривую. Результат похож на случай гладкой точки, однако манипуляторы кривой всегда лежат на прямой линии, проходящей через эту точку, и на равных расстояниях от этой точки.
- **Гладкая точка** : гладкая точка связывает две кривые в одну непрерывную (гладкую) кривую. Манипуляторы кривой всегда находятся на прямой линии, проходящей через эту точку, но расстояние от каждого манипулятора до этой точки можно изменять независимо друг от друга.
- **Угловая точка** : угловая точка связывает две прямые линии, прямую линию с кривой линией или две кривые линии с изломом. В случае кривых линий манипуляторы кривой для угловой точки можно перемещать независимо друг от друга, обычно для создания излома между двумя сегментами.

Для изменения характера сегмента линии используйте одну из следующих кнопок:

- **Прямой сегмент** : активный сегмент становится прямым.
- **Криволинейный сегмент** : активный сегмент становится кривой.

➔ Типы точки и сегмента можно также изменять с помощью подменю **Стиль > Тип точки/сегмента**.


Создание специальных эффектов с помощью траекторий обрезки

Различные параметры на вкладке **Обрезка** позволяют инвертировать траекторию обрезки, указать, должен ли рисунок обрезаться с использованием только наружных границ, или указать, ограничен ли рисунок границами своего блока. Можно создавать специальные

эффекты, например, делать видимые области прозрачными или прозрачные области видимыми, разрешать отверстия внутри траекторий, обрезать рисунок по краям его графического блока или удалять части траектории обрезки, выходящие за пределы границ блока.

Работа с альфа-масками

В отличие от траекторий обрезки, дающих жесткий контур, в основном используемый для отделения основного изображения от фона, альфа-маски содержат информацию о прозрачности для плавного перехода между основным изображением и новым фоном. Для работы с альфа-масками в QuarkXPress необходимо предварительно создать альфа-маску в графическом редакторе, например, в программе Adobe Photoshop. Затем можно использовать эту альфа-маску в программе QuarkXPress.



Альфа-маска на языках пламени позволяет видеть текст, расположенный на заднем плане.

Для работы с альфа-масками в программе QuarkXPress необходимо сохранить их вместе с рисунком в формате, поддерживающем альфа-каналы.

Для применения альфа-маски к выбранному рисунку выберите альфа-канал в раскрывающемся меню **Маска** палитры **Измерения**.

Работа с рисунками PSD

Программный модуль расширения PSD Import XTensions позволяет непосредственно импортировать в QuarkXPress исходные графические файлы Adobe Photoshop без выполнения слияния слоев. После импорта файлов можно управлять всеми слоями, каналами и траекториями, сохраненными в файлах Photoshop (PSD). Такая интеграция между программами Photoshop и QuarkXPress упрощает рабочий процесс, позволяя не выполнять объединение слоев; экономит пространство на жестком диске за счет работы с исходными файлами; и расширяет творческие возможности, обеспечивая доступ к слоям, каналам и траекториям.

Если модуль расширения PSD Import XTensions загружен, можно использовать команду **Файл > Импорт** для импорта файла PSD в выбранный графический блок QuarkXPress.

Для работы со слоями, каналами и траекториями изображения выберите **Окно > PSD Import**. Палитру **PSD Import** можно использовать для смешивания слоев, работы с цветовыми каналами и выбора траекторий.

➔ Для работы с файлами PSD в программе QuarkXPress необходимо, чтобы был загружен модуль расширения PSD Import XTensions.

Подготовка файлов PSD

При подготовке в программе Photoshop рисунков для использования с палитрой «Расширенное управление изображением» необходимо учитывать следующие моменты:

- Нет необходимости сохранять изображение в файле другого формата, т.е. не требуется сливать слои в один.
- Создайте альфа-каналы или траектории обрезки для всех контуров, вокруг которых может потребоваться обтекание текстом.
- Создайте каналы для областей, к которым может потребоваться применить другой дополнительный цвет или лак.
- Палитра «Расширенное управление изображением» не может считывать информацию о слоях для определенных изображений — включая изображения, в которых используются эффекты слоев. Вместо этого используется композитное изображение.

➔ Палитра «Расширенное управление изображением» поддерживает файлы PSD, сохраненные в цветовых режимах Полутоновый, RGB, CMYK, Индексный, Двухцветный и Многоканальный.

Работа со слоями PSD

Эксперименты со слоями позволяют увидеть различные изображения в контексте всего макета. Кроме того, можно изменить прозрачность слоя и опробовать различные режимы смешивания — например, растворение, осветление и разность — для оценки влияния этих эффектов на остальные элементы макета.

Панель **Слой** палитры **PSD Import** можно использовать для отображения, скрытия, смешивания и изменения прозрачности слоев в рисунках PSD. Палитра **PSD Import** отображает информацию о том, как был создан файл рисунка, но не позволяет производить фундаментальные изменения файла рисунка:

- С помощью панели **Слой** невозможно создать, присвоить название, копировать, дублировать, выравнивать, изменить положение, удалить или объединить слои.

- Если в файле PSD нет слоев, палитра **PSD Import** показывает только фоновый слой.

Смешивание слоев PSD

Раскрывающееся меню **Режим смешивания** на панели **Слой** позволяет управлять тем, как пиксели в выбранном слое взаимодействуют с пикселями, расположенными на всех слоях под выбранным слоем. Режимы смешивания аналогичны режимам, используемым в графических редакторах: они включают **Умножение**, **Осветление основы**, **Исключение** и **Насыщенность**.

Отображение и скрытие слоев Photoshop

Отображаемые слои можно просматривать и печатать; скрытые слои не отображаются и не печатаются. Модуль **PSD Import** позволяет скрыть любой слой, включая фоновый.

- Для отображения слоя щелкните мышью на значке пустого квадрата слева от этого слоя.
- Для отображения всех слоев нажмите клавиши Option+Shift/Alt+Shift и щелкните мышью на значке пустого квадрата.
- Для скрытия слоя щелкните мышью значок **Глаз** .
- Для скрытия всех слоев, кроме одного, нажмите клавишу Option/Alt и щелкните мышью значок **Глаз** .

Если изменение смешивания и прозрачности слоев дает нежелательный результат, можно восстановить исходное состояние слоев в импортированном файле PSD с помощью пункта **Восстановить слой** или **Восстановить все слои** в меню палитры **PSD Import**.

Изменение прозрачности слоя PSD

Меню и поле на панели **Слой** позволяет управлять прозрачностью пикселей выбранного слоя. Можно указать прозрачность от 0% (прозрачный) до 100% (непрозрачный) с шагом 1%.

Работа с масками слоев

Если маски слоев сохранены в файлах PSD, эти маски можно включить или отключить на панели **Слой** палитры **PSD Import**, щелкнув мышью на эскизе маски слоя при нажатой клавише Shift.

Работа с каналами PSD

Каналы Photoshop хранят цветовую информацию об изображениях. По умолчанию полутоновые изображения и изображения с индексированным цветом имеют один канал, изображения RGB имеют три канала, а изображения CMYK имеют четыре канала. Эти каналы собирательно называются *каналами по умолчанию*. Панель **Каналы** палитры **PSD Import** можно использовать для отображения и скрытия всех каналов, для изменения цвета и плотности краски выбранного канала дополнительного цвета или альфа-канала, а также для назначения дополнительных цветов выбранным индексированным цветам. Например, можно назначить каналам специальные эффекты, такие как лакировка, тиснение и вырубка.

Отображение и скрытие каналов

Видимые каналы импортированных файлов PSD отображаются на экране и могут быть напечатаны; скрытые каналы не отображаются на экране и не могут быть напечатаны. Порядок отображения и скрытия каналов одинаков для всех слоев.

При щелчке мышью на композитном канале отображаются все каналы по умолчанию, такие как CMYK или RGB.

Изменение цвета и плотности канала

Модуль PSD Import можно использовать для изменения цвета, оттенка и плотности краски любого дополнительного цвета, маски или альфа-канала, созданного в программе Photoshop. Можно назначить дополнительные цвета каналам, печатающимся поверх композитных изображений, и можно задать плотность для отображения каналов на экране и печати цветных композитных изображений. (При печати цветоделенных форм значения плотности краски не учитываются.)

Каналы, заданные в программе Photoshop как маскирующие каналы, импортируются иначе, чем каналы, заданные для дополнительных цветов. В программе Photoshop маскирующим каналам назначается значение непрозрачности, тогда как каналам дополнительных цветов назначается значение плотности краски. Так как модуль PSD Import поддерживает плотность краски, маскирующие каналы импортируются с плотностью краски 0%. Чтобы увидеть маскирующие каналы в импортированных файлах PSD необходимо вручную включить маскирующие каналы на вкладке **Каналы** палитры **PSD Import**. В то же время для каналов дополнительных цветов сохраняется значение плотности краски, указанное в файле PSD, и эти каналы по умолчанию отображаются в цвета QuarkXPress.

Для изменения цвета, оттенка или плотности краски в канале дополнительного цвета или альфа-канале используйте диалоговое окно **Параметры канала**. Для отображения диалогового окна **Параметры канала** дважды щелкните мышью канал на панели **Каналы** палитры **PSD Import** (меню **Окно**).

Работа с каналами индексированного цвета

По умолчанию при печати цветоделенных форм из QuarkXPress с использованием модуля PSD Import цвета изображений с индексированными цветами делятся на цвета CMYK. Эту настройку можно отменить, создав дополнительный цвет или многокрасочный цвет в QuarkXPress (**Правка > Цвета**) и назначив этот цвет выбранным индексированным цветам изображения. Модуль PSD Import также позволяет создать дополнительные цвета из цветов изображения с индексированными цветами. Цветоделение индексированных цветов, оставшихся неизменными, будет выполняться в цветовом пространстве CMYK.

Работа с траекториями PSD

Модуль PSD Import можно также использовать для выбора внедренной траектории для обрезки и обтекания. Панель **Траектории** палитры **PSD Import** обеспечивает удобный доступ к функциям траектории обрезки и обтекания текстом в QuarkXPress.

Используя панель **Траектории**, можно выбрать различные траектории обрезки для контуров обтекания текстом. Для выбора контура обтекания текстом щелкните мышью пустой квадратик в первом столбце. Отображается значок **Обтекание текстом**, и выполняется обтекание текста вокруг контуров траектории обрезки.

- ➔ Чтобы текст в QuarkXPress обтекал рисунок, графический блок должен находиться перед текстом. Если обтекание текстом не выполняется, выберите графический блок, затем выберите **Элемент > Переместить вперед** или **Элемент > На передний план**.

Панель **Траектории** можно также использовать для управления отображением изображения, выбрав траекторию обрезки, созданную в программе Photoshop. Для выборе траектории обрезки щелкните мышью на пустом квадратике во втором столбце. Отображается значок **Траектория обрезки**, и отображается область изображения внутри выбранной траектории обрезки.

Все изменения, сделанные в траекториях с помощью модуля PSD Import, можно отменить. Для траекторий восстанавливается исходное состояние, в котором они были созданы в импортированном файле PSD. Для этого выберите **Восстановить траекторию** или **Восстановить все траектории** на палитре **PSD Import** или в контекстном меню.

Печать с использованием функции PSD Import

При печати макета с использованием функции PSD Import можно указать слои, каналы и траектории в каждом печатаемом рисунке PSD. Так как значок **Глаз**  на палитре **PSD Import** управляет как отображением, так и печатью, рисунки печатаются так, как они отображаются.

- ➔ При печати макета без использования модуля расширения PSD Import XTensions файлы PSD печатаются как композитные предварительные изображения низкого разрешения. Информация о слоях, каналах и траекториях недоступна, и цветоделение рисунков невозможно.

Цвет, прозрачность и тени


QuarkXPress позволяет создавать пользовательские цвета, выбирать цвета из нескольких стандартных систем обеспечения соответствия цветов и редактировать цвета. К тексту и рисункам можно применить как цвет, так и оттенок. Кроме того, предусмотрено управление прозрачностью текста, совершенно аналогичное управлению его цветом. Можно добавлять тени как к элементам, так и к тексту.

Работа с цветами

Некоторые цвета автоматически включаются в палитру **Цвета**. Для использования других цветов необходимо создать эти цвета или отредактировать существующие цвета с помощью диалогового окна **Цвета**, которое позволяет создавать цвета с помощью круговых диаграмм цветов, числовых полей или систем обеспечения соответствия цветов.

Палитра «Цвета»


При создании статьи ее палитра **Цвета** (**Вид > Показать цвета**) содержит все цвета из диалогового окна **Цвета** приложения (**Правка > Цвета**).



Палитра **Цвета** позволяет создавать, редактировать и удалять цвета.

Диалоговое окно «Цвета»

Диалоговое окно **Цвета (Правка > Цвета)** позволяет создавать, редактировать, дублировать, удалять и присоединять цвета.



Диалоговое окно **Цвета** позволяет создавать, редактировать и удалять определения цветов.

Создание цвета


При создании цветов имеется выбор из нескольких цветовых моделей и ряда систем обеспечения соответствия цветов. При наличии часто используемых цветов можно создать цвета для списка цветов по умолчанию в приложении, когда нет открытых статей. Можно создать до 1000 цветов по умолчанию или специфических для статей. Для создания цвета выберите **Правка > Цвета**, чтобы открыть диалоговое окно **Цвета**, затем нажмите кнопку **Создать** для отображения диалогового окна **Правка цвета**. Затем введите имя в поле **Имя** и укажите цветовую модель для нового цвета.

- **RGB:** Эта аддитивная цветовая система наиболее часто используется в слайд-принтерах или цветных видеомониторах, а также хорошо работает для Web-страниц. Красный, зеленый и синий цвета смешиваются для получения цветов на видеоэкране.
- **HSB:** Эта цветовая модель часто используется художниками, так как она напоминает способ, которым они смешивают краски. Оттенок описывает цветной пигмент; насыщенность определяет количество цветного пигмента; а яркость определяется количеством черного в цвете.
- **LAB:** Это цветовое пространство разработано для исключения зависимости от различных интерпретаций, накладываемых производителями мониторов или принтеров. Цветовая модель LAB, также называемая цветовым пространством LAB, представляет собой стандартную трехмерную модель для представления цветов. Цвета задаются яркостной координатой (**L**) и двумя координатами цветности (**A** для зеленого-синего) и (**B** для синего-желтого).
- **Многокрасочный:** Эта цветовая модель основана на процентном соотношении оттенков существующих основных и дополнительных красок.

- **СМУК:** СМУК представляет собой субтрактивную цветовую модель, используемую в полиграфии для представления цветов с помощью комбинации голубой, пурпурной, желтой и черной красок печатного станка.
- **Цветовая палитра Web или именованные цвета Web:** Цветовая палитра Web используется для обеспечения соответствия цветов в Web-макетах.
- Для выбора цвета из системы обеспечения соответствия цветов и добавления его в свой список цветов выберите одну из стандартных систем обеспечения соответствия цветов в раскрывающемся меню **Модель**.

Редактирование цвета

Для редактирования существующего цвета выберите **Правка > Цвета**, выберите редактируемый цвет в списке **Цвета**, затем нажмите кнопку **Правка** для отображения диалогового окна **Правка цвета**. Можно также дважды щелкнуть мышью на цвете, который требуется отредактировать, в списке **Цвета** для отображения диалогового окна **Правка цвета**.



Диалоговое окно **Правка цвета**

Дублирование цвета

Для дублирования существующего цвета выберите **Правка > Цвета**, выберите дублируемый цвет в списке **Цвета**, затем нажмите кнопку **Дублировать** для отображения диалогового окна **Правка цвета** для дублированного цвета.

Удаление цвета

Хотя некоторые цвета по умолчанию удалить невозможно, любые созданные или дублированные цвета можно удалить. Для удаления цвета из списка цветов выберите **Правка > Цвета**, выберите удаляемый цвет в списке **Цвета**, затем нажмите кнопку **Удалить**.

Импорт цветов из другой статьи или проекта

Можно присоединить цвета из другой статьи или проекта, используя диалоговое окно **Цвета** (**Правка > Цвета**) или команду **Присоединение** (**Файл > Присоединение**).

Замена всех вхождений одного цвета другим цветом

Для глобального изменения цвета всех элементов одного цвета на другой цвет либо измените соответствующим образом определение заменяемого цвета, либо выберите **Правка > Цвета** для открытия диалогового окна **Цвета**, затем выберите имя удаляемого цвета и нажмите кнопку **Удалить**.

- ➔ При глобальной замене во всех элементах и тексте одного цвета на другой обязательно предварительно сохраните свою работу. Таким образом в случае, если случайно цвет будет изменен неправильно, можно выбрать команду **Файл > Вернуться к сохраненному**, чтобы отменить ошибочную операцию без потери результатов своей работы.

Применение цвета, оттенка и переходов

Для применения цветов и оттенков к блокам, рамкам и рисункам можно использовать вкладки **Блок** и **Рамка** диалогового окна **Изменение** (**Элемент > Изменение**) или можно использовать палитру **Цвета** (**Вид > Показать цвета**).

- ➔ Можно также задать переходы и оттенки фона с помощью палитры **Цвета** (**Вид > Показать цвета**).

Блок можно сделать прозрачным, выбрав для цвета фона значение **Нет** в раскрывающемся меню **Цвет** на вкладке **Блок** (**Элемент > Изменение**) или выбрав значение **Нет** в палитре **Цвета**. Если блок является прозрачным, видны находящиеся за ним элементы. Значение **Нет** следует использовать только в том случае, если должны быть видны какие-то элементы, находящиеся за блоком. Если находящиеся за блоком элементы не должны быть видны, используйте цвет фона **Белый**.

Можно применить цвет к темным областям черно-белых или полутоновых рисунков, выбрав команду **Цвет** (**Стиль > Цвет**) для активного графического блока, содержащего рисунок в одном из этих форматов.

Использование палитры «Цвета» для создания переходов

Под переходом понимается перетекание одного цвета в другой. С помощью палитры **Цвета** можно задать два цвета перехода, их оттенки, способ перехода этих цветов друг в друга и угол перехода относительно блока. Переход может содержать любые два цвета, доступные в проекте.

Применение цвета и оттенка к тексту

Предусмотрены четыре способа применения цвета и оттенка к тексту:

- Можно применить цвет и оттенок с помощью команд **Стиль > Цвет** и **Стиль > Оттенок**.
- Можно использовать палитру **Цвета** (**Вид > Показать цвета**).
- Можно использовать команду **Таблица стилей символов** (**Стиль > Таблица стилей символов**) для применения цвета и оттенка к выделенному тексту с помощью созданных пользователем таблиц стилей символов.

- Можно использовать диалоговое окно **Атрибуты символа** (**Стиль > Символ**).

Применение цвета и оттенка к линиям

Предусмотрены три способа применения цветов и оттенков к линиям:

- Можно использовать вкладку **Линия** (**Элемент > Изменение**).
- Можно использовать палитру **Цвета** (**Вид > Показать цвета**).
- Можно применить настройки цвета, оттенка и зазора линии с помощью команд **Стиль > Цвет** и **Стиль > Оттенок**.

Работа с прозрачностью

Прозрачность применяется на уровне цвета, поэтому прозрачность можно задать практически для любого элемента, который допускает назначение цвета, включая первый или второй цвет перехода. Это означает, что при работе с различными атрибутами одного элемента можно использовать различные значения прозрачности — например, рамка, фон, рисунок и каждая буква текста текстового блока могут иметь различные значения прозрачности. При задании прозрачности необходимо учитывать, как элементы взаимодействуют друг с другом.


Задание прозрачности

Прозрачность задается так же просто, как и оттенок цвета. Фактически, при выборе цвета любым способом — в палитре **Цвета**, в палитре **Измерения**, в меню **Стиль**, на различных вкладках диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**), в диалоговом окне **Атрибуты символа** (**Стиль > Символ**) и в других местах — можно ввести значение прозрачности от 0% (прозрачный) до 100% (непрозрачный) с шагом 0,1%. Для задания прозрачности рисунка введите значение в поле **Прозрач.** на вкладке **Рисунок** (**Элемент > Изменение**).

Задание прозрачности для групп

Помните, что при размещении друг над другом элементов с различной прозрачностью цвета объединяются, что может привести к накоплению красок. Например, если разместить желтый блок с непрозрачностью 30% перед голубым блоком с непрозрачностью 100%, расположенный сверху блок может приобрести зеленоватый оттенок.

Для управления этим явлением можно сгруппировать элементы и задавать прозрачность группы, а не прозрачность отдельных элементов. Для этого используйте поле **Прозрачность группы** на вкладке **Группа** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**). В зависимости от требуемого эффекта может потребоваться установить в поле **Прозрач.** отдельных элементов значение 100% (в противном случае прозрачность каждого элемента добавляется к прозрачности группы).



Для этих трех сгруппированных элементов сравните прозрачность индивидуальных элементов и прозрачность группы. Слева каждый элемент имеет прозрачность 50% — передние элементы формируются относительно расположенных за ними элементов. Справа для непрозрачности каждого элемента установлено значение 100%, а прозрачность группы равна 50% — вся группа формируется относительно фона. Однако, помимо групповой прозрачности, элементы группы могут иметь индивидуальные значения прозрачности.

Создание переходов с прозрачностью

Можно создавать переход цвета не просто с белым цветом, а с цветом **Нет**. Выберите **Нет** для первого или второго цвета в переходе на палитре **Цвета** или на вкладке **Блок** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**).

Управление цветом

В программе QuarkXPress предсказуемое воспроизведение цветов достигается с помощью инструментов управления цветом на основе профилей ICC, которые требуют минимального ввода данных пользователем. Однако для экспертов в области цвета QuarkXPress обеспечивает возможность контроля любых аспектов управления цветом. Помимо рационализации реализации управления цветом, QuarkXPress предоставляет истинные пробные изображения, имитирующие вывод на различные устройства.

Настройки источника и настройки вывода

Реализация управления цветом в QuarkXPress позволяет экспертам по цвету создавать и точно настраивать «пакеты» настроек управления цветом, называемых настройками источника и настройками вывода. *Настройки источника* индивидуально задают профили и предполагаемую цветопередачу плашечных цветов и изображений в цветовых пространствах RGB, CMYK, LAB и в полутонах; задают цветовые пространства источника для именованных цветов; и указывают базовые цветовые пространства для красок. *Настройки вывода* задают профили вывода и цветовые модели, а также задают параметры проверки для имитации вывода различных типов на экране.

Управление цветом для пользователей

Имеются много вариантов работы: можно работать с проверенными настройками по умолчанию, использовать настройки источника и настройки вывода, полученные от специалистов в области цвета, или работать с традиционной системой управления цветом.

Работа в среде управление цветом по умолчанию

Настройки по умолчанию разработаны для обеспечения точных предварительных изображений и превосходного вывода в большинстве ситуаций. Задавать какие-либо параметры не требуется, однако, если требуется просмотреть настройки по умолчанию, можно проверить параметры профиля монитора, настройки источника и пробного изображения в диалоговом окне **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**).

Задание механизма воспроизведения цвета

Раскрывающееся меню **Механизм воспроизведения цвета** позволяет выбрать механизм воспроизведения цвета, используемый для преобразования цветов при управлении цветами. Возможные варианты включают в себя **LogoSync CMM**, **Kodak CMM**, **Автоматическое** и **ColorSync** (только в Mac OS).

Флажок **Компенсация точки черного** позволяет добиться максимально темного черного цвета при всех способах вывода.

Задание профиля монитора

В области **Монитор** панели **Отображение** указан используемый профиль монитора. Настройка по умолчанию **Автоматическое** означает текущий монитор, распознанный операционной системой Mac OS или Windows. В раскрывающемся меню **Профиль** можно выбрать другой профиль. Изменение профиля монитора по умолчанию может потребоваться, например, при наличии пользовательского профиля для монитора или если при попеременной работе на портативном и на настольном компьютере требуется имитировать одинаковые условия просмотра.

Задание настройки источника

Область **Параметры источника** панели **Диспетчер цветов** отображает настройку источника по умолчанию **QuarkXPress 7.0 по умолчанию**, которая обеспечивает наиболее современную, проверенную среду управления цветом. Если требуется работать со средой управления цветом, использовавшейся в QuarkXPress до версии 7.0, можно выбрать пункт **Эмулировать старые версии QuarkXPress** в раскрывающемся меню **Настройка источника**.

Задание настройки пробного вывода по умолчанию

Для задания настройки вывода по умолчанию для просмотра цветов в макетах для печати выберите вариант в раскрывающемся списке **Пробный вывод**.

Чтобы задать настройки вывода по умолчанию для просмотра цветов в интерактивных макетах, выберите вариант в раскрывающемся списке **Экспорт SWF**.

Чтобы задать настройки вывода по умолчанию для просмотра цветов в Web-макетах, выберите вариант в раскрывающемся списке **Экспорт HTML**.

Задание предполагаемой цветопередачи

Раскрывающееся меню **Предполагаемая цветопередача** отображает способ, используемый при преобразовании цветов из одного цветового пространства в другое. В варианте по умолчанию, **Относительный колориметрический**, сохраняются цвета, входящие как в исходную, так и в конечную цветовую гамму. Изменяются только исходные цвета, не входящие в конечную цветовую гамму. В зависимости от типа обрабатываемых заданий — например, если в основном используются не фотографии, а штриховые рисунки и цвета Pantone — может

потребуется выбрать другой вариант в раскрывающемся меню **Предполагаемая цветопередача**.

Управление цветом для изображений EPS и PDF, использующих несколько цветовых пространств

Некоторые файлы EPS и PDF могут содержать элементы, использующие разные цветовые пространства. Например, файл PDF или EPS может содержать рисунок в цветовом пространстве RGB и цвет, использующий цветовое пространство CMYK. Чтобы программа QuarkXPress могла должным образом обрабатывать эти различные элементы с использованием указанных настроек вывода, в последовательно импортированных изображениях EPS и PDF установите флажок **Управление цветом Векторные EPS/PDF**.

Для управления цветом векторного содержимого в файлах EPS и PDF, уже импортированных в активный проект, установите флажок **Включить в макет существующий векторный файл EPS/PDF**.

Работа с настройками источника и настройками вывода, полученными от экспертов по цвету

Если эксперт по цвету создал пользовательские настройки источника или настройки вывода специально для данного рабочего процесса—или даже специально для индивидуальных заданий либо клиентов,—эти настройки можно легко использовать с помощью предпочтений, параметров просмотра, настроек вывода и структур Job Jackets. Например, издательство или типография могут предоставить настройки, помогающие обеспечить правильный вывод на имеющемся у них оборудовании.

Присоединение настроек источника

Если для проекта, над которым выполняется работа, созданы настройки источника, эти настройки источника можно присоединить к другим проектам. Нажмите кнопку **Присоединение** в диалоговом окне **Настройки источника (Правка > Настройка цвета > Источник)** для поиска и выбора настроек источника.

Импорт настроек вывода

Если для применения пользователем были созданы настройки вывода, импортируйте их с помощью диалогового окна **Настройки вывода (Правка > Настройка цвета > Вывод)**. Нажав кнопку **Импорт**, перейдите к файлам настроек вывода и выберите их.

Выбор настроек источника и настроек вывода

Для использования пользовательских настроек источника и настроек вывода их можно выбирать из различных меню управления цветом, как указано ниже:

- **Источники цвета:** Для использования пользовательской настройки источника выберите ее в раскрывающемся меню **Настройка источника** панели **Диспетчер цветов** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) для данного макета.
- **Отображение цвета:** Для использования пользовательской настройки вывода для проверки выберите ее в подменю **Пробный вывод** меню **Вид**.
- **Вывод цвета:** Для использования пользовательской настройки вывода для печати или вывода другого типа выберите ее в раскрывающемся меню **Настройка** панели **Цвета** диалогового окна **Печать (Файл > Печать)**.

Работа с настройками источника и вывода в Job Jackets

При создании проекта из файла Job Jackets соответствующие настройки источника и настройки вывода включаются в проект и выбираются для использования. Можно импортировать, присоединить или создать дополнительные настройки и выбрать эти настройки для отображения и вывода.

Работа в традиционной среде управления цветом

Открывая проекты, выполненные в QuarkXPress 3.3, 4.x, 5.x или 6.x, можно быть уверенным, что цвета будут отображаться и выводиться именно так, как это было всегда.


Можно продолжать работать в традиционной среде управления цветом QuarkXPress версии 3.3, 4.x, 5.x или 6.x. Даже при работе в такой традиционной среде можно воспользоваться преимуществами функциями пробного изображения, предусмотренными в QuarkXPress.

Можно легко перейти на систему, принятую в QuarkXPress 7, изменив значение параметра **Настройка источника** на **QuarkXPress 7.0 по умолчанию** (или на пользовательский вариант) в предпочтениях пункта **Диспетчер цветов** (меню **QuarkXPress/Правка > Предпочтения**). Параметр **Настройка источника** относится к конкретному макету, поэтому при открытии проекта с несколькими макетами можно изменить настройку источника для каждого макета. Затем убедитесь, что в используемых настройках вывода (**Правка > Настройка цвета > Вывод**) заданы профили **QuarkXPress 7.0 по умолчанию**, а не профили от предыдущих версий.

Проверка цветов на экране (пробное изображение)

QuarkXPress обеспечивает имитацию на экране, достаточно точную для предварительной проверки выходного изображения при выводе на ряд устройств. Используя информацию из настройки источника, настройки вывода и других пользовательских настроек (таких как различные профили, примененные к рисункам), гибкая функция имитации показывает, как один и тот же макет будет выглядеть при выводе на различные носители и с использованием различных способов печати.

Для проверки пробного изображения выберите вариант в подменю **Пробный вывод** меню **Вид**. В меню отображаются все настройки вывода, доступные в макете, поэтому если были импортированы пользовательские настройки вывода, полученные от эксперта по цвету, они отображаются в этом меню. После выбора варианта весь макет отображается в соответствующем цветовом пространстве — включая палитру **Цвета** (меню **Окно**) и все образцы цветов, отображаемые в программе QuarkXPress.



Подменю **Пробный вывод** (меню **Вид**) содержит варианты имитационного отображения, позволяющие проконтролировать цвета при выводе. Например, если планируется преобразовать плашечные цвета в основные цвета или вывести макет RGB в виде полутонного изображения, можно проверить, как это будет выглядеть.

Управление цветом для экспертов

Хотя QuarkXPress обеспечивает превосходные цвета при работе без дополнительных настроек, специалисты в области цвета всегда могут произвести персональную настройку и тонкую настройку параметров управления цветом для конкретных заданий, оборудования и процессов вывода. Если пользователь знаком с теорией цветопередачи и со всей терминологией, связанной с управлением цветом, — например, профили и предполагаемая цветопередача, — можно создать пользовательские настройки источника и настройки вывода, отражающие конкретные условия работы. Эти настройки являются переносимыми, поэтому их можно передавать другим пользователям для предотвращения неприятных сюрпризов при отображении цветов на экране и при печати.

Создание настройки источника

Настройка источника описывает цвета в макете в том виде, в котором они существовали перед выводом — другими словами, откуда появились эти цвета. Настройка источника содержит профили и предполагаемую цветопередачу для плашечных цветов и рисунков в цветовых пространствах RGB, CMYK, LAB и в полутонах. Кроме того, она включает в себя информацию о базовом цветовом пространстве для именованных цветов (таких как основные цвета Pantone Process Coated) и красок (например, голубая, пурпурная, желтая, черная и многокрасочная). Можно создать настройки источников для клиентов на основе их стандартных рабочих процессов либо создать настройки источника для конкретного проекта.

Чтобы приступить к созданию настройки источника, требуется знать некоторые подробности об аппаратном и программном обеспечении, используемом в рабочем процессе клиента, — например, типы используемых им цифровых камер и сканера — и требуется убедиться в

наличии соответствующих профилей. Также полезно ознакомиться с примерами проектов, чтобы знать, с какими типами изображений, цветов, красок и устройств работает клиент,—например, логотипы, диаграммы и графики, фотографии, двухцветные изображения, вывод стандарта SWOP или отображение в Web.

Для создания настройки источника выберите **Правка > Настройка цвета > Источник**.

Создание настройки вывода

Настройка вывода описывает возможности устройств вывода различных типов и определяет способ обработки цветов в различных сценариях вывода. Настройку вывода можно представлять себе как описание того, куда «выводятся цвета». Настройка вывода задает композитный или раздельный вывод, режим вывода и профиль вывода. Настройки вывода создаются как для отображения имитации с помощью команды **Вид > Пробный вывод**, так и для фактического вывода на печать, в файл PDF и в другие форматы.

Как и в случае настроек источника, для создания настройки вывода необходимо знать подробные сведения о типичных заданиях, способах вывода и оборудовании. Например, полезно знать название и иметь профили для любых устройств композитной печати. QuarkXPress содержит настройки вывода по умолчанию для различных рабочих процессов:

- Полутоновый
- Полутоновый 100K
- Композитный RGB
- Композитный CMYK
- Композитный CMYK и дополнительный цвет
- Как есть
- Цветоделение в растровом процессоре

Для создания настройки вывода выберите **Правка > Настройка цвета > Вывод**.

Совместное использование настроек источника и вывода

Настройки источника и настройки вывода являются переносимыми, поэтому эксперты в области цвета могут легко передавать эти настройки пользователям и рабочим группам. Настройки источника могут присоединяться из других проектов, а настройки вывода могут экспортироваться в виде отдельных файлов и сохраняться в стилях вывода. Оба типа настроек, источника и вывода, можно совместно использовать путем включения в Job Jackets. Перед передачей настроек рабочей группе или клиентам обязательно проверьте эти настройки с типичными заданиями.

- Для совместного использования, присоединения, экспорта или импорта настроек выберите **Правка > Настройка цвета** и измените соответствующую настройку.
- Для включения настроек в Job Jackets и задания настроек источника и вывода, используемых в структуре Job Jackets или в наряд-заказе, нажмите кнопку **Дополнительные настройки** в диалоговом окне **Диспетчер Job Jacket** (меню **Утилиты**), выберите в отображаемом слева списке проект, содержащий настройки источника или вывода, затем перетащите настройки источника или вывода в требуемую структуру Job Jackets или наряд-заказ. Можно также выбрать стиль вывода, включающий конкретные настройки вывода.

- Для использования пользовательской настройки вывода для печати или вывода другого типа выберите эту настройку в раскрывающемся меню **Настройка** вкладки **Цвет** диалогового окна **Стили вывода** (**Правка > Стили вывода > Создать/Правка**).

Тонкая настройка управления цветом для индивидуальных рисунков

Если требуется указать профили и предполагаемую цветопередачу для индивидуальных рисунков, это можно сделать почти так же, как это делалось в предыдущих версиях QuarkXPress. Эта операция отменяет действие настроек QuarkXPress по умолчанию или настройки выбранного источника. Например, можно изменить предполагаемую цветопередачу логотипа в формате EPS на насыщенность, оставив при этом для остальных рисунков макета (большая часть из которых являются фотографиями) перцепционную цветопередачу.

Чтобы получить доступ к элементам управления цветом для индивидуальных рисунков, сначала включите эти функции, установив флажок **Разрешить доступ к профилям изображений** на панели **Диспетчер цветов** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**). Для применения и изменения профилей рисунков:

- Импорт изображений: Диалоговое окно **Импорт рисунка** (меню **Файл**) содержит панель **Управление цветом**, которая позволяет задать значения параметров **Профиль** и **Предполагаемая цветопередача** для выбранного рисунка.
- Изменение профилей: Палитра **Сведения о профиле** (меню **Окно**) отображает информацию о типе и цветовом пространстве выбранного рисунка. С помощью этой палитры можно быстро изменить значения параметров **Профиль**, **Предполагаемая цветопередача** и **Управление цветом в [тип устройства]** для рисунка.

Управление профилями

В основе управления цветом лежат профили. По мере перехода на новые рабочие процессы, приобретения новых устройств и устранения неполадок при выводе может понадобиться установка новых профилей, контроль за перечнем доступных профилей и определение порядка использования отдельных профилей в макете. Эти задачи можно выполнять с помощью функций **Диспетчер профилей** и **Использование профилей**.

Функции **Диспетчер профилей** и **Использование профилей** считаются дополнительными функциями управления цветом.

Установка профилей

Если от производителей получены новые профили и эти профили не были автоматически установлены на уровне системы, можно перенести их в папку «Profiles», расположенную внутри папки программы QuarkXPress. При следующем запуске программы QuarkXPress эти профили будут доступны в соответствующих раскрывающихся меню управления цветом. С помощью диалогового окна **Диспетчер профилей** (меню **Утилиты**) можно также задать папку, содержащую новые профили.

Загрузка профилей


Если имеется больше профилей, чем нужно для конкретного рабочего процесса, можно рационализировать использование профилей, доступных в QuarkXPress. Для этого используйте диалоговое окно **Диспетчер профилей** (меню **Утилиты**).

Проверка использования профиля

При работе с макетами, полученными от других пользователей, можно быстро проверить, как эти пользователи реализуют управление цветом, посмотрев на панель **Профили** диалогового окна **Использование** (меню **Утилиты**). Аналогично функциям «Использование рисунков» и «Использование шрифтов», функция «Использование профилей» позволяет проверить, предусмотрены ли в макете профили и заданы ли они в настройках источника/вывода или применены к рисункам. Если профили применены к рисункам, можно заменить один профиль другим.

Работа с тенями

Тень является атрибутом элемента, во многих отношениях аналогичным цвету и добавляемым с помощью вкладки **Тень** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**) или палитры **Измерения**. Тени можно создавать для элементов, рамок, текста, рисунков и т.д. в зависимости от способа форматирования этих элементов.



QuarkXPress позволяет создавать тени автоматически.

➔ Для работы с тенями необходимо, чтобы было загружено программное расширение DropShadow XTensions.

Добавление теней

Для добавления тени выберите элемент и установите флажок **Добавить тень** на вкладке **Тень** палитры **Измерения** или в диалоговом окне **Изменение** (меню **Элемент**). Тени можно добавить к форме элемента–блока, линии, траектории текста, таблицы–при условии, что к элементу применен фоновый цвет. Тень к тексту можно добавить, если прозрачность фона блока имеет значение, меньшее 100%. Тень к контуру рисунка можно добавить, если выбрана траектория обрезки или альфа-маска и для фона блока задано значение **Нет**. Можно добавить тень к группе, при этом форма тени отражает общую форму всех элементов, входящих в группу.

Настройка теней

Используя органы управления на вкладке **Тень** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**) или палитры **Измерения**, можно настроить вид тени, включая расстояние до элемента, размер относительно исходного элемента, смещение, угол падения света от источника освещения, цвет, оттенок, прозрачность, размытие и т.д. Можно также синхронизировать угол с другими

тенями на макете, что облегчает поддержание единого источника освещения для всего макета и обеспечивает более естественный вид теней.

Объединение теней с элементами

Дополнительные параметры управляют взаимодействием теней с элементами, включая обработку прозрачности и обтекания текста. Как и другие элементы управления, эти параметры расположены на вкладке **Тень** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**) или на палитре **Измерения**.

- Используйте параметр **Наследовать прозрачность элемента** для того, чтобы тень отражала различные степени прозрачности элемента, например, различие между фоном и рамкой блока.
- Используйте параметр **Элемент закрывает тень** для предотвращения проглядывания тени через полупрозрачные области элемента—например, чтобы тень не проглядывала через свой блок.
- Используйте параметр **Обтекание тени** для включения тени в контур обтекания текстом, заданный на вкладке **Обтекание** (**Элемент** > **Изменение**).
- Комбинируйте параметры **Наследовать прозрачность элемента** и **Элемент закрывает тень** для получения различных результатов, основанных на совместном использовании этих параметров, как показано ниже.



Слева параметры **Наследовать прозрачность элемента** и **Элемент закрывает тень** оба отключены. На втором изображении слева включен только параметр **Наследовать прозрачность элемента**. На правом изображении включены оба параметра.

Custom Bleeds

Обрезка в край – это термин, используемый для описания элементов, печатаемых до самого края готовой страницы. Модуль расширения Custom Bleeds XTensions обеспечивает расширенные возможности использования обрезки в край в программе QuarkXPress, позволяя более полно управлять элементами, обрезаемыми в край.

Для создания обрезки в край в программе QuarkXPress просто создайте элементы, выходящие за пределы страницы на монтажный стол, а затем укажите печатаемую часть страницы за пределами ее границ. Предусмотрена обрезка в край трех типов:

- При *симметричной обрезке в край* печатаемая область страницы расширяется на одинаковое расстояние от всех краев страницы.
- При *асимметричной обрезке в край* задаются разные значения вылета для каждого края страницы.
- При *обрезке в край элементов страницы* все элементы, выходящие за края страницы, печатаются полностью.

Прямоугольник обрезки в край представляет собой расстояние, на которое вылеты выходят за границы страницы, и определяется введенными значениями обрезки в край. Например, если создана симметричная обрезка в край со значением 2 пикси, прямоугольник обрезки в край охватывает все, что лежит на расстоянии не более 2 пикси от каждого края страницы. Важно отметить, что функция Custom Bleeds автоматически создает прямоугольник обрезки в край, но автоматическое расширение элементов в эту область не производится. Для создания обрезки в край необходимо расположить элементы таким образом, чтобы они выходили за края страницы.

- ➔ Перед выводом макета на пленку изучите предварительный эскиз макета и убедитесь в правильности вывода обрезки в край. Выберите **Файл > Печать > Сводка**. Расположенный справа сверху графический эскиз страницы отображает область обрезки в край для первой страницы макета и показывает, не выходит ли макет или вылеты для обрезки в край за пределы области печати. При сравнении формата макета и печатаемой области не забудьте добавить к размерам макета область обрезки в край.

Использование модуля расширения Custom Bleeds

Модуль расширения Custom Bleeds XTensions можно использовать для создания обрезки в край при печати, сохранении страницы в виде файла EPS, экспорте макета в файл PDF и экспорте макета в формат PPML. Порядок операций аналогичен для всех этих вариантов

вывода, но некоторые параметры обрезки в край доступны только для определенных способов вывода.

- *Печать*: раскрывающееся меню **Тип обрезки в край** находится на панели **Обрезка в край** диалогового окна **Печать**.
- *EPS*: раскрывающееся меню **Тип обрезки в край** находится в диалоговом окне **Сохранить страницу как EPS**. При сохранении страницы в виде файла EPS варианты **Элементы страницы** и **Обрезать по границе вылетов** недоступны. Причина заключается в том, что при использовании этих вариантов создается ограничивающий блок, содержащий все элементы, выходящие за пределы страницы. Это может привести к созданию различных ограничивающих блоков для каждой из страниц макета и, как следствие, к неправильному выводу.
- *PDF*: раскрывающееся меню **Тип обрезки в край** находится в диалоговом окне **Экспортировать как файл PDF**.

Использование флажка «Обрезать по границе вылетов»

При создании симметричной или асимметричной обрезки флажок **Обрезать по границе вылетов** служит для определения, будут ли элементы обрезаться программой QuarkXPress с использованием величины обрезки в край:

- Если флажок **Обрезать по границе вылетов** установлен, программа QuarkXPress печатает все элементы страницы макета и элементы с монтажного стола, по крайней мере частично находящиеся внутри прямоугольника обрезки в край, при этом величины обрезки в край используется программой QuarkXPress для обрезки элементов.
 - Если флажок **Обрезать по границе вылетов** не установлен, программа QuarkXPress печатает все элементы страницы макета и элементы с монтажного стола, по крайней мере частично находящиеся внутри прямоугольника обрезки в край, при этом такие элементы не обрезаются (кроме случая, когда они выходят за пределы области печати печатающего устройства). Элементы с монтажного стола, не попадающие внутрь прямоугольника обрезки в край, не печатаются.
- ➔ Если на монтажном столе хранятся элементы, то при использовании симметричной или асимметричной обрезки в край убедитесь, что эти элементы находятся полностью за пределами прямоугольника обрезки в край. Если такие элементы находятся внутри прямоугольника обрезки в край, они могут быть выведены на печать.

Модуль расширения DeJaVu XTensions

Модуль расширения DeJaVu XTensions для программы QuarkXPress добавляет список недавно открывавшихся проектов в меню **Файл** либо внизу меню, либо в виде вложенного меню подменю **Файл > Открыть**. Этот список ускоряет и упрощает доступ к проектам. Модуль DeJaVu можно также использовать для задания папок по умолчанию для извлечения текста и рисунков, а также для открытия и сохранения проектов.

Функция «Список файлов» добавляет список недавно открывавшихся проектов в меню **Файл** либо внизу меню, либо в виде вложенного меню подменю **Файл > Открыть**. Можно задать отображение от трех до девяти недавно редактировавшихся и сохраненных проектов. Для изменения параметров функции «Список файлов» служат элементы управления на панели **Список файлов** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**).

Функция «Путь по умолчанию» позволяет задать папки по умолчанию для следующих команд меню **Файл: Открыть, Импорт, Сохранить и Сохранить как**.

- ➔ Функция «Путь по умолчанию» работает только в том случае, если заданы пути по умолчанию. Откройте панель **Путь по умолчанию** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**). После задания пути по умолчанию для команды меню **Файл** программа QuarkXPress использует этот путь при каждом исполнении данной команды.

Построение документа

Функция «Слой» позволяет легко скрывать, отображать и отключать печать группы объектов. Функция «Списки» позволяет создавать содержание и другие списки. Функция «Указатель» позволяет автоматически генерировать указатели для макета. Функция «Книги» позволяет объединять проекты в книги, синхронизировать их таблицы стилей и цвета, а также создавать указатели и содержания, охватывающие несколько проектов. Функция «Библиотеки» позволяет хранить часто используемые элементы в легкодоступном месте.

Использование автоматической нумерации страниц

Для вставки автоматического номера страницы:

- 1 Отобразите эталонную страницу, выбрав ее имя в подменю **Показать (Страница > Показать)**.
- 2 Создайте текстовый блок в том месте, где должен располагаться номер страницы.
- 3 Нажмите Command+3/Ctrl+3. Добавляется символ текущего номера страницы <#>. Страницы макета, основанные на этой эталонной странице, будут содержать текущий номер страницы в том месте, куда был помещен символ текущего номера страницы.
- 4 Выберите символ текущего номера страницы <#> и задайте необходимые атрибуты символа.

Создание автоматического текстового блока

Автоматический текстовый блок позволяет автоматически переносить текст со страницы на страницу. Для создания автоматического текстового блока выполните следующие действия.

- 1 Отобразите эталонную страницу, выбрав ее имя в подменю **Показать (Страница > Показать)**.
- 2 Создайте текстовый блок в том месте, где должен располагаться автоматический текстовый блок.
- 3 Выберите инструмент **Связь** .
- 4 Нажмите значок автоматического связывания текстовых блоков .
- 5 Щелкните блок, созданный на шаге 2.

Все страницы, основанные на этой эталонной странице, будут содержать автоматический текстовый блок. Текст, вставленный в этот блок, будет автоматически переноситься со страницы на страницу.

Работа с шаблонными страницами


Шаблонные страницы представляют собой шаблоны для страниц. Если требуется использовать одинаковые верхние и нижние колонтитулы, фон, положение нумерации страниц и прочие элементы на нескольких страницах, можно создать эти элементы на шаблонной странице, а затем применить эту шаблонную страницу к требуемым страницам макета. Если необходимо использовать различные наборы содержимого страниц для каждой из страниц разворота, этот вариант также возможен. Для одного макета может существовать несколько шаблонных страниц, поэтому можно автоматически форматировать различные части одного макета.

В следующих разделах шаблонные страницы описываются более подробно.

Создание шаблонной страницы

Для ознакомления с шаблонными страницами лучше всего рассмотреть следующий пример. В этом примере создается двусторонняя шаблонная страница с автоматическим текстовым блоком, автоматической нумерацией страниц в нижних колонтитулах и широкими внутренними полями. Для создания такой шаблонной страницы выполните следующие действия.

- 1 Создайте новый макет разворота страниц с автоматическим текстовым блоком.
- 2 Выберите **Окно > Макет страницы**. Отображается палитра **Макет страницы**.




Палитра **Макет страницы**

Обратите внимание, что уже существует шаблонная страница по умолчанию с именем **A-Master A**. По букве **A**, которая отображается на значке страницы в нижней части палитры можно определить, что эта шаблонная страница применяется к первой странице.

- 3 Одностраничные шаблонные страницы можно создать, переместив мышью значок **Пустая одиночная страница**  в область шаблонных страниц в верхней части палитры. В документах с разворотами также можно создать шаблонные страницы разворотов, переместив мышью значок **Пустой разворот**  в область шаблонных страниц. Выполните перенос мышью значка

Пустой разворот  В палитре отображается новая шаблонная страница разворотов с именем **В-Master В**.




Палитра **Макет страницы** с новой шаблонной страницей

- 4 Для отображения новой шаблонной страницы в целях редактирования дважды щелкните на значке **В-Master В**. Шаблонная страница отображается в главном окне. Обратите внимание, что поскольку эта шаблонная страница относится к развороту, она содержит две страницы: левую страницу и правую страницу. Обратите также внимание на значки разорванных ссылок



в левом верхнем углу.




Пустая шаблонная страница разворотов

- 5 Для добавления номеров страниц начертите два блока в нижней части слева и справа, как показано ниже. В каждом из блоков выберите инструмент **Текстовое содержимое** , затем


ПОСТРОЕНИЕ ДОКУМЕНТА

выберите **Утилиты > Вставка символа > Специальный > № страницы текущего блока**. Будут вставлены символы, которые на страницах макета отображаются как номера текущих страниц. Выполните форматирование и выравнивание символов в соответствии со своими предпочтениями. (Разумеется, номера страниц можно разместить в любом предпочтительном месте.)



Символы номеров страниц с обеих сторон шаблонной страницы разворотов

- 6 Для указания областей размещения текста начертите несколько направляющих, затем нарисуйте два текстовых блока приблизительно как показано ниже.




Шаблонная страница с направляющими и текстовыми блоками

- 7 Теперь следует связать текстовые блоки с автоматической текстовой цепочкой. Выбрав

инструмент **Связывание текста** , выберите значок разорванной ссылки  в верхней части левой страницы, затем текстовый блок левой страницы. Затем выберите пустую

область страницы. Наконец, выберите значок разорванной ссылки  в верхней части правой страницы, затем выберите текстовый блок правой страницы. Текстовые блоки на этих двух шаблонных страницах привязываются к автоматической текстовой цепочке.

- 8 Дважды щелкните на имени шаблонной страницы в палитре «Макет страницы» и измените его с «B-Master B» на «B-Body Spread».
- 9 Выберите **Страница > Отображение > Макет**. Произойдет возврат в режим отображения страниц макета.
- 10 Выберите текстовый блок на странице 1 инструментом **Текстовое содержимое** .
- 11 Для добавления двух новых страниц, для которых используется новая шаблонная страница, выберите **Страница > Вставить**. Отображается диалоговое окно **Вставка страниц**.




Диалоговое окно **Вставка страниц**

- ➔ Добавить страницы можно также нажатием клавиши Option/Alt и переносом шаблонной страницы с помощью мыши в требуемое местоположение в нижней части диалогового окна **Макет страницы**.

- 12** Введите цифру **4** в поле **стр.**, выполните щелчок за страницей и выберите **B-Body Spread** из раскрывающегося меню **Шаблонная страница**. После выбора шаблонной страницы установите флажок **Связать с текущей текстовой цепочкой** и нажмите **ОК**. В макет добавляются четыре новых страницы, и на всех из них присутствуют текстовые блоки и номера страниц, созданные на шаблонной странице.

Для проверки связи новых шаблонных страниц с основной текстовой цепочкой щелкните в любом из основных текстовых блоков с помощью инструмента **Текстовое содержимое** , затем выберите **Утилиты > Случайный текст**. Вся цепочка текстовых блоков заполняется текстом.



Диалоговое окно **Вставка страниц**

Применение шаблонных страниц

Предусмотрены два способа применения шаблонных страниц к страницам макетов.

- С помощью мыши переместите шаблонную страницу из верхней части палитры **Макет страницы** (меню **Окно**) на требуемую страницу в нижней части этой палитры.
- Выберите требуемую страницу или страницы в нижней части палитры **Макет страницы** затем нажмите клавишу **Option/Alt** и щелкните мышью на требуемой шаблонной странице в верхней части данной палитры.

Обновление шаблонных страниц

При внесении изменений в шаблонную страницу такие изменения автоматически вносятся во все страницы макетов, в которых используется эта шаблонная страница. Другими словами, в случае перемещения блока с номером страницы на шаблонной странице этот блок с номером страницы автоматически изменяет свое положение на каждой странице, для которой используется эта шаблонная страница.

Внесение изменений в элемент шаблонной страницы на странице макета и последующее повторное применение этой шаблонной страницы дает один из двух возможных результатов.

- Если для параметра **Элементы шаблонных страниц** установлено значение **Сохранить изменения** (панель **QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Предпочтения > Общее**), измененный элемент остается на прежнем месте, но перестает быть связанным с шаблонной страницей, и добавляется копия элемента с шаблонной страницы.
- Если для параметра **Элементы шаблонных страниц** установлено значение **Удалить изменения** (панель **QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Макет печати > Общее**), измененный элемент удаляется и заменяется копией этого элемента с шаблонной страницы.

Шаблонные страницы и семейства макетов

Воздействие шаблонных страниц на семейства макетов немного отличается от воздействия на макеты, которые не являются частью семейств макетов. (Подробнее о семействах макетов см. раздел «Что такое семейства макетов» в *Руководстве по App Studio*.)


- При добавлении, удалении или переименовании шаблонной страницы в семействе макетов шаблонная страница добавляется, удаляется или переименовывается во всех макетах семейства макетов.
- Если в один из макетов семейства добавить страницы с использованием определенной шаблонной страницы, в другие макеты семейства добавляются страницы, имеющие ту же шаблонную страницу.
- При применении шаблонной страницы к странице макета в одном из макетов семейства эта шаблонная страница *не* применяется к соответствующим страницам других макетов этого семейства. Таким образом можно использовать разные шаблонные страницы для вариантов страниц с книжной и альбомной ориентацией семейства макетов.
- При внесении изменений в определенную шаблонную страницу в одном из макетов семейства это изменение *не* отражается на одноименных шаблонных страницах других макетов. Таким образом можно настроить шаблонные страницы индивидуально для каждого графического оформления страниц из семейства макетов.

Работа со слоями

Палитра **Слой** – это «центр управления» слоями. Одним щелчком мыши в палитре слои можно скрывать, отображать, блокировать или разблокировать. Эту палитру можно также использовать для задания активного слоя (на котором размещаются новые создаваемые элементы), для изменения порядка расположения слоев, для слияния слоев и для перемещения объектов с одного слоя на другой.

Каждому создаваемому слою присваивается уникальный образец цвета в палитре **Слой**. При создании элемента в слое ограничивающий блок и манипуляторы отображаются с использованием цвета этого слоя.

Для отображения палитры **Слой** выберите **Вид > Слой**.



Со слоями можно работать в палитре **Слой**.

На каждом макете имеется слой **По умолчанию**. В слое **По умолчанию** можно добавлять и удалять элементы, однако удалить слой **По умолчанию** невозможно. При открытии макета, созданного в версии QuarkXPress до 5.0, все элементы отображаются в слое **По умолчанию**.

Макет может содержать до 256 слоев, включая слой **По умолчанию**.

Что такое слой

Слой в QuarkXPress аналогичен прозрачной пленке, закрывающей каждую страницу макета. На слой можно поместить практически все, включая графические блоки, текстовые блоки, линии, таблицы, интерактивные объекты и элементы QuarkXPress любого другого типа.

Слои могут быть полезны во многих отношениях.

- Можно поместить различные переводы документа на различные слои и таким образом хранить версии документа на всех языках в одном макете. При печати макета можно скрыть все уровни, кроме одного, содержащего требуемый язык.
- Можно поместить различные варианты оформления на разные уровни, чтобы быстро переключаться между вариантами, демонстрируя дизайн клиенту.
- Можно использовать блокировку уровней для предотвращения случайного изменения элементов страницы, которые должны оставаться неизменными. Например, если предполагается печать на бланках, на которых заранее напечатан фоновый рисунок, можно поместить этот бланк и фоновое изображение на отдельный слой, чтобы видеть конечный вид страницы, затем заблокировать этот слой и исключить его из печати.

Пользователи, имеющие опыт работы с такими графическими редакторами, как Adobe Photoshop, уже знакомы с концепцией слоев. Однако слои в макетах QuarkXPress имеют некоторые особенности, отсутствующие в графических редакторах.

- Даже если отображается передний слой, можно «щелкнуть сквозь» любую пустую область этого слоя и выбрать элементы на лежащих ниже слоях без необходимости ручной смены активного слоя.
- Каждый слой существует на всех страницах макета QuarkXPress—слои не относятся к конкретным страницам или разворотам. Это упрощает управление видом всех страниц в длинных макетах.
- Текст на заднем слое может обтекать объекты, расположенные на переднем слое.

Создание слоев

Для создания слоя нажмите кнопку **Создать слой**  на палитре **Слой**. Новый слой добавляется на палитру **Слой** перед активным слоем. Новый слой по умолчанию становится активным—это означает, что любые создаваемые элементы будут помещаться на этот слой.

Для создания нового элемента на определенном слое сначала щелкните мышью имя слоя в палитре **Слой**, чтобы активизировать этот слой. Затем используйте стандартные инструменты создания элементов для создания элементов на данном слое.

Выбор слоев

Активный слой обозначается на палитре **Слой** значком **Правка** . Активный слой—это слой, на который помещаются новые создаваемые элементы. Активный слой можно задать двумя способами.

- Щелкните мышью имя слоя на палитре **Слой**.

- Выберите на странице один элемент. Слой, на котором находится данный элемент, автоматически становится активным слоем.

Одновременно может быть активен только один слой (даже если одновременно выбраны элементы на нескольких слоях). Однако можно одновременно выбрать несколько слоев (например, если требуется объединить эти слои). Для выбора нескольких слоев выполните одну из следующих операций:

- Выберите элементы на нескольких слоях (например, выбрав всё на странице).
- Для выбора последовательных слоев на палитре нажмите клавишу Shift и, удерживая ее нажатой, щелкните на первом и последнем слоях выбираемого диапазона.
- Для выбора произвольных слоев на палитре щелкайте мышью на требуемых слоях при нажатой клавише Command/Ctrl.

➔ Для отмены выбора слоя при нескольких выбранных слоях нажмите клавишу Command/Ctrl и щелкните мышью на слое, выбор которого требуется отменить.

Отображение и скрытие слоев

Столбец **Видимый** палитры **Слой** управляет тем, какие слои отображаются в данный момент времени. Если в столбце **Видимый** отображается значок **Видимый**, слой является видимым.

- Для отображения или скрытия слоя щелкните мышью в столбце **Видимый** слева от имени слоя. Можно также дважды щелкнуть мышью слой для открытия диалогового окна **Атрибуты**, установить или снять флажок **Видимый** в этом диалоговом окне, затем нажать кнопку **ОК**.
- Для одновременного отображения или скрытия всех слоев макета выберите имя слоя, затем выберите пункт **Показать все слои** или **Скрыть все слои** в контекстном меню палитры **Слой**.
- Для скрытия всех слоев, кроме активного, выберите имя слоя, который требуется сделать активным, затем выберите пункт **Скрыть другие слои** в контекстном меню палитры **Слой**. Можно также нажать клавишу Control/Ctrl и, не отпуская ее, щелкнуть мышью значок **Видимый** того слоя, который требуется отобразить; все другие слои будут скрыты.
- Для отображения всех слоев, кроме активного, выберите пункт **Показать другие слои** в контекстном меню палитры **Слой**.

При использовании функции **Поиск/Замена** QuarkXPress производит поиск как на скрытых, так и на видимых слоях. Если соответствие найдено на скрытом слое, QuarkXPress временно отображает соответствующий скрытый текстовый блок или траекторию текста.

При проверки орфографии макета или статьи QuarkXPress просматривает все слои макета или статьи. Если предполагаемая ошибка орфографии найдена на скрытом слое, QuarkXPress временно отображает соответствующий скрытый текстовый блок или траекторию текста.

Если слой скрыт, по умолчанию он не выбран на панели **Слой** диалогового окна **Печать** и, следовательно, этот слой не печатается (если он не был отмечен вручную в диалоговом окне **Печать**).

При создании элемента на скрытом слое этот элемент видим, пока он остается выбранным.

Определение слоя, на котором находится элемент

Существуют два способа определения, на каком слое находится элемент:

- Посмотрите на ограничивающий блок и манипуляторы объекта (чтобы увидеть их, может понадобиться выбрать пункты **Вид > Направляющие**). Каждому слою (кроме слоя **По умолчанию**) назначен уникальный образец цвета на палитре **Слои**, причем ограничивающий блок и манипуляторы объектов, расположенных на слое, отображаются цветом данного слоя.
- Посмотрите на палитру **Слои**. При выборе элемента страницы значок **Элемент**  отображается на палитре **Слои** рядом с названием слоя, содержащего выбранный элемент. Если выбраны нескольких элементов на разных слоях, значок **Элемент** отображается рядом с каждым слоем, содержащим выбранный элемент.

Удаление слоев

Слой **По умолчанию** удалить невозможно, однако все остальные слои можно удалить. При удалении слоев можно выбрать, следует ли удалить элементы, находящиеся на этих слоях, или переместить эти элементы на другой слой. Для удаления слоя:

- 1 На палитре **Слои** выберите слой или слои, которые требуется удалить.
- 2 Нажмите кнопку **Удалить слой** .
- 3 Если на удаляемом слое находятся элементы, открывается диалоговое окно **Удалить слой**. Выберите вариант:
 - Если элементы, находящиеся на слое, требуется удалить, установите флажок **Удалить элементы на выбранных слоях**.
 - Если элементы, находящиеся на слоях, требуется переместить на другой слой, снимите флажок **Удалить элементы на выбранных слоях** и выберите требуемый слой в раскрывающемся меню **Переместить элементы на слой**.
- 4 Нажмите **ОК**.


Для удаления всех неиспользуемых слоев макета выберите в меню палитры пункт **Удалить неиспользуемые слои**.

Изменение параметров слоя

В диалоговом окне **Атрибуты** можно изменять следующие параметры выбранного слоя:

- **Имя:** Имя слоя, отображаемое на палитре **Слои**.
- **Цвет слоя:** Цвет, используемый для ограничительных блоков и манипуляторов объектов, расположенных на этом слое.
- **Видимый:** Определяет, будет ли отображаться этот слой в программе QuarkXPress.
- **Отключить вывод:** Определяет, будет ли печататься этот слой при печати макета. Эту настройку можно отменить в диалоговом окне **Печать**.
- **Заблокировано:** Определяет, можно ли изменять объекты, находящиеся на этом слое.
- **Сохранить обтекание:** В случае, если данный слой скрыт, этот параметр определяет, применяется ли обтекание объектов, расположенных на этом слое, к находящимся ниже слоям.

Для отображения диалогового окна **Атрибуты** для слоя дважды щелкните мышью имя слоя в палитре **Слои** или выберите имя слоя в палитре, затем выберите пункт **Правка слоя** в меню этой палитры.



Параметры слоя можно изменять в диалоговом окне **Атрибуты**.

Значения по умолчанию флажков **Видимый**, **Заблокировано**, **Отключить вывод** и **Сохранить обтекание** для новых слоев можно задать на панелях **Слои** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**).

Перемещение элементов на другой слой

Палитра **Слои** обеспечивает три способа перемещения существующих элементов на другой

слой. С помощью инструмента **Элемент**  выберите элемент, который требуется переместить, затем выполните одну из следующих операций:

- Нажмите кнопку **Переместить элемент на слой** , затем выберите требуемый слой в диалоговом окне **Переместить элементы**.
- Перетащите значок **Элемент**  на требуемый слой.
- Вырежьте элемент из текущего слоя и вставьте его в требуемый слой.

Для помещения копии элемента на другой слой нажмите клавишу **Control/Ctrl** и, не отпуская ее, перетащите значок **Элемент**  на требуемый слой в палитре **Слои**.

➔ Можно перемещать элементы шаблонной страницы на страницах макета со слоя **По умолчанию** на другие слои, однако после выполнения такой операции эти элементы перестанут быть элементами шаблонной страницы.

Копирование и вставка элементов между слоями

В палитре **Слои** имеется параметр, позволяющий настроить **Запоминание слоев при выполнении вставки**.



Заполнитель для изображения палитры **Слои**.

По умолчанию этот параметр включен. Если этот параметр включен, при копировании и вставке одного или нескольких элементов вставка выполняется в тот же слой, из которого

были скопированы элементы. Сопоставление слоев производится по имени, поэтому, если вставить элементы из другого документа с другими именами слоев, в текущем документе будет создан новый слой с нужным именем.

Если этот параметр выключен, вставка всех элементов производится в текущий активный слой.

Изменение порядка расположения слоев

Порядок расположения слоев аналогичен порядку расположения на «обычной» странице. В пределах слоя каждый элемент имеет собственное положение в стопке (расположение элементов от переднего до заднего плана в слое). Когда на слое рисуется новый элемент, он располагается перед элементами, существующими на данном слое. Для изменения порядка расположения элементов в пределах слоя можно использовать команды **На задний план**, **Переместить назад**, **На передний план** и **Переместить вперед** (меню **Элемент**), но эти команды не перемещают элементы на другие слои. Однако любые элементы на переднем слое отображаются перед всеми элементами, расположенными на заднем слое.

Для изменения порядка расположения слоев можно перетащить слой в новое положение на палитре **Слои**. (Слой, расположенный вверху списка палитры **Слои**, является самым верхним слоем макета.)

Слой и обтекание текста

Элементы на слоях подчиняются стандартному правилу обтекания в QuarkXPress: текст может обтекать только элементы, расположенные перед этим текстом. Например, если нарисовать небольшой графический блок в центре колонки текста, текст по умолчанию будет обтекать этот графический блок.

➔ При определении необходимости обтекания текста вокруг элементов, QuarkXPress также учитывает значение параметра **Тип** на вкладке **Обтекание** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**).

Скрывая слой, можно оставить включенным или отключить обтекание текста, вызванное мешающими элементами на этом слое. По умолчанию обтекание текста, вызванное скрытыми элементами, сохраняется.

- Чтобы убрать обтекание текста, вызванное скрытым слоем, дважды щелкните мышью скрытый слой на палитре **Слои** для открытия диалогового окна **Атрибуты**, затем снимите флажок **Сохранить обтекание** и нажмите кнопку **ОК**.
- Для изменения этой настройки обтекания по умолчанию для новых слоев снимите флажок **Сохранить обтекание** на панели **Слои** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**).

Дублирование слоев

Для дублирования слоя выберите этот слой на палитре **Слои** и выберите **Дублировать слой** в меню палитры **Слои**. Новый дублированный слой помещается непосредственно перед исходным слоем.

При дублировании статьи со связанными текстовыми блоками, размещенными на разных слоях, происходит следующее:

- Если дублируется слой, содержащий первый блок статьи, дублируется весь текст из этого блока, а также текст из последующих блоков, составляющих статью. Первый блок отображается на дублированном слое с символом переполнения.
- Если дублируется слой, содержащий один из средних блоков статьи, дублируется весь текст из этого блока, а также текст из всех последующих блоков данной статьи. Средний блок отображается на дублированном слое с символом переполнения. Текст из предыдущих блоков статьи не копируется на дублированный слой.
- Если дублируется слой, содержащий только последний блок статьи, на дублированный уровень копируется только текст из этого последнего блока (текст из предыдущих блоков статьи не копируется).

Слияние слоев

При слиянии двух или более слоев все расположенные на них элементы перемещаются на один слой. Порядок расположения сохраняется как внутри объединяемых слоев, так и между слоями (другими словами, все элементы, находившиеся на переднем слое, останутся впереди любых элементов, находившихся на заднем слое). Для слияния слоев:

- 1 На палитре **Слой** выберите слои для слияния.
 - 2 Нажмите кнопку **Слияние слоев**  на палитре **Слой**. Отображается диалоговое окно **Слияние слоев**.
 - 3 Выберите требуемый слой в раскрывающемся меню **Выбрать слой назначения**.
 - 4 Нажмите **ОК**. Визуальные индикаторы для объединенных элементов имеют цвет слоя, в который они были объединены, а слои, выбранные для слияния, удаляются.
- ➡ Слияние слоев невозможно, если один из выбранных слоев заблокирован.
- ➡ Можно выполнять слияние элементов со слоя «По умолчанию», однако сам слой «По умолчанию» в результате операции слияния никогда не удаляется.

Блокировка элементов на слоях

Во избежание случайного изменения элементов, расположенных на слое, можно с помощью палитры **Слой** заблокировать весь слой.

Блокировка слоев производится независимо от блокировки элементов. Элементы, заблокированные с помощью команды **Элемент > Блокировать**, все равно можно выбирать и редактировать, а выбор элементов, находящихся на заблокированном слое, вообще невозможен. Если заблокировать элемент на слое с помощью команды **Элемент > Блокировать**, а затем заблокировать и разблокировать слой, блокировка элемента сохранится даже после разблокировки слоя.

Столбец **Блокировать**  на палитре **Слой** управляет блокировкой слоев. Для блокировки слоев используйте один из следующих способов:

- Для блокировки или разблокировки слоя щелкните мышью в столбце **Блокировать** слева от имени слоя. Можно также дважды щелкнуть мышью слой для открытия диалогового окна **Атрибуты**, установить или снять флажок **Заблокировано**, затем нажать кнопку **ОК**.

- Чтобы заблокировать все слои, кроме одного, нажмите клавишу Command/Ctrl и щелкните мышью в столбце **Блокировать** рядом со слоем, который требуется редактировать.
- Для блокировки всех слоев выберите пункт **Блокировать все слои** в меню палитры.

Использование шаблонных страниц со слоями


Элементы шаблонной страницы находятся на шаблонных страницах в слое **По умолчанию**. По отношению к слоям элементы шаблонных страниц обладают следующими характеристиками:

- При применении шаблонной страницы к странице макета элементы шаблонной страницы влияют только на слой **По умолчанию** страницы макета.
- Элементы, добавленные на шаблонную страницу, помещаются позади элементов, добавленных в слой **По умолчанию** на странице макета.
- Элементы шаблонной страницы, находящиеся в слое **По умолчанию**, можно переместить в другой слой, но эти элементы больше не будут являться элементами шаблонной страницы.

Отключение печати слоев

Точно также, как можно отключить печать элементов (например, графических блоков) с помощью диалогового окна **Изменение**, можно отключить печать слоев. Для отключения печати слоя дважды щелкните мышью этот слой в палитре **Слои**. В диалоговом окне **Атрибуты** установите флажок **Отключить вывод**, затем нажмите кнопку **ОК**.

Если для слоя установлен флажок **Отключить вывод**, по умолчанию этот слой не выбран на панели **Слои** диалогового окна **Печать** и, следовательно, этот слой не печатается (если он не был отмечен вручную в диалоговом окне **Печать**).



Диалоговое окно **Печать** содержит настройки, управляющие тем, какие из слоев будут печататься.

- ➔ Для изменения настройки печати по умолчанию для новых слоев установите флажок **Отключить вывод** на панелях **Слои** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**).
- ➔ Настройка **Отключить вывод** для слоев не связана с элементами управления **Отключить вывод** и **Отключить печать рисунка** диалогового окна **Изменение** (меню **Элемент**).

Использование слоев PDF

При экспорте макета, содержащего слои, в виде файла PDF можно задать следующие параметры:

- слои, включаемые в экспортированные файлы PDF;
- экспорт слоев QuarkXPress как исходных слоев PDF.

Дополнительную информацию см. в разделе «*Экспорт макета в формате PDF*».

Работа со списками

Функция «Списки» позволяет собрать текст абзацев, к которым применены определенные таблицы стилей символов или абзацев. Хотя функция «Списки» чаще всего используется для создания содержания, ее можно также использовать для создания списка иллюстраций или рисунков, включенных в публикацию.

Подготовка для списков

Перед созданием списка в документе необходимо создать и применить таблицы стилей. Начните с создания таблиц стилей, которые будут использованы в содержании, например, «Название главы», «Название раздела» и «Основной текст». Затем создайте другую таблицу стиля для форматирования содержания.

Включение таблиц стилей в список

В первую очередь при создании списка необходимо решить, какие таблицы стилей требуется включить в список. Для создания содержания в список может потребоваться включить таблицы стилей заголовков глав и разделов, так как в содержании обычно указываются названия глав и соответствующие им номера страниц. В списки можно включить таблицы стилей абзацев и символов.

Задание уровней в списке

Перед созданием списка необходимо также решить, как будут заданы различные уровни в таблицах стилей абзацев. Можно расположить заголовки глав на первом уровне, а названия разделов внутри главы—на втором уровне. Например, если при создании руководства по работе с приложением глава называется «Меню «Файл», название главы «Меню «Файл» можно разместить на первом уровне списка. Пункты «Создать», «Открыть», «Закрыть» и «Сохранить» (подзаголовки главы «Меню «Файл») могут размещаться на втором уровне. Если заранее принять решения, подобные описанным выше, это упростит процесс создания списка.

Создание списка


После того, как созданы и применены таблицы стилей в документе и решено, какие из них должны быть включены в список, можно приступить к созданию списка. Выберите **Правка > Списки** и нажмите кнопку **Создать** для отображения диалогового окна **Правка списка**, затем введите имя в поле **Имя**.

В списке **Доступные стили** отображаются все таблицы стилей из активного проекта. По очереди выбирайте все таблицы стилей, которые требуется использовать в списке, и нажимайте кнопку **Добавить** для их добавления в список **Стили в списке**. Например, если требуется

включить в содержание все заголовки с таблицами стилей «Заголовок 1» и «Заголовок 2», добавьте эти две таблицы стилей в список **Стили в списке**.

Задав таблицы стилей, определяющие состав содержания, можно определить способ форматирования содержания. Для каждой таблицы стилей из списка **Стили в списке** выберите значения параметров **Уровень**, **Нумерация** и таблицу стиля **Форматировать как**:

- **Уровень** определяет отступ содержимого списка в палитре **Списки** (чем больше уровень, тем больше отступ).
- **Нумерация** позволяет управлять тем, следует ли включать в список номера страниц для каждого вхождения данной таблицы стилей и где этот номер должен располагаться.
- **Форматировать как** позволяет задать таблицы стилей, применяемых к каждому из уровней автоматически генерируемого содержания.




Можно использовать диалоговое окно **Правка списка** для создания списков для таких объектов, как автоматически генерируемое содержание.

Импорт списков из другого документа

QuarkXPress позволяет присоединять списки из другого документа либо с помощью диалогового окна **Списки** (**Правка > Списки**), либо с помощью команды **Присоединение** (**Файл > Присоединение**).

Перемещение с помощью списков

Для просмотра списка откройте палитру **Списки** (меню **Окно**), выберите список в раскрывающемся меню **Имя списка**, затем нажмите кнопку **Обновить**. Выбранный список отображается в палитре **Списки**.



Можно использовать диалоговое окно **Правка списка** для создания списков для таких объектов, как автоматически генерируемое содержание.

- ➔ Если статья содержит много макетов, можно выбрать другой макет в раскрывающемся списке **Показать списки для**.

Для поиска конкретной строки в активном списке введите слово, содержащееся в этой строке, в поле **Найти** палитры. Список в палитре прокручивается до первого вхождения этого слова в списке.

Для перехода на конкретный абзац дважды щелкните его мышью в палитре **Списки**. Окно прокручивается до места в макете, в котором расположен этот абзац.

Создание списков

Для включения в макет содержания (или списка другого типа) разместите точку вставки текста в том месте, в котором должен находиться список, затем нажмите **Построить** на палитре **Списки**. Список создается автоматически. Автоматически применяются таблицы стилей, выбранные для списка в раскрывающемся меню **Форматировать как** (диалоговое окно **Новый список**).

- ➔ Если текст в документе находится на монтажном столе, рядом с текстом в построенном списке вместо номера страницы отображается символ креста (Mac OS) или буквы «PB» (Windows).

Обновление списков

Во время работы с документом автоматическое обновление палитры **Списки** не производится. Внеся изменения в текст, необходимо обновить список, чтобы он соответствовал текущему состоянию. При нажатии кнопки **Обновить** в палитре **Списки** производится поиск элементов списка в документе и повторное построение списка в палитре **Списки**.

Для обновления списка, который уже был вставлен в текстовый блок, выберите этот блок, нажмите кнопку **Обновить** для приведения списка в соответствие с текущим состоянием, затем нажмите кнопку **Построить**. Приложение обнаруживает, что в макете уже имеется копия списка, и отображает запрос, требуется ли **Вставить** новую копию списка или **Заменить** существующую версию. Для обновления существующего списка нажмите кнопку **Заменить**.

Работа с указателями

В QuarkXPress индексация производится пометкой слов в документах как элементов указателя первого, второго, третьего или четвертого уровня. Можно создавать перекрестные ссылки и выбирать, охватывают ли элементы указателя слово, ряд абзацев, выбранный текст или весь текст до следующего вхождения определенной таблицы стиля. Когда наступает время создания указателя, необходимо указать формат (с отступами или без отступов), пунктуацию, шаблонную страницу и таблицы стилей для разных уровней. После этого QuarkXPress создает указатель и применяет к нему стили.

Программное обеспечение может автоматизировать процесс ввода текста, форматирования и обновления номеров страниц в указателе, однако пользователю необходимо решить, что должно входить в осмысленный и удобный указатель. Так как полностью автоматизировать этот процесс невозможно, создание указателя может потребовать дополнительного времени, однако если читатели созданного документа получают возможность поиска требуемой информации, это время не окажется потраченным впустую.

Задание цвета маркера указателя

При добавлении слова в указатель QuarkXPress помечает его скобками или прямоугольником; эти символы называются маркерами указателя. Маркеры указателя отображаются в документе, если открыта палитра **Указатель** (**Вид > Показать указатель**). Цвет маркеров указателя можно настроить с помощью диалогового окна **Предпочтения указателя**.

- 1 Выберите **QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Указатель**.
 - 2 Нажмите кнопку **Цвет маркера указателя** для отображения окна выбора цвета.
 - 3 С помощью ползунков, стрелок, полей или круговой диаграммы цветов задайте цвет для маркеров указателя.
 - 4 Нажмите кнопку **ОК** для закрытия окна выбора цвета; затем нажмите кнопку **ОК** для закрытия диалогового окна **Предпочтения указателя**.
- ➔ При включении в указатель диапазона текста он помечается скобками. Если установить в некоторое место указатель вставки текста и ввести элемент указателя, это место помечается прямоугольником.

Создание элементов указателя

Каждая запись в указателя называется элементом независимо от количества входящих в нее слов. Каждому элементу присваивается значение уровня. Уровни показывают иерархию элемента от первого до четвертого уровня. Элементы первого уровня—это наиболее общие понятия, а элементы четвертого уровня—наиболее специфичные.

QuarkXPress позволяет создавать четыре уровня элементов в указателе с отступами и два уровня элементов в указателе без отступов.

Создание элемента указателя первого уровня

Элемент указателя первого уровня представляет собой основной раздел отсортированного по алфавиту указателя.

- ➔ Перед началом добавления слов в указатель требуется решить, создается ли указатель с *отступами* или *без отступов*. Указатель с отступами может иметь до четырех уровней

информации, при этом элементы разделяются символами начала абзаца и разными таблицами стилей. Указатель без отступов имеет два уровня информации, при этом элементы второго уровня следуют сразу за элементами первого уровня в одном абзаце.

- 1 Поместите указатель вставки текста в текст или выберите диапазон текста для задания начала текста, который требуется занести в указатель.
 - 2 Чтобы ввести текст для элемента первого уровня в поле **Текст** палитры **Указатель** (меню **Вид**), выберите текст в документе или напечатайте его в поле.
 - 3 Для изменения порядка сортировки элемента по алфавиту введите текст в поле **Сортировка**. Например, элемент «20-й век» можно сортировать как «Двадцатый век». Это не влияет на сам текст элемента указателя.
 - 4 Выберите **Первый уровень** в раскрывающемся меню **Уровень**.
 - 5 Для замены форматирования символов по умолчанию, применяемого к номеру страниц или перекрестной ссылке, выберите другую таблицу стиля в раскрывающемся меню **Стиль**. Форматирование по умолчанию – это стиль символов текста элемента.
 - 6 Выберите вариант в раскрывающемся меню **Область действия** для задания области текста, охватываемой данным элементом указателя.
 - 7 Нажмите кнопку **Добавить**  в палитре **Указатель**; элемент указателя первого уровня вносится в алфавитный список **Элементы**. Индексированный текст помечается в документе скобками или прямоугольником. Можно также нажать кнопку **Добавить все**  для добавления в список **Элементы** всех вхождений выбранного текста.
- ➔ Элемент указателя можно добавить, выделив текст в документе, открыв контекстное меню и выбрав пункт **Добавить в указатель**. Элемент добавляется с использованием выбранных уровней, стиля и области действия. Отображаемое контекстное меню совпадает с контекстным меню для текстового блока, за исключением пункта **Добавить в указатель**.

Если выделить слово, добавить его в указатель и затем еще раз попробовать добавить выделенное слова в указатель (например, с другим уровнем), отображается предупреждение: «В этом местоположении уже имеется ссылка указателя». Для того, чтобы несколько раз включить в указатель одно и то же слово, поместите указатель вставки текста в требуемое слово, затем введите это слово в поле **Текст**. Маркер второго элемента указателя отображается в виде рамки со скобками.

При нажатой клавише Option/Alt кнопка **Добавить** заменяется кнопкой **Добавить в обратном порядке** . Кнопка **Добавить в обратном порядке** добавляет элемент в список **Элементы** в обратном порядке с запятой между словами. Например, при нажатии кнопки **Добавить в обратном порядке** текст «Петр Иванов» добавляется как «Иванов, Петр». «Петр Андреевич Иванов» добавляется как «Иванов, Петр Андреевич».

При нажатой клавише Option/Alt кнопка **Добавить все** заменяется кнопкой **Добавить все в обратном порядке** . При нажатии кнопки **Добавить все в обратном порядке** все вхождения выделенного текста добавляются в список **Элементы** в обратном порядке.

Создание элемента указателя второго, третьего или четвертого уровня

В указателе с отступами элементы второго, третьего и четвертого уровней располагаются под элементами первого уровня в новом абзаце. В указателе без отступов элементы второго уровня располагаются вслед за элементом первого уровня в одном абзаце.

- 1 Поместите курсор вставки текста в начала диапазона текста, который требуется пометить для вставки в указатель.
 - 2 Используйте элементы управления **Текст**, **Сортировка**, **Стиль** и **Область действия** так же, как и при создании элементов первого уровня.
 - 3 Щелкните мышью в левом столбце списка **Элементы** рядом с тем элементом более высокого уровня, к которому будет относиться создаваемый элемент второго, третьего или четвертого уровня.
- ➔ Элементы второго, третьего и четвертого уровня располагаются с отступами, если таблица стилей абзаца, использованная в созданном указателе, имеет значение левого отступа.

- 4 Выберите значение **Второй уровень**, **Третий уровень** или **Четвертый уровень** в раскрывающемся меню **Уровень**.

Доступные значения параметра **Уровень** зависят от положения стрелки . Значение **Второй уровень** доступно, если стрелка находится рядом с элементом первого или второго уровня, значение **Третий уровень** доступно, если стрелка находится рядом с элементом первого, второго или третьего уровня, а значение **Четвертый уровень** доступно, если стрелка находится рядом с элементом первого, второго, третьего или четвертого уровня.

- 5 Нажмите кнопку **Добавить** . Новый элемент указателя сортируется по алфавиту и вставляется с отступом под соответствующим элементом.

- ➔ Если элемент указателя будет использоваться в качестве заголовка для следующих уровней информации, выберите **Отключить вывод № страницы** в раскрывающемся меню **Область действия**. Например, при создании поваренной книги можно создать элемент «Кекс», отключить для него вывод номера страницы, затем перечислить кексы различных видов, такие как «шоколадный» или «лимонный», в элементах второго или третьего уровня.

Создание перекрестных ссылок

Помимо указания номеров страниц для элементов указателя, можно отсылать читателя к другим разделам. Например, в ссылке «Типографское дело» можно указать «См. также «Шрифты»». Для этого следует создать перекрестную ссылку. Можно создать перекрестную ссылку на существующий элемент указателя или можно добавить новый элемент специально для данной перекрестной ссылки. Для создания перекрестной ссылки используйте палитру **Указатель (Вид > Показать указатель)**.

Создание перекрестной ссылки для нового элемента указателя

Для создания перекрестной ссылки для нового элемента указателя:

- 1 Поместите указатель вставки текста в любое место текста (неважно, где он будет помещен, так как номера страниц для этого элемента не указываются).
- 2 Введите текст элемента в поле **Текст** палитры **Указатель**.

- 3 Используйте элементы управления **Сортировка** и **Уровень** точно так же, как и для любого другого элемента указателя.
- 4 Выберите вариант **Перекрестная ссылка** в раскрывающемся меню **Область действия**. Выберите требуемый тип перекрестной ссылки из раскрывающегося меню: **См.**, **См. также** или **См. в этом документе**.
- 5 Укажите элемент указателя, на который дается перекрестная ссылка, введя текст в поле или щелкнув мышью существующий элемент в списке.
- 6 Нажмите кнопку **Добавить**. Разверните элемент для просмотра текста перекрестной ссылки.

Создание перекрестной ссылки для существующего элемента указателя

Для создания перекрестной ссылки для существующего элемента указателя:

- 1 Поместите указатель вставки текста в любое место текста (неважно, где он будет помещен, так как номера страниц для этого элемента не указываются).
 - 2 Выберите элемент в списке **Элементы**. Этот элемент автоматически помещается в поле **Текст**.
 - 3 Нажмите кнопку **Правка**  на палитре **Указатель**, дважды щелкните мышью элемент или выберите элемент и откройте контекстное меню.
 - 4 Выберите вариант **Перекрестная ссылка** в раскрывающемся меню **Область действия**. Выберите требуемый тип перекрестной ссылки из раскрывающегося меню: **См.**, **См. также** или **См. в этом документе**.
 - 5 Укажите элемент указателя, на который дается перекрестная ссылка, введя текст в поле или щелкнув мышью существующий элемент в списке.
- ➔ Разверните элемент для просмотра текста перекрестной ссылки в списке **Элементы** вместе со ссылками на номера страниц.
- ➔ При создании указателя перекрестные ссылки вставляются сразу же за ссылками на номера страниц. Они форматируются с использованием таблицы стиля символов, заданной в диалоговом окне **Предпочтения указателя (Правка > Предпочтения > Указатель)**. Если выбрать вариант **Стиль элемента**, для перекрестной ссылки используется та же таблица стиля, что и для предшествующего ей элемента. С помощью раскрывающегося меню **Стиль** (палитра **Указатель**) можно задать таблицу стиля символов для перекрестной ссылки, которая будет использоваться вместо таблицы стиля, заданной в диалоговом окне **Предпочтения указателя**. Эта таблица стиля применяется к тексту, введенному в поле **Перекрестная ссылка**; однако эта таблица стиля не применяется к части «См.», «См. также» или «См. в этом документе» перекрестной ссылки.

Знаки препинания, предшествующие перекрестной ссылке, задаются в поле **Перед перекрестной ссылкой** диалогового окна **Предпочтения указателя (QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Указатель)**. Если требуется использовать знаки препинания после перекрестной ссылки, введите их после текста перекрестной ссылки в палитре **Указатель**.

Редактирование элемента указателя

Можно выбрать элемент указателя и отредактировать информацию, содержащуюся в полях **Текст** и **Сортировка**. Можно также выбрать перекрестную ссылку или ссылку на номер

страницы и изменить информацию в меню **Стиль** или **Область действия**. Можно также изменить уровень элемента.

- 1 Выберите элемент или ссылку в списке **Элементы**. (Для просмотра ссылок разверните элемент.)
- 2 Нажмите кнопку **Правка**  на палитре **Указатель**, дважды щелкните мышью элемент или выберите элемент и выберите пункт **Правка** в контекстном меню.
В режиме редактирования изображение кнопки **Правка**  инвертируется.
- 3 Внесите любые изменения в выбранный элемент или ссылку. Можно также выбрать и отредактировать другие элементы или ссылки.
- 4 Для выхода из режима редактирования еще раз нажмите кнопку **Правка** .

Удаление элемента указателя

Для удаления элемента указателя и удаления маркеров указателя этого элемента из текста:

- 1 Выберите элемент или ссылку в списке **Элементы**. (Для просмотра ссылок разверните элемент.)
- 2 Откройте контекстное меню и выберите пункт **Удалить** или нажмите кнопку **Удалить**  на палитре **Указатель**.

Задание пунктуации, используемой в указателе

Диалоговое окно **Предпочтения указателя** позволяет задать пунктуацию, автоматически добавляемую при создании указателя.

- 1 Выберите **QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Указатель**.
- 2 Введите пунктуацию указателя, включая все окружающие пробелы, и таблицу стилей перекрестных ссылок в полях **Символы-разделители**.
 - **Следующий элемент** задает пунктуацию, используемую сразу за каждым элементом указателя (обычно это двоеточие). Например, в элементе «QuarkXPress: xii, 16–17, 19» сразу же за элементом указателя «QuarkXPress» используются двоеточие и пробел.
Если сразу же за элементом указателя следует перекрестная ссылка, вместо символов **Следующий элемент** используются символы **Перед перекрестной ссылкой**.
 - **Между номерами страниц** задает слова или пунктуацию, используемую в качестве разделителя в списке номеров страниц (обычно используется запятая или точка с запятой). Например, в элементе «QuarkXPress: xii, 16–17, 19» между номерами страниц используются запятая и пробел.
 - **В диапазоне страниц** задает слова или пунктуацию, используемую для обозначения диапазона страниц (обычно короткое тире или, в английском языке, слово «to» с пробелами по обеим сторонам, т.е.: « to »). Например, в элементе «QuarkXPress: xii, 16–17, 19» в диапазоне страниц использовано короткое тире.

- **Перед перекрестной ссылкой** задает слова или пунктуацию, используемую перед перекрестной ссылкой (обычно точка, точка с запятой или пробел). Например, в элементе «QuarkXPress: xii, 16–17, 19. См. также Макет страницы» перед перекрестной ссылкой используются точка и пробел.
- **Стиль перекрестных ссылок** задает таблицу стиля, используемую для перекрестной ссылки. Эта таблица стиля применяется только к словам «См.», «См. также» и «См. в этом документе».
- **Между элементами** задает слова или пунктуацию, используемую между уровнями элементов в указателе без отступов (обычно используется точка с запятой или точка). В указателе без отступов элементы и вложенные элементы указателя располагаются в одном абзаце, а не разделяются вложенными отступами. Например, в элементе «QuarkXPress: xii, 16–17, 19; Печать из: 62–64; Набор текста: 32, 34» между элементами используется точка с запятой.

В указателе с отступами символы **Между элементами** используются как конечная пунктуация каждого абзаца.

3 Нажмите **ОК**.

- ➔ Готовый указатель содержит сформатированный текст, а не динамические ссылки на индексированный текст. В случае дальнейшего редактирования текста или списка **Элементы** необходимо заново построить указатель.
- ➔ В каждое из полей **Символы-разделители** можно ввести не более 72 символов. В полях **Символы-разделители** можно также использовать некоторые тэги «XPress Tags». Например, если в поле **Следующий элемент** ввести тэг «\b», то при построении указателя после каждого элемента автоматически вставляется символ табуляции заданного по умолчанию типа.

Создание указателя

Для создания указателя из содержимого панели **Указатель** используйте диалоговое окно **Создать указатель**.

При создании указателя QuarkXPress компилирует список, форматирует его в соответствии с заданными пользователем спецификациями и вставляет указатель на страницы, основанные на выбранной шаблонной странице. Если предпочтения указателя задаются при открытом документе, они относятся только к данному документу.

Перед созданием указателя создайте для него шаблонную страницу с автоматическим текстовым блоком. Затем создайте таблицы стилей абзацев для заголовков разделов и всех уровней, используемых в указателе. Обычно уровни обозначаются различными значениями отступа.

При генерировании указателя для книги указатель должен вставляться в последнюю главу книги. Если указатель вставляется в любую другую главу книги с непрерывной нумерацией страниц, номера страниц, следующих за указателем, могут измениться. Можно создать отдельную главу специально для указателя и поместить ее в конец книги.

Для создания указателя:

- 1 Выберите **Утилиты > Создать указатель** или откройте контекстное меню палитры **Указатель** и выберите пункт **Создать указатель**.

- 2 Для параметра **Формат** выберите **С отступами** или **Без отступов**. Если указатель содержит более двух уровней информации, необходимо создать указатель с отступами. Если решено создать указатель без отступа, все уровни информации элемента указываются в одном абзаце без иерархической структуры.
 - 3 Установите флажок **Вся книга** для создания указателя всей книги, в которую входит данный документ. Если документ не входит в состав книги, данный пункт недоступен. Если этот флажок не установлен, создается указатель только текущего документа.
 - 4 Установите флажок **Заменить существующий указатель** для перезаписи существующего указателя.
 - 5 Для добавления заголовков каждого алфавитного раздела указателя установите флажок **Добавить буквы — заголовки групп** и выберите таблицу стилиа из раскрывающегося меню.
 - 6 Выберите для указателя параметр **Шаблонная страница** (отображаются только шаблонные страницы с автоматическими текстовыми блоками). QuarkXPress автоматически добавляет страницы, необходимые для указателя, в конец документа. Если задана шаблонная страница с разворотами, сначала добавляется правая страница.
 - 7 Выберите в раскрывающихся меню **Стили уровней** таблицы стилей для каждого уровня указателя. Если для параметра **Формат** выбрано значение **Без отступов**, доступно только раскрывающееся меню **Первый уровень** (так как все уровни вставляются в один абзац).
 - 8 Нажмите кнопку **ОК** для закрытия диалогового окна **Создать указатель** и создания указателя.
- ➔ Если требуется сравнить два варианта указателя, снимите флажок **Заменить существующий указатель** в диалоговом окне **Создать указатель** (меню **Утилиты**).

Редактирование окончательных вариантов указателей

После создания указателя необходимо внимательно его изучить. Проверьте полноту указателя, правильность перекрестных ссылок и логичность структуры уровней. Проверьте пунктуацию и форматирование. Маловероятно, что в первом созданном пользователем указателе не будет погрешностей. Некоторые ошибки можно устранить, отредактировав и заново создав указатель, для устранения остальных погрешностей потребуется локальное форматирование текста указателя.

Непечатаемый текст в указателе

Если текст, помеченный скобками, не будет напечатан, потому что он находится на монтажном столе, закрыт другим элементом или не поместился в блок (переполнение блока), то рядом с этим элементом указателя вместо номера страницы отображается символ креста † (Mac OS) или символы «PB» с пробелом после «B» (Windows).

Только Mac OS: Для поиска символа креста введите «Option+T» в поле **Найти** диалогового окна **Поиск/Замена** (меню **Правка**), затем проверьте, можно ли устранить ошибку в документе, или удалите символы креста из собранного указателя.

Только Windows: Для поиска символов «PB» введите их (включая пробел) в поле **Найти** диалогового окна **Поиск/Замена** (меню **Правка**), затем проверьте, можно ли устранить ошибку в документе, или удалите эти символы из собранного указателя.

Редактирование и повторное построение указателя

Для устранения ошибок пунктуации, элементов указателя или структуры указателя вернитесь на палитру **Указатель**, в диалоговое окно **Предпочтения указателя (QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Указатель)** или в диалоговое окно **Создать указатель** (меню **Утилиты**). Внесите необходимые изменения и заново создайте указатель.

Обновление указателя

Если после построения указателя индексированный документ редактировался, необходимо заново собрать указатель. Так как QuarkXPress не обновляет текст указателя автоматически, окончательный указатель следует создавать только тогда, когда разработчик уверен, что документ больше не будет изменяться.

Применение локального форматирования к указателю

После создания указателя, отвечающего всем требованиям, — и если дальнейшие изменения в публикации не ожидаются — можно улучшить вид указателя с помощью локального форматирования. Например, при наличии только одного элемента указателя для каждой из букв «Щ», «Э», «Ю» и «Я» можно объединить эти элементы под одним заголовком «Щ–Я». Можно также с помощью диалогового окна **Поиск/Замена** (меню **Правка**) применить стили шрифта к определенным словам. Помните, что эти изменения не будут отражены в будущих версиях указателя, если на этом этапе удалить или изменить элементы указателя.

Работа с книгами

С публикациями, содержащими много документов, может быть сложно работать. Связанные документы необходимо хранить рядом друг с другом, однако они должны оставаться отдельными документами. Книги помогают справиться с этой задачей.

Книги представляют собой файлы QuarkXPress, отображаемые в виде окон, содержащих ссылки на отдельные документы, называемые главами. После добавления глав в книгу их можно открывать, закрывать и отслеживать с помощью палитры **Книга**. QuarkXPress позволяет синхронизировать таблицы стилей и другие спецификации, используемые в главах книги, печатать главы из палитры **Книга** и автоматически обновлять номера страниц во всех главах.

QuarkXPress позволяет одновременно открыть максимум 25 книг. Книги могут открываться одновременно несколькими пользователями, поэтому члены одной рабочей группы могут иметь доступ к различным главам. Книги остаются открытыми, пока пользователь не закроет их или не закроет программу QuarkXPress. Изменения, внесенные в книги, сохраняются при закрытии палитры **Книга** или при закрытии программы QuarkXPress.

Изменения, сделанные в книгах (например, добавление или изменение порядка глав), автоматически сохраняются при закрытии книги или при закрытии программы QuarkXPress. При открытии или редактировании глав их необходимо сохранять точно так же, как и при работе с автономным проектом QuarkXPress, используя команду **Сохранить** (меню **Файл**).

➔ Когда члены рабочей группы вносят изменения в книгу—например, открывая главы или изменяя их порядок в книге, — книга обновляется в соответствии с этими изменениями. Для принудительного обновления книги щелкните мышью в любом месте палитры **Книга**.

Создание книг

В QuarkXPress под книгой понимается совокупность документов (глав). Новую книгу можно создать в любой момент. Для создания новой книги:

- 1 Выберите **Файл > Создать > Книга**.
 - 2 Задайте местоположение файла новой книги с помощью элементов управления данного диалогового окна.
 - 3 Введите имя книги в поле **Имя книги/Имя файла**.
 - 4 Нажмите кнопку **Создать**. Новая книга отображается в виде окна поверх всех открытых документов.
- ➔ Если файлы книг хранятся в месте с общим доступом, сразу несколько пользователей могут открывать книги и редактировать главы. Для использования функции «Книга» в многопользовательской среде пути к книге с компьютеров всех пользователей должны совпадать; поэтому книга должна храниться на общедоступном сетевом сервере, а не на компьютере пользователя, который также имеет доступ к книге.

Работа с главами

Книги содержат индивидуальные документы QuarkXPress (называемые главами). Главы создаются путем добавления документов в открытые книги. Главы открываются с помощью палитры **Книга**, а не командой **Открыть** (меню **Файл**). Можно изменять порядок глав в книге или удалять главы из книги. Главы, входящие в книгу, должны находиться в том же томе (логическом разделе диска), что и книга.

Добавление глав в книги

В книгу можно добавить не более 1000 глав. Для добавления глав в открытую книгу:

- 1 Нажмите кнопку **Добавить главу**  на палитре **Книга**.
- 2 Используя элементы управления этого диалогового окна, найдите первый документ, который требуется добавить в книгу. При добавлении в книгу первой главы она становится ведущей главой книги. Ведущая глава задает таблицы стилей, цвета, правила переноса и выравнивания, списки, пунктиры и линии, которые будут использоваться во всей книге. Эти атрибуты относятся только к ведущей главе: атрибуты остальных глав независимы от атрибутов ведущей главы.
- 3 Выберите документ в списке и нажмите кнопку **Добавить**. Если документ был создан в более ранней версии QuarkXPress, отображается предупреждение, что при добавлении документа он будет преобразован в текущий формат; при нажатии кнопки **ОК** документ обновляется и сохраняется в виде главы книги QuarkXPress.
- 4 Повторите шаги 1–3 для добавления в книгу других глав.

По мере добавления глав они отображаются в палитре **Книга**. Если в палитре **Книга** выбрана некоторая глава, то при нажатии кнопки **Добавить главу**  следующая глава добавляется сразу после выбранной главы. Если ни одна глава не выбрана, следующая глава добавляется в конец списка.

Глава может входить только в одну книгу. Если требуется использовать главу в другой книге, с помощью команды **Сохранить как** (меню **Файл**) создайте копию этого документа. Добавьте копию документа в другую книгу. При добавлении главы в другую книгу может измениться нумерация страниц в книге.

Состояние главы

После создания глав в книге Вы и другие пользователи можете открывать, закрывать и отслеживать главы с помощью палитры **Книга**. Столбец **Состояние** в палитре **Книга** показывает текущее состояние каждой главы:

- **Доступно** означает, что пользователь может открыть главу.
- **Открыто** означает, что эта глава уже открыта на данном компьютере.
- **[Имя пользователя]** означает, что эта глава открыта другим пользователем. Имя пользователя—это имя, назначенное компьютеру пользователя. Сведения о совместном использовании файлов и назначении имен компьютерам см. в документации, входящей в комплект поставки компьютера.
- **Измененное** означает, что глава была открыта и отредактирована без использования функции книги. Для изменения этого состояния на состояние **Доступно** откройте эту главу с помощью палитры **Книга**, затем закройте главу.
- **Отсутствует** означает, что после добавления файла главы в книгу он был перемещен. Дважды щелкните мышью на имени главы для открытия диалогового окна, затем найдите этот файл.

Открытие глав в книге

Хотя книга может быть открыта сразу несколькими пользователями, глава может быть открыта одновременно только одним пользователем. Для открытия главы в столбце **Состояние** должно отображаться соответствующее состояние этой главы: **Доступно** или **Измененное**. Для открытия главы дважды щелкните мышью имя доступной главы.

Открытие глав независимо от книг

Если требуется работать на компьютере, не входящем в состав сети, в которой находится книга (например, требуется редактировать главу дома), можно работать с копией главы независимо от книги. Завершив работу с главой, скопируйте ее обратно в исходное местоположение в сети; она будет отображаться в палитре **Книга** с состоянием **Измененное**.

- ➔ Чтобы другие пользователи не могли редактировать исходную главу, пока она редактируется Вами, можно поместить исходный файл главы в другую папку, при этом в палитре **Книга** для этой главы будет отображаться состояние **Отсутствует**.

Изменение порядка глав в книгах

Порядок глав в книге можно изменить в любой момент независимо от их состояния. При изменении порядка глав обновляется автоматическая нумерация страниц. Щелкните мышью имя главы для ее выделения, затем нажмите кнопку **Переместить главу**   в палитре **Книга**. Выбранная глава перемещается на одну строку вверх или вниз.

Удаление глав из книг

Главу можно в любой момент удалить из книги. Щелкните мышью имя главы для ее выделения, затем нажмите кнопку **Удалить главу** . Имя главы удаляется из палитры **Книга**, и все ссылки на эту главу разрываются. Глава становится стандартным документом QuarkXPress.

Управление номерами страниц

Если в главах имеются разделы (**Страница > Раздел**), при добавлении глав в книгу номера разделов и страниц сохраняются. Например, каждая глава в книге может быть новым разделом. Если разделы в главах отсутствуют, QuarkXPress назначает главам книги последовательную нумерацию страниц. Например, если первая глава книги состоит из 10 страниц, вторая глава начинается со страницы 11.

Для изменения нумерации страниц в книге можно добавлять или удалять разделы. Если на странице документа помещен символ автоматического номера страницы, эта страница отображается с соответствующим номером страницы.

Работа с главами, имеющими разделы

Если глава содержит символ начала раздела, нумерация страниц раздела действует в книге до тех пор, пока программа QuarkXPress не встретит новый символ начала раздела. Например, если первая глава книги является разделом с префиксом нумерации страниц «А», все страницы в последующих главах будут иметь префикс «А» до тех пор, пока программа QuarkXPress не встретит новый раздел. В данном примере вторая глава может иметь раздел с префиксом «В».

Разделы в главах книги можно добавлять, изменять и удалять в любое время (**Страница > Раздел**). Если удалить все разделы из всех глав книги, в книге восстанавливается последовательная нумерация страниц.

➔ Для просмотра номеров страниц глав в палитре **Книга** необходимо использовать автоматическую нумерацию страниц.

Работа с главами, не содержащими разделов

Если глава не содержит разделов, QuarkXPress создает «начало главы книги» для первой страницы каждой главы. Начало главы книги означает, что нумерация страниц главы продолжает нумерацию страниц предыдущей главы. Для отмены начала главы книги и создания раздела откройте главу и выберите **Страница > Раздел**. Установите флажок **Начало раздела**; при этом снимается флажок **Начало главы книги**. При добавлении страниц в главу, изменении порядка глав или удалении глав последующие страницы и главы нумеруются в соответствии с данным началом раздела.

➔ Чтобы на выводимых страницах главы правильно отображалась нумерация страниц книги, номера страниц необходимо задавать с помощью символа «Текущий номер страницы».

Любой пользователь, открывший книгу, может добавлять главы, изменять их порядок или удалять их. Пользователь может также добавлять разделы в главы для отмены последовательной нумерации страниц или синхронизировать главы. Можно поручить эти задачи одному пользователю (например, редактору) и попросить других пользователей просто открыть и закрыть главы с помощью палитры.

При открытии главы вне соответствующей книги QuarkXPress (т.е. при открытии главы без использования палитры **Книга**) нумерация страниц может временно измениться. Если глава

содержит символы начала главы книги, которые автоматически обновляют номера страниц в главах, то при редактировании главы за пределами книги нумерация этой главы будет начинаться с 1. Если снова открыть эту главу с помощью палитры **Книга**, номера страниц будут автоматически обновлены. Если глава содержит обычные символы начала разделов, то при редактировании вне книги нумерация страниц не изменяется.

Синхронизация глав

Для обеспечения идентичности всех используемых в главах книги таблиц стилей, цветов, правил переноса и выравнивания, списков, пунктиров и линий можно синхронизировать эти параметры в соответствии с заданными в ведущей главе. По умолчанию ведущей главой книги является первая глава, однако ведущую главу можно в любой момент изменить.

При синхронизации глав все определения в каждой главе сравниваются с определениями в ведущей главе и, при необходимости, обновляются. После синхронизации глав каждая глава книги содержит такие же таблицы стилей, цвета, правила переноса и выравнивания, списки, пунктиры и линии, как и ведущая глава.

Задание ведущей главы

По умолчанию ведущей главой является глава, первой добавленная в книгу. Ведущая глава обозначается символом М слева от имени главы в палитре **Книга**. Для изменения ведущей главы выберите новую ведущую главу. Затем щелкните мышью пустую область слева от имени этой главы; значок ведущей главы М перемещается к новой главе.

Синхронизация спецификаций

Перед синхронизацией спецификаций в книге предварительно убедитесь, что в ведущей главе правильно определены таблицы стилей, цвета, правила переноса и выравнивания, списки, пунктиры и линии. Затем:

- 1 Убедитесь, что для всех глав книги отображается состояние **Доступно**. Если глава недоступна, ее спецификации не будут синхронизированы.
- 2 Выберите главы, которые требуется синхронизировать. Для выбора диапазона глав щелкните мышью на первой главе диапазона, затем нажмите клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкните мышью на последней главе диапазона. Для выбора произвольных глав щелкайте на них мышью при нажатой клавише Command/Ctrl.
- 3 Нажмите кнопку **Синхронизировать книгу**  на палитре **Книга**. Отображается диалоговое окно **Синхронизировать выбранные главы**.
- 4 Щелкните вкладку **Таблицы стилей, Цвета, ПЕРИВЫКЛ, Списки** или **Пунктиры и линии** для выбора из списка этих спецификаций. В списке **Доступно** отображаются все соответствующие спецификации. Выберите спецификации, которые требуется синхронизировать, и переместите их в столбец **Включить**, дважды щелкнув на них мышью или нажав стрелку.
- 5 Для синхронизации всех спецификаций в диалоговом окне **Синхронизировать выбранные главы** нажмите кнопку **Синхронизировать все**.
- 6 Нажмите **ОК**. Каждая глава книги открывается, сравнивается с ведущей главой, при необходимости изменяется, затем сохраняется. При синхронизации глав они изменяются следующим образом:

- Спецификации с одинаковыми именами сравниваются; при необходимости спецификации глав изменяются в соответствии со спецификациями ведущей главы.
 - Спецификации ведущей главы, отсутствующие в других главах, добавляются в эти главы.
 - Спецификации в других главах, не заданные в ведущей главе, остаются без изменений.
- ➔ При внесении изменений, влияющих на спецификации в книге, необходимо снова произвести синхронизацию глав.
- ➔ Синхронизацию можно использовать для внесения глобальных изменений в любую из спецификаций книги. Например, если требуется изменить дополнительный цвет во всей книге, измените определение цвета в ведущей главе, затем нажмите кнопку **Синхронизировать книгу** .

Печать глав

Палитра **Книга** обеспечивает быстрый способ печати нескольких глав с одинаковыми настройками. С помощью палитры **Книга** можно напечатать всю книгу или только выбранные главы. Для печати глав из открытой книги:

- 1 Убедитесь, что главы, которые требуются напечатать, находятся в состоянии **Доступно** или **Открыта**. Невозможно напечатать главы, для которых отображается состояние **Отсутствует** или которые в данный момент используются другими пользователями.
 - 2 Для печати всей книги убедитесь, что ни одна глава не выбрана. Для выбора одной главы щелкните ее мышью. Для выбора последовательных глав щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу Shift. Для выбора произвольных глав щелкайте на них мышью при нажатой клавише Command/Ctrl.
 - 3 Нажмите кнопку **Печатать главы**  на палитре **Книга** для отображения диалогового окна **Печать**.
 - 4 Для печати всех страниц выбранных глав выберите в раскрывающемся меню **Страницы** вариант **Все**.
 - 5 Задайте другие параметры печати обычным образом или выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль печати**. Все страницы или главы печатаются с этими настройками.
 - 6 Нажмите **ОК**. QuarkXPress открывает все главы, печатает их, затем закрывает каждую главу. Если какая-либо глава отсутствует или кем-то используется, печать книги не производится.
- ➔ В поля, в которые требуется вводить номера страниц (например, в диалоговом окне **Печать**), необходимо вводить полный номер страницы, включая все префиксы, или абсолютный номер страницы. Абсолютный номер страницы – это фактическое положение страницы относительно первой страницы документа, независимо от способа разделения документа на разделы. Для задания в диалоговом окне абсолютного номера страницы поставьте перед вводимым номером знак плюс («+»). Например, для отображения первой страницы документа введите «+1».

Создание файла PDF из книги

Палитра **Книга** предоставляет быстрый способ создания файлов PDF. Можно создать один файл PDF на основе всей книги или отдельные файлы PDF для выбранных глав. Для создания файла PDF выполните следующее:

- 1 Убедитесь, что главы, которые необходимо включить в файл PDF, находятся в состоянии **Доступно** или **Открыто**. Невозможно использовать главы, для которых отображается состояние **Отсутствует** или которые в данный момент используются другими пользователями.
 - 2 Для включения всей книги убедитесь, что ни одна глава не выбрана. Для выбора одной главы щелкните ее мышью. Для выбора последовательных глав щелкните их мышью, удерживая нажатой клавишу Shift. Для выбора произвольных глав щелкайте на них мышью при нажатой клавише Command/Ctrl.
 - 3 Рядом с кнопкой **Экспортировать в формат PDF** расположен флажок **Один файл** :
 - Установите флажок для создания одного файла PDF для всех или выбранных глав. Появится запрос на ввод имени файла PDF.
 - Не устанавливайте флажок для создания нескольких файлов PDF для глав. Появится запрос на ввод имени файла PDF, после чего первая глава будет экспортирована с указанным именем, а для последующих глав будет использоваться это же имя с суффиксом _002, _003 и т.д.
 - 4 Нажмите кнопку **Экспортировать в формат PDF**  в палитре **Книга** для отображения диалогового окна **Экспортировать в формат PDF**.
 - 5 Для печати всех страниц выбранных глав выберите в раскрывающемся меню **Страницы** вариант **Все**.
 - 6 Выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль PDF**. Все страницы или главы печатаются с этими настройками.
 - 7 Установите флажок **Открыть PDF после экспорта**, чтобы открыть файл PDF после экспорта файла.
 - 8 Щелкните **Параметры**, чтобы указать другие параметры вывода PDF.
 - 9 Нажмите **ОК**. QuarkXPress открывает все главы, создает файл PDF, а затем закрывает каждую главу. Если какая-либо глава отсутствует или кем-то используется, файл PDF не будет создан.
- ➔ В поля, в которые требуется вводить номера страниц (например, в диалоговом окне **Экспортировать в формат PDF**), необходимо вводить полный номер страницы, включая все префиксы, или абсолютный номер страницы. Абсолютный номер страницы – это фактическое положение страницы относительно первой страницы документа, независимо от способа разделения документа на разделы. Для задания в диалоговом окне абсолютного номера страницы поставьте перед вводимым номером знак плюс («+»). Например, для отображения первой страницы документа введите «+1».

Создание указателей и содержания для книг

QuarkXPress позволяет генерировать указатель и содержание для всей книги. Эти операции реализуются с помощью функций списков и индексации, а не с помощью палитры **Книга**.

Однако для генерирования полного списка или указателя все главы книги должны находиться в состоянии **Доступно**.

Указатели для книг

Функция указателей доступна, если загружено программное обеспечение QuarkXTensions. Для создания указателя требуется с помощью палитры **Указатель** (меню **Вид**) пометить текст как элементы указателя. Пунктуация указателя задается в диалоговом окне **Предпочтения указателя** (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Указатель**). После завершения создания книги указатель генерируется с помощью диалогового окна **Создать указатель** (меню **Утилиты**).

Списки для книг

В программе QuarkXPress под списком понимается компиляция текста, которому присвоена определенная таблица стилей абзацев. Например, можно собрать весь текст, которому присвоена таблица стиля «Имя главы», и весь текст, которому присвоена таблица стиля «Заголовок раздела», а затем создать содержание с двумя уровнями. Списки не ограничиваются содержанием — например, можно создать список иллюстраций с помощью таблиц стилей, используемых для подписей. Для создания списков используется диалоговое окно **Списки** (меню **Правка**) и палитра **Списки** (меню **Вид**).

Работа с библиотеками

Библиотеки удобны для хранения часто используемых элементов страниц, таких как логотипы, броские заголовки публикаций, юридические тексты и фотографии. В одной библиотеке могут храниться до 2000 элементов. Элементом библиотеки может быть текстовый блок, траектория текста, графический блок, линия, несколько выбранных элементов или группа. Для помещения элементов в библиотеку или удаления их из нее перетащите элементы мышью или скопируйте/вырежьте их, а затем вставьте.

Библиотеки удобны для хранения элементов, которые могут в любой момент потребоваться в макете. Например, корпоративные логотипы, юридическая информация, часто используемые рисунки и текст, форматы диаграмм и иллюстрации—хорошие кандидаты в элементы библиотеки. В библиотеке можно также хранить элементы со сложным форматированием.

Для вертикальной прокрутки элементов библиотеки служит полоса прокрутки палитры **Библиотека**. Для изменения размеров палитры **Библиотека** перетаскивайте мышью блок для изменения размеров, расположенный в правом нижнем углу этой палитры. Палитру **Библиотека** можно развернуть, щелкнув мышью на кнопке увеличения. Для восстановления исходного вида щелкните на кнопке увеличения еще раз.



Палитра Библиотека

- ➔ Библиотеки QuarkXPress не являются межплатформенными, поэтому их необходимо открывать на той платформе, в которой они были созданы.

Создание библиотек

Новую библиотеку можно создать в любой момент при условии, что открыто менее 25 файлов. Для создания новой библиотеки:

- 1 Выберите **Файл > Создать > Библиотека**.
- ➔ При создании новой библиотеки она остается открытой до тех пор, пока пользователь не закроет ее вручную. При запуске программы QuarkXPress все ранее открытые палитры библиотек автоматически открываются и помещаются в положения по умолчанию для библиотек.
- 2 Задайте местоположение файла новой библиотеки с помощью элементов управления данного диалогового окна.
- 3 Введите имя библиотеки в поле **Имя библиотеки/Имя файла**.
- 4 Нажмите кнопку **Создать**.

Добавление элементов библиотеки

При добавлении элементов в библиотеку копии этих элементов помещаются в библиотеку и отображаются в виде эскизов. Исходные элементы не удаляются из документа. Для добавления элементов в открытую библиотеку:

- 1 Выберите инструмент **Элемент** .
- 2 Выберите элементы или группу элементов, которые требуется поместить в библиотеку. Для выбора нескольких элементов щелкайте на них мышью при нажатой клавише Shift. Однако если выбрано несколько элементов, они сохраняются в библиотеке как один элемент, а не как индивидуальные элементы.

- 3 Перетащите элементы или группу в библиотеку и отпустите кнопку мыши при появления указателя библиотеки . Элемент библиотеки помещается между значками стрелок.

Получение элементов из библиотеки

Для помещения элемента библиотеки в документ выберите любой инструмент и щелкните мышью элемент библиотеки. Перетащите этот элемент в документ. В документ помещается копия элемента библиотеки.

Работа с элементами библиотеки

Можно изменять порядок расположения элементов в библиотеке, перемещать элементы из одной библиотеки в другую, заменять и удалять элементы библиотеки.

- Для изменения расположения элемента в библиотеке щелкните его мышью и перетащите в новое положение.
 - Для копирования элемента из одной библиотеки в другую щелкните его мышью и перетащите в другую открытую библиотеку.
 - Для замены элемента в библиотеке выберите заменяющий элемент в документе, затем выберите **Правка > Копировать**. Выберите элемент в библиотеке, щелкнув на нем мышью, и выберите **Правка > Вставить**.
 - Для удаления элемента из библиотеки в Mac OS щелкните на нем мышью и выберите **Правка > Очистить**, **Правка > Вырезать** или нажмите клавишу Delete. Для удаления элемента из библиотеки в Windows выберите **Правка** (меню палитры **Библиотека**) > **Удалить** или **Правка > Вырезать**.
- ➔ *Только Windows:* При копировании, вставке или удалении элементов библиотеки в Windows используйте меню **Правка** в верхней части палитры **Библиотека**.
- ➔ Если импортированный в документ рисунок высокого разрешения был после этого перемещен, необходимо обновить путь к этому рисунку с помощью команды **Использование** (меню **Утилиты**) при перемещении этого элемента библиотеки в документ.

Работа с метками

QuarkXPress позволяет управлять элементами библиотеки, присваивая им метки. Можно присвоить одну и ту же метку нескольким элементам, причем можно выборочно отображать элементы библиотеки в соответствии с их метками. Например, при наличии библиотеки с множеством различных корпоративных логотипов можно пометить каждый логотип названием соответствующей компании.

Присвоение меток элементам библиотеки

Присвоив метку одному элементу библиотеки, можно использовать эту метку для других элементов. Можно также присвоить каждому элементу библиотеки уникальное имя. Для присвоения меток элементам библиотеки:

- 1 Дважды щелкните мышью элемент библиотеки для отображения диалогового окна **Элемент библиотеки**.

- 2 Введите описательное имя в поле **Метка** или выберите существующее имя в списке **Метка**. Для переименования элемента библиотеки введите новую метку или выберите другую метку в списке.
- 3 Нажмите **ОК**.

Отображение элементов библиотеки по меткам

Для отображения элементов по меткам щелкните мышью раскрывающееся меню (Mac OS) или меню **Метки** (Windows) в левом верхнем углу палитры **Библиотека**. Выберите метки для отображения соответствующих элементов.

- Меню содержит пункты **Все**, **Без меток** и все метки, созданные пользователем и примененные к элементам.
- Можно выбрать несколько меток для отображения нескольких категорий элементов; рядом с каждой выбранной меткой отображается галочка.
- Если выбрано несколько меток в Mac OS, в раскрывающемся меню отображается **Смешанные метки**. При выборе меню **Метки** в Windows рядом с метками, отображаемыми на палитре, отображается галочка.
- Для отображения всех элементов библиотеки независимо от их меток выберите пункт **Все**.
- Для отображения элементов, которым не назначены метки, выберите пункт **Без меток**. Пункт **Без меток** можно выбрать дополнительно к другим меткам.
- Для скрытия элементов, которым назначена некоторая метка, выберите эту метку еще раз.

Сохранение библиотек

При щелчке мышью на кнопке закрытия палитры «Библиотека» QuarkXPress автоматически сохраняет все изменения, внесенные в библиотеку. Если требуется, можно использовать функцию автоматического сохранения библиотеки для немедленного сохранения каждого изменения. Для включения автоматического сохранения библиотеки:

- 1 Выберите **QuarkXPress/Правка > Предпочтения**; затем щелкните пункт **Сохранить** в левом списке для отображения панели **Сохранить**.
- 2 Установите флажок **Автом. сохранять библиотеку**.
- 3 Нажмите **ОК**.

Модуль расширения Guide Manager Pro XTensions


Модуль расширения Guide Manager Pro обеспечивает точное управление для создания и редактирования экранных направляющих. Можно задать расположение направляющей, ее ориентацию (горизонтальная или вертикальная), область действия направляющей (страница или весь разворот), цвет на экране и масштаб просмотра, при котором становится видна эта направляющая. Можно редактировать, копировать и вставлять направляющие; зеркально отражать направляющие; создавать сетки, строки и столбцы направляющих; создавать направляющие из блока; и добавлять направляющие обрезки в край и направляющие безопасности.

Этот модуль расширения XTensions добавляет в программу QuarkXPress палитру **Направляющие** (меню **Окно**).

См. раздел «*Работа с направляющими*».

Использование палитры «Направляющие»

Палитра **Направляющие** содержит мощные элементы управления для работы с направляющими.



Палитра **Направляющие**

Палитра **Направляющие** работает следующим образом:

- Элементы управления в верхней части палитры (слева направо) позволяют создавать новые направляющие, зеркально отражать направляющие, показывать горизонтальные направляющие, показывать вертикальные направляющие, показывать только текущие направляющие и удалять направляющие.
- Для сортировки направляющих по атрибуту щелкните мышью заголовок столбца этого атрибута.
- Для добавления столбцов информации в палитру выберите вариант с помощью кнопки **Селектор столбцов** справа от списка столбцов.
- Столбец **Разворот** отображает номер каждой страницы или разворота в макете. Для отображения страницы или разворота выберите этот разворот в столбце **Разворот**. Для отображения направляющих разворота в палитре нажмите стрелку рядом с этим разворотом. Для редактирования направляющей дважды щелкните на ней мышью.
- Для отображения контекстного меню с параметрами редактирования нажмите клавишу Control+щелкните мышью/щелкните правой кнопкой мыши в требуемом столбце. Например, контекстное меню для столбца **Направляющая** содержит следующие пункты: **Вырезать направляющую**, **Копировать направляющую**, **Вставить направляющую**, **Удалить направляющую** и **Выбрать все направляющие**.

Информацию о пунктах меню палитры см. в разделе «*Меню палитры «Направляющие»*».

Независимо от того, отображаются ли направляющие на экране, с ними можно следующим образом работать в палитре **Направляющие** (меню **Окно**):

- Для просмотра направляющих страницы или разворота нажмите стрелку рядом с этой страницей или разворотом в столбце **Направляющая**.
- Для просмотра направляющих на всех страницах или разворотах нажмите клавишу Option/Alt+нажмите стрелку рядом с разворотом.
- Для отображения только вертикальных или только горизонтальных направляющих отметьте в меню палитры пункт **Показать вертикальные направляющие** или **Показать горизонтальные направляющие**. Для отображения всех направляющих отметьте оба пункта.
- Для отображения только направляющих страниц (горизонтальные направляющие, ограниченные одной страницей) или только направляющих разворотов (горизонтальные направляющие, охватывающие все страницы разворота) отметьте в меню палитры пункт **Показать направляющие страниц** или **Показать направляющие разворотов**. Для отображения всех направляющих отметьте оба пункта.
- Для отображения только направляющих со страницы или разворота, отображаемого в окне проекта, выберите в меню палитры пункт **Показать только текущие**.

Меню палитры «Направляющие»

Меню палитры **Направляющие** содержит следующие пункты:

- **Создать направляющую**: позволяет создать новую направляющую. См. раздел [«Создание направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro»](#).
- **Вырезать направляющую**: вырезание выбранной направляющей.
- **Копировать направляющую**: копирование выбранной направляющей в буфер обмена.
- **Вставить направляющую**: вставка направляющей, хранящейся в данный момент в буфере обмена, на активную страницу или разворот.
- **Выбрать все**: выбор всех направляющих на активной странице или развороте.
- **Зеркально отразить направляющую**: копирование выбранной направляющей на противоположную сторону страницы или разворота.
- **Удалить направляющую**: удаление выбранной направляющей.
- **Создать сетку**: позволяет создать сетку. См. раздел [«Создание сеток с помощью модуля Guide Manager Pro»](#).
- **Создать строки и колонки**: позволяет создать строки и колонки направляющих. См. раздел [«Создание строк и колонок направляющих»](#).
- **Создать направляющие из блока**: Позволяет создать направляющие из блока. См. раздел [«Создание направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro»](#).
- **Создать направляющие обрезки в край и безопасности**: позволяет создать направляющие обрезки в край и направляющие безопасности. См. раздел [«Создание направляющих обрезки в край и безопасности»](#).
- **Показать/Скрыть вертикальные направляющие**: отображение или скрытие вертикальных направляющих.


- **Показать/Скрыть горизонтальные направляющие:** отображение или скрытие горизонтальных направляющих.
- **Показать/Скрыть направляющие страницы:** отображение или скрытие направляющих на активной странице.
- **Показать/Скрыть направляющие разворота:** отображение или скрытие направляющих на активном развороте.
- **Направляющие спереди:** попеременное помещение направляющих и сеток страницы перед содержимым страницы или позади этого содержимого.
- **Привязка к направляющим:** включение или выключение функции привязки к направляющим.
- **Расстояние привязки:** позволяет задавать расстояние, на котором начинает работать функция привязки к направляющим.
- **Правка цветов:** позволяет редактировать цвета, доступные для направляющих, созданных в модуле Guide Manager Pro.
- **Импорт:** позволяет импортировать направляющие из экспортированного файла направляющих.
- **Экспорт:** позволяет экспортировать направляющие в отдельный файл.

См. также раздел «[Работа с направляющими](#)».

Создание направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro

Модуль Guide Manager Pro поддерживает два способа создания направляющих.


- Для численного создания направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro нажмите кнопку **Создать новую направляющую** в верхней части палитры **Направляющие** или выберите пункт **Создать** в меню палитры. С помощью диалогового окна **Атрибуты направляющей** задайте для направляющей значения параметров **Расположение**, **Направление** и **Тип**. Можно также задать значение параметра **Масштаб просмотра**, при котором отображается направляющая (при значении по умолчанию (0%) направляющая отображается всегда). Выберите значение параметра **Цвета направляющих** и укажите значение параметра **Заблокировано**, определяющего, можно ли перемещать направляющую мышью. Нажмите **Предв. просмотр** для просмотра направляющей на экране перед ее созданием, затем нажмите кнопку **ОК**.



Диалоговое окно **Атрибуты направляющей**

➔ Диалоговое окно **Атрибуты направляющей** можно также открыть, дважды щелкнув мышью на существующей направляющей макета.


- Для автоматического создания направляющих на основе границ блока выберите блок, затем выберите пункт **Создать направляющие из блока** в меню палитры. Элементы управления **Создать направляющие из блока** служат для настройки положения направляющих, которые будут расположены по сторонам блока **Сверху, Снизу, Слева и Справа**. Остальные элементы управления выполняют те же функции, что и в диалоговом окне **Атрибуты направляющей**.



Параметры **Создать направляющие из блока** для создания направляющих вокруг прямоугольных границ блока любой формы.

Создание сеток с помощью модуля Guide Manager Pro


Модуль Guide Manager Pro обеспечивает способ быстрого создания сетки равномерно распределенных направляющих на страницах и разворотах.



Модуль Guide Manager Pro позволяет легко создавать сетки, аналогичные показанной на рисунке

Для создания сетки на активной странице или развороте:

- 1 Выберите пункт **Создать сетку** в меню палитры **Направляющие**.




Элементы управления диалогового окна **Создать сетку**:

- 2 В области **Линии сетки** установите флажки **По горизонтали** и/или **По вертикали**.
- 3 Если требуется, чтобы направляющие начинались в конкретном месте, например, между полями, установите флажки у полей **Начало** и/или **Конец**, затем введите расстояние от края страницы до места начала и места завершения размещения направляющих.
- 4 Для создания равномерно распределенных направляющих выберите вариант **Количество** и введите в это поле требуемое количество направляющих. Для создания направляющих, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, выберите вариант **Шаг** и введите в это поле требуемое расстояние.
- 5 Назначение элементов управления **Тип**, **Диапазон**, **Цвет**, **Масштаб просмотра** и **Заблокировано** совпадает с их назначением в диалоговом окне **Атрибуты направляющей** (см. раздел «*Создание направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro*»).
- 6 Нажмите **Предв. просмотр** для просмотра сетки на экране, затем нажмите кнопку **ОК**.

Создание строк и колонок

Модуль Guide Manager Pro позволяет создавать равномерно распределенные строки и колонки направляющих с зазорами. Для создания строк и колонок направляющих на активной странице или развороте:

- 1 Выберите пункт **Создать строки и колонки** в меню палитры **Направляющие**.




Диалоговое окно **Создать строки и колонки**

- 2 Введите количество горизонтальных строк в поле **Строки**. Если требуется, чтобы между строками оставались зазоры, введите значение в поле **Зазор**.
- 3 Введите количество вертикальных колонок в поле **Колонки**. Если требуется, чтобы между колонками оставались зазоры, введите значение в поле **Зазор**.
- 4 Для создание направляющих между направляющими шаблонной страницы, выберите вариант **Поля**. В противном случае оставьте выбранным вариант **Границы стр.**
- 5 Назначение элементов управления **Тип**, **Диапазон**, **Цвет**, **Масштаб просмотра** и **Заблокировано** совпадает с их назначением в диалоговом окне **Атрибуты направляющей** (см. раздел «*Создание направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro*»).
- 6 Нажмите **Предв. просмотр** для просмотра направляющих на экране, затем нажмите кнопку **ОК**.

Создание направляющих обрезки в край и безопасности


Если требуются направляющие для обрезки в край и/или направляющие безопасности, можно добавить их с помощью модуля Guide Manager Pro, а не изменять формат страницы или рисовать свои собственные направляющие.



Здесь красные направляющие обрезки в край смещены на 9 точек наружу страницы, а зеленые направляющие безопасности смещены на 9 точек внутрь страницы.

Для создания направляющих обрезки в край и/или направляющих безопасности на активной странице:

- 1 Выберите пункт **Создать направляющие обрезки в край и безопасности** в меню палитры **Направляющие**.
- 2 Для направляющих обрезки в край установите флажок **Обрезка в край**, введите значение в поле **Зазор**, задающее расстояние от края страницы до направляющих снаружи страницы, затем выберите вариант в меню **Цвет**.
- 3 Для направляющих безопасности установите флажок **Безопасность**, введите значение в поле **Зазор**, задающее расстояние от края страницы до направляющих на странице, затем выберите вариант в меню **Цвет**.
- 4 Назначение элементов управления **Масштаб просмотра** и **Заблокировано** совпадает с их назначением в диалоговом окне **Атрибуты направляющей** (см. раздел «[Создание направляющих с помощью модуля Guide Manager Pro](#)»).
- 5 Для применения направляющих обрезки в край и направляющих безопасности к нескольким страницам используйте элементы управления **Диапазон разворотов**.



Направляющие обрезки в край и направляющие безопасности можно добавлять к шаблонным страницам и к страницам макета.


- 6 Нажмите **Предв. просмотр** для просмотра направляющих на экране, затем нажмите кнопку **ОК**.

Модуль расширения Scale XTensions

Модуль расширения Scale XTensions позволяет быстро масштабировать макеты, элементы, группы и содержимое QuarkXPress аналогично тому, как позволяют масштабировать объекты программы для рисования. В диалоговом окне **Параметры масштабирования** можно задать объекты, на которые распространяется масштабирование, например, текст, рамки, сдвиги, толщина линий и т.п.

Модуль расширения Scale XTensions добавляет в QuarkXPress следующие элементы управления:


- **Элемент > Масштабировать** позволяет задать новую ширину, новую высоту или оба эти параметра для выбранного элемента, элементов или групп.
- **Окно > Масштабировать** отображает палитру **Масштабировать**, которая предлагает те же элементы управления, что и команда **Масштабировать**. Кроме того, палитра **Масштабировать** позволяет изменить масштаб всего макета. Также можно увеличить или уменьшить выбранный элемент, элементы, группу или макет на 5%, выбрав **Увеличить размер** или **Уменьшить размер** в меню палитры.



Диалоговое окно **Масштабировать** и палитра **Масштабировать**

Как диалоговое окно **Масштабировать**, так и палитра **Масштабировать** предлагают следующие функции:

- можно выполнить масштабирование на заданное число процентов относительно текущего размера элемента или ввести новые размеры (в текущих единицах измерения). Сначала выберите **Процент** или **Ед. измерения** в меню справа от полей **Ширина** и **Высота**, затем введите в поля необходимые значения.
- Для масштабирования элементов с сохранением пропорций нажмите кнопку «Ограничить» . Если масштабирование ограничено, пункт **Высота** недоступен, и элементы масштабируются по вертикали и горизонтали одинаково, в соответствии со значением в поле **Ширина**.
- В окне отображаются **Исходный** и **Масштабированный** размеры ограничивающего блока элемента или группы (в текущих единицах измерения). Эти значения обновляются при каждом изменении значения в полях **Ширина** или **Высота**.
- Для изменения параметров масштабирования нажмите кнопку **Параметры** в диалоговом окне **Масштабировать** или выберите пункт **Параметры масштабирования** в меню палитры **Масштабировать**. Отображается диалоговое окно **Параметры масштабирования**. Каждый из флажков указывает, масштабируется ли отдельный элемент или атрибут.



Диалоговое окно **Параметры масштабирования**


Для масштабирования всего макета и всего его содержимого установите флажок **Макет** в палитре **Масштабировать**.

- ➔ Scale XT позволяет масштабировать элемент таким образом, чтобы он стал меньше или больше предельно допустимого в QuarkXPress размера. Такой элемент выводится на печать надлежащим образом, однако при попытке изменить его с помощью инструментов или команд QuarkXPress отображается сообщение об ошибке.
- ➔ Модуль Scale XT не предназначен для работы со всеми элементами, синхронизируемыми с помощью палитры **Общее содержимое** (**Окно > Общее содержимое**). Экземпляры общего элемента наследуют из Scale XT только изменение ширины и высоты. Кроме того, не следует масштабировать макеты, которые содержат элементы Composition Zones.
- ➔ Повернутые элементы масштабируются в соответствии с исходной геометрией. Например, если масштабировать в ширину квадратный блок, который был повернут на 45 градусов, результатом будет повернутый прямоугольник (а не более широкий ромб, как можно было ожидать).

Модуль расширения Cloner

Модуль расширения Cloner позволяет копировать выбранные элементы на другие страницы или в другой проект. Также предусмотрено копирование страниц в отдельный проект.

Для использования Cloner необходимо сначала выбрать элементы для клонирования или отменить выбор элементов, если требуется клонировать страницы. Затем выберите **Утилиты > Cloner** для отображения диалогового окна **Cloner**.



Диалоговое окно Cloner

Область **Клонировать источник** позволяет выбрать копируемое содержимое. Нажмите **Выбор** для клонирования выбранных элементов или **Страницы** для клонирования диапазона страниц (указываются в соответствии с абсолютным положением).

Область **Клонировать место назначения** позволяет выбрать место для размещения клонированного содержимого. Выберите вариант в раскрывающемся меню **Место назн.:**

- **Текущий макет:** копирование выбранных элементов в другое место текущего макета.
- **Файл Quark:** копирование выбранных элементов или страниц в существующий проект QuarkXPress.
- **Новый проект:** копирование выбранных элементов или страниц в новый проект QuarkXPress.
- **Новый макет:** копирование выбранных элементов или страниц в новый макет в текущем проекте QuarkXPress.
- **Разделить на отдельные страницы:** создание отдельного одностраничного файла проекта из каждой указанной страницы.
- **Разделить макеты на проекты:** создание из каждого макета в текущем проекте отдельного проекта, состоящего из одного макета.

- **Все открытые макеты:** копирование выбранных элементов во все макеты в текущем проекте.
- **[Имя макета]:** копирование выбранных элементов или страниц в указанный макет.

Введите целевую страницу в поле **На страницу**.

При клонировании выделенных элементов введите требуемое количество копий в поле **Копии**. Например, если в поле **На страницу** указано значение «2», а в поле **Копии** указано значение «5», копии создаются на страницах 2, 3, 4, 5 и 6. При работе в макете с разворотами копии размещаются на обеих сторонах разворота.

При клонировании страниц установите флажок **Создать раздел(ы)** для создания разделов на клонированных страницах, а затем выберите один из вариантов:


- **Непрерывный поток:** все копии страниц помещаются в один раздел целевого макета, даже если изначально они находились в разных разделах.
- **Несколько разделов:** если в указанном диапазоне страниц имеется разбиение на разделы, это разбиение сохраняется в копиях.

При клонировании содержимого в новый проект или разделении на проекты установите флажок **Копировать таблицы стилей**, чтобы включить в новый проект или проекты все таблицы стилей из исходного макета. Если этот флажок не установлен, копируются только используемые таблицы стилей.

- ➔ Невозможно клонирование макеты, которые являются составляющими макета App Studio. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по App Studio*.

Модуль расширения ImageGrid


Модуль расширения ImageGrid позволяет автоматически создать сетку из изображений, находящихся в выбранной папке.



Страница, созданная Linkster

Для использования ImageGrid с активным макетом выберите **Утилиты > ImageGrid**.

Отображается диалоговое окно **ImageGrid**.



Диалоговое окно ImageGrid

Чтобы вручную задать размеры блоков, из которых состоит сетка, введите значения в поля **Размеры** и нажмите **Фиксированный размер**. (Значения полей **Размеры** игнорируются, если нажать **Авт. настр.**) Укажите нужное расстояние между изображениями в поле **Зазор**.

Чтобы указать количество строк и столбцов сетки, а также включить автоматическую подгонку размеров блоков, нажмите **Авт. настр.** и введите значения в поля **строки** и **столбцы**.

Чтобы автоматически настроить размеры блоков с учетом их пропорций, установив в качестве максимального размера значения из области **Размеры**, нажмите **Авт. заполнение страниц с ограничением по фикс. размеру**.

Установите флажок **Добавить свойства рисунка**, чтобы добавить под каждый графический блок текстовый блок подписи, содержащий имя файла изображения, разрешение, размеры в пикселях, формат файла и цветовое пространство. Если нужно, чтобы подпись содержала только имя файла изображения, установите флажок **Только имя**. Чтобы задать размер текста подписи, установите флажок **Размер шрифта** (если этот флажок не установлен, приложение использует размер шрифта, заданный в таблице стилей символов **Обычный**).

Чтобы применить к графическим блокам автоматические тени, установите флажок **Добавить тень** и введите смещение тени в поле **Смещение**.

Элементы управления **Форма блока** позволяют задать форму графических блоков. Чтобы использовать атрибуты графических блоков по умолчанию, заданные в настройках инструмента (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения > Инструменты**), установите флажок **Используй**.

настройки инструмента. Если этот флажок не установлен, графические блоки имеют белый фон.

В области **Размеры рисунка** выберите один из следующих вариантов:

- **Масштаб:** позволяет задать масштаб импортированного рисунка. Чтобы подогнать размеры блока по размерам рисунка, установите флажок **Блок по размерам рисунка**. Учтите, что при этом заменяются некоторые из настроек, заданных в области **Размеры и размещение нового блока**.
- **Пропорционально по размерам блока:** пропорциональная подгонка размеров рисунка по размерам блока.
- **Растянуть по размерам блока:** непропорциональная подгонка размеров рисунка по размерам блока.


Установите флажок **Обработка вложенных папок**, чтобы включить изображения из вложенных папок целевой папки.

Чтобы выбрать целевую папку и запустить процесс, нажмите **Обработать папку**. Чтобы запустить процесс для текущей выбранной целевой папки, нажмите **ОК**.

Модуль расширения Linkster

Модуль расширения Linkster позволяет связывать текстовые блоки и отменять связывание, не вызывая изменения расположения текста.

Для использования Linkster сначала выберите элементы, которые нужно связать или для которых нужно отменить связывание. Затем выберите **Утилиты > Linkster** для отображения диалогового окна **Linkster**.



Диалоговое окно **Linkster**

Нажмите **Выбор** для отмены связывания выбранных элементов или **Страницы** для отмены связывания диапазона страниц (указываются в соответствии с абсолютным положением).

Для отмены связывания статей нажмите **Разорвать связь**, а затем выберите один из следующих вариантов:

- Вариант 1 создает три статьи: одну для блоков перед выбранным блоком, одну для выбранного блока, одну для блоков после выбранного блока.



- Вариант 2 создает две статьи: одну для блоков перед выбранным блоком и после выбранного блока, одну для выбранного блока.



- Вариант 3 создает две статьи: одну для блоков перед выбранным блоком и выбранного блока, одну для блоков после выбранного блока.



- Вариант 4 создает две статьи: одну для блоков перед выбранным блоком, одну для выбранного блока и блоков после выбранного блока.



Для связывания текстовых блоков нажмите **Связь**. Если выбран вариант **Страницы**, связывание выполняется только для тех блоков, которые были разъединены модулем Linkster. В случае варианта **Выбор** Linkster пытается связать выбранные блоки в порядке их выделения.

Нажмите **Оставить текст в тех же блоках**, чтобы попытаться оставить текст в тех же блоках после связывания.

Вывод

Требуется ли напечатать документ на лазерном принтере для редактора или необходимо изготовить окончательную пленку или печатную форму на фотонаборном автомате высокого разрешения – программа QuarkXPress поможет обеспечить хорошие результаты при каждом выводе. Поскольку программа QuarkXPress 9.0 больше не поддерживает цветоделенные формы на узле, можно продолжать выполнять вывод, используя цветовыведение *в растровом процессоре* или *композитный вывод*.

Печать макетов

Во многих случаях при подготовке публикаций возможна печать на разнообразных устройствах вывода, от настольных струйных принтеров до офисных лазерных принтеров или даже мощных фотонаборных автоматов. В приведенных ниже разделах рассматривается печать из программы QuarkXPress.

Обновление путей к рисункам

В программе QuarkXPress для импортированных рисунков используется информация двух типов: низкого разрешения и высокого разрешения. Информация низкого разрешения служит для отображения предварительных изображений рисунков. Во время печати используется информация высокого разрешения, содержащаяся в исходных файлах рисунков, для доступа к которой служат пути к рисункам.

Путь к рисунку задается при импорте рисунка в документ QuarkXPress. Программа QuarkXPress хранит информацию о пути к каждому рисунку, а также дату последнего изменения рисунка.

Если после импорта рисунка он был перемещен или изменен, при выполнении команды **Печать** или **Собрать для вывода** (меню **Файл**) программа QuarkXPress выдает предупреждение.

- ➔ Если рисунки хранятся в той же папке, что и документ QuarkXPress, отслеживать пути к рисункам не требуется. Программа QuarkXPress всегда «обнаруживает» рисунки, находящиеся в одной папке с документом, независимо от того, находился ли рисунок в этой папке в момент импорта.

Системы с открытым интерфейсом допечатной обработки (ОПИ) заменяют изображения высокого разрешения и выполняют предварительное цветоделение полноцветных отсканированных изображений. Если используется такая система вывода, можно, например, импортировать в документы изображения RGB TIFF низкого разрешения и задать автоматический ввод программой QuarkXPress комментариев ОПИ для замены изображений

низкого разрешения изображениями высокого разрешения во время печати. Диапазон возможностей по замене изображений зависит от системы ОРИ.

Задание настроек элементов управления диалогового окна «Печать»

Для печати макета печати

- 1 Выберите **Файл > Печать** (Command+P/Ctrl+P). Отображается диалоговое окно **Печать**.
- 2 Для выбора драйвера принтера выберите вариант в раскрывающемся списке **Принтер**.
 - *Только Windows*: при нажатии кнопки **Свойства** открывается диалоговое окно с элементами управления, специфическими для выбранного драйвера принтера. Дополнительную информацию о параметрах этого диалогового окна или о порядке установки принтеров см. в документации, прилагаемой к ОС Microsoft Windows.
- 3 Укажите параметры вывода одним из следующих способов:
 - Для использования существующего стиля печати выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль печати**.
 - Для задания параметров печати вручную используйте элементы управления, расположенные в нижней половине диалогового окна. Эта часть диалогового окна **Печать** делится на панели. Для отображения панели выберите мышью ее имя в расположенном слева внизу списке. Информацию см. в разделе «*Диалоговое окно «Печать»*».
 - Для сохранения выбранных параметров печати в виде нового стиля печати выберите пункт **Новый стиль вывода на печать** в раскрывающемся меню **Стиль печати**.
- 4 Для задания соответствующего количества копий введите значение в поле **Копии**.
- 5 Для задания диапазона печатаемых страниц введите значение в поле **Страницы**. Можно задавать для печати диапазоны страниц, отдельные страницы или комбинацию диапазонов страниц и отдельных страниц. Для задания последовательных или произвольных диапазонов страниц используются запятые и дефисы. Например, если имеется 20-страничный макет и требуется напечатать страницы с 3 по 9, с 12 по 15 и 19, введите в поле «Страницы» значение «3–9, 12–15, 19».
- 6 Для задания печати только нечетных, только четных или всех страниц, выберите соответствующий пункт в раскрывающемся меню **Порядок страниц**. Значение **Все** (настройка по умолчанию) обеспечивает печать всех связанных страниц. При выборе значения **Нечетные** печатаются только страницы с нечетными номерами. При выборе значения **Четные** печатаются только страницы с четными номерами.
- 7 Для печати документа в меньшем или большем масштабе укажите коэффициент в процентах в поле **Масштаб**. Значение по умолчанию –100%.
- 8 Если при печати двух или более копий макета требуется, чтобы принтер последовательно печатал каждую копию, установите флажок **Сортировать**. Если флажок **Сортировать** не установлен, приложение печатает сразу несколько экземпляров каждой страницы.
- 9 Для печати разворотов (объединенных по горизонтали соседних страниц) на пленке или бумаге установите флажок **Развороты**.

- 10 Для печати страниц многополосных макетов в обратном порядке установите флажок **В обратном порядке**. Последняя страница макета будет напечатана первой.
 - 11 Установите флажок **Уместить в область печати** для уменьшения или увеличения страниц документа в соответствии с рабочей областью выбранного носителя.
 - 12 *Только Mac OS X*: Нажмите кнопку **Принтер** для открытия диалогового окна **Драйвер принтера**. Дополнительную информацию см. в документации, входящей в комплект поставки компьютера.
 - 13 Нажмите кнопку **Печать** для печати макета.
 - 14 Нажмите кнопку **Отмена** для закрытия диалогового окна **Печать** без сохранения настроек или печати макета.
- ➔ *(Только Windows)* Правая верхняя область диалогового окна **Печать** служит для предварительного просмотра страницы. Она позволяет посмотреть, как будут выглядеть страницы на устройстве вывода.
- ➔ *(Только Mac OS X)* Диалоговое окно **Печать** улучшено для показа фактического предварительного изображения

Диалоговое окно «Печать»

В приведенных ниже разделах рассматриваются панели диалогового окна **Печать**.

Панель «Устройство»

Панель **Устройство** служит для управления специфическими для устройства параметрами, включая выбор файла PPD и положение страницы:

- При задании файла PPD поля **Формат бумаги**, **Ширина** и **Высота** автоматически заполняются значениями по умолчанию из файла PPD. Если выбран файл PPD для фотонаборного автомата, доступны также поля **Межстраничный зазор** и **Смещение бумаги**. В диалоговом окне **Диспетчер PPD** (меню **Утилиты**) можно настроить список файлов PPD, отображаемых в раскрывающемся меню **PPD**. При отсутствии требуемого файла PPD выберите аналогичный встроенный общий файл PPD.
- Для задания формата носителя, используемого принтером, выберите формат в раскрывающемся меню **Формат бумаги**.
- Для задания ширины и высоты пользовательского носителя, поддерживаемого принтером, выберите значение **Пользовательский** в раскрывающемся меню **Формат бумаги** и введите значения в поля **Ширина** и **Высота**. При выводе на фотонаборный автомат с непрерывной подачей или на фотонаборный автомат, не имеющий барабана, задайте в поле **Высота** значение **Автоматическое**.
- Для задания положения документа на выбранном для вывода носителе выберите вариант в раскрывающемся меню **Положение**.
- Разрешение по умолчанию из выбранного файла PPD автоматически вводится в поле **Разрешение**.
- Только для фотонаборных автоматов: введите значение в поле **Смещение бумаги** для задания смещения (или отступа) левого края страницы от левого края рулонного носителя.

- Только для фотонаборных автоматов: введите значение в поле **Межстраничный зазор** для задания величины свободного пространства между страницами макета при печати этих страниц на рулоне.
- Для печати негативного изображения страницы установите флажок **Негативная печать**.
- Для получения от программы QuarkXPress печатного отчета об ошибках PostScript установите флажок **Обработчик ошибок PostScript**.

Панель «Страницы»

Панель **Страницы** служит для задания ориентации страниц, компоновки страниц, переворота страниц и связанных с этим параметров:

- Для задания печати в книжном или альбомном режиме нажмите один из переключателей **Ориентация (Книжная или Альбомная)**.
- Для вывода пустых страниц установите флажок **Включать пустые страницы**.
- Для печати нескольких уменьшенных страниц макета на одном листе бумаги установите флажок **Эскизы страниц**.
- Для переворота выводимой страницы по вертикали или по горизонтали выберите вариант в раскрывающемся меню **Переворот страницы**.

Для печати крупноформатного макета по частям выберите вариант в раскрывающемся меню **Компоновка страницы**. Программа QuarkXPress печатает на каждой части приводные метки и информацию о расположении, помогающие скомпоновать части в целое.

- Для управления способом компоновки страницы путем задания начала координат линеек выберите вариант **Ручное**.
- Чтобы программа QuarkXPress определяла количество листов, необходимых для печати страницы документа, на основе формата макета, формата носителя, значения флажка **Абсолютное перекрытие** (установлен или снят) и значения в поле **Перекрытие**, выберите вариант **Автоматическое**. Значение, введенное в поле **Перекрытие**, используется программой QuarkXPress для расширения страницы, необходимого для печати каждой из ее частей. Если флажок **Абсолютное перекрытие** установлен, при печати области страницы она расширяется только на значение, указанное в поле **Перекрытие**. Если флажок **Абсолютное перекрытие** не установлен, при печати области страницы программа QuarkXPress использует как минимум значение, указанное в поле **Перекрытие**, но может использовать и большее значение. Не устанавливайте флажок **Абсолютное перекрытие**, если требуется расположить макет по центру листа, собранного из отдельных частей.

Панель «Рисунки»

Панель **Рисунки** служит для управления способом печати рисунков:

- Для задания способа печати рисунков выберите вариант в раскрывающемся меню **Вывод**: При выборе варианта **Обычный** рисунки выводятся с высоким разрешением с использованием данных из исходных файлов рисунков. При выборе варианта **С низким разрешением** рисунки печатаются с экранном разрешением предварительного просмотра. При выборе варианта **Грубый** печать рисунков отключается, а вместо них печатается блок с рамкой и символом «x» внутри (примерно так выглядит пустой графический блок на экране).

- Для выбора формата, используемого для печати данных, выберите вариант в раскрывающемся меню **Данные**. Хотя в формате «Двоичные» документы печатаются быстрее, вариант **ASCII** обеспечивает более высокую совместимость, так как является стандартным форматом, воспринимаемым более широким кругом принтеров и программ буферизации печати. В варианте **Чистые 8-битные** форматы ASCII и «Двоичные» объединены в универсальный и переносимый формат файла.
- Установите флажок **Печать поверх для черного из EPS** для принудительной печати всех черных элементов из импортированных рисунков поверх других красок (независимо от настроек печати поверх других красок, заданных в файле EPS).
- Для печати 1-битных файлов TIFF с полным разрешением (не превышающим разрешения, указанного в элементе списка **Устройство**), установите флажок **Вывод TIFF с полным разрешением**. Если флажок **Вывод TIFF с полным разрешением** не установлен, разрешение изображений с глубиной цвета более 1 бита уменьшается до значения, в два раза превышающего заданное количество линий на дюйм (lpi).

Панель «Шрифты»

Панель **Шрифты** служит для задания шрифтов, включаемых в выходные данные. Обратите внимание, что многие параметры с этой панели доступны только при печати на PostScript-устройства вывода.

- To read the list of downloaded fonts from the printer's PPD file, check **Use PPD Font Settings**. Fonts listed in the PPD file are not downloaded. Checking this box disables many of the other controls in this tab.
- При печати на устройство вывода PostScript уровня 3 или выше или на устройство вывода, в котором используется язык PostScript 2 версии 2015 или выше, установите флажок **Оптимизировать форматы шрифтов**.
- Для загрузки всех шрифтов, используемых в макете, и всех системных шрифтов установите флажок **Загрузить шрифты макета**. Для управления загрузкой конкретных шрифтов снимите флажок **Загрузить шрифты макета**, затем установите флажок **Загрузить** для каждого шрифта, который требуется загрузить. Списком отображаемых шрифтов можно управлять, выбирая варианты в раскрывающемся меню **Показать**.
- Для загрузки всех шрифтов, необходимых для импортированных файлов PDF и EPS, установите флажок **Загрузить шрифты импортированных PDF/EPS**.
- To retrieve a list of the fonts included on the active printer, click **Scan Printer**. Note that this process can take a long time; you may want to check **Use PPD Font Settings**, and use your printer manufacturer's PPD file.

Панель «Цвет»

Панель **Цвет** служит для управления выводом цветов.

- Для печати всех цветов на одной странице выберите в раскрывающемся меню **Режим** вариант **Композитный**. Для печати на устройстве, которое работает с цветоделением в растровом процессоре, выберите в раскрывающемся меню **Режим** вариант **Цветоделенные формы**. Дополнительную информацию о композитном выводе см. в разделе [«Цветная композитная печать»](#). Дополнительную информацию о цветоделенных формах см. в разделе [«Печать цветоделенных форм»](#).

- Для задания настройки вывода для устройства вывода выберите вариант в раскрывающемся меню **Настройка**. Информацию об управлении цветом см. в разделе *«Настройки источника и настройки вывода»*.
- Для задания типа и линеатуры растра, по умолчанию используемого для передачи полутонов, служат раскрывающиеся меню **Растры** и **Линеатура**. При выборе в раскрывающемся меню **Растры** варианта **Принтер** все параметры растра определяются устройством вывода.
- Для печати только определенных форм и для управления параметрами растра индивидуальных форм используйте элементы управления, предусмотренные в списке форм.

Панель «Метки»

Панель **Метки** служит для включения в выводимые данные меток обрезки, приводочных меток и меток обрезки в край. *Метки образки* представляют собой короткие вертикальные и горизонтальные линии, печатаемые за пределами конечного обрезанного формата страницы и показывающие места обрезки страницы. *Приводочные метки*—это символы, служащие для совмещения накладываемых друг на друга форм. *Метки образки в край* показывают, где заканчиваются элементы, обрезаемые в край.

- Для печати меток обрезки и приводочных меток на каждой странице выберите в раскрывающемся меню **Метки** вариант **По центру** или **Со смещением**.
- Если выбран вариант **По центру** или **Со смещением**, становятся доступны поля **Ширина**, **Длина** и **Смещение**. Значения в полях **Ширина** и **Длина** задают ширину и длину меток обрезки. Значения в поле **Смещение** задают расстоянию от края страницы, на котором располагаются метки обрезки.
- Для включения меток, показывающих расположение обрезки в край, выберите вариант **Использовать метки обрезки в край**.

Панель «Слои»

Панель **Слои** служит для задания выводимых и не выводимых слоев.

Только диалоговое окно Печать: для применения к макету настроек, сделанных на панели **Слои**, установите флажок **Применить к макету**.

Панель «Обрезка в край»

Панель **Обрезка в край** позволяет элементам выходить за пределы краев страниц. Параметры обрезки в край применяются ко всем страницам макета.

Для создания обрезки в край путем определения величины выхода элементов за края страниц макета, выберите в раскрывающемся меню **Тип обрезки в край** значение **Симметричный** или **Асимметричный**.

- Для создания обрезки в край, при которой элементы могут выходить за пределы каждой границы страницы на равные расстояния, выберите вариант **Симметричный** и введите величину выхода за пределы страницы в поле **Величина**.
- Для создания обрезки в край, при которой элементы могут выходить за пределы каждой из границ страницы на разные расстояния, выберите вариант **Асимметричный** и задайте величины выхода за пределы страницы, введя значения в поля **Сверху**, **Снизу**, **Слева** и **Справа**.

- *Только печать и вывод PDF*: для расширения границ обрезки в край с включением всех элементов, выходящим за пределы границ страницы, выберите **Элементы страницы**.
- *Только печать и вывод PDF*: для задания того, будут ли обрезаемые в край элементы обрезаться по границе обрезки в край или будут печататься полностью, установите флажок **Обрезать в край**.

➔ Панель **Обрезка в край** доступна только в том случае, если установлен модуль расширения Custom Bleeds XTensions.

Панель «Прозрачность»

Панель **Прозрачность** служит для задания способа обработки прозрачности при экспорте.

- Элемент управления **Векторные рисунки** позволяет задать разрешение растеризации рисунков, содержащих векторные данные, участвующих в соотношениях прозрачности. Обычно это значение должно быть высоким, так как векторные изображения часто содержат резкие линии, которые при низких разрешениях выглядят неровными. Это поле также управляет разрешением отображения растровых рамок, участвующих в соотношениях прозрачности.
- Элемент управления **Переходы** позволяет задать разрешение переходов, когда они участвуют в соотношениях прозрачности. Переходы обычно можно растеризовывать с относительно низким разрешением, так как они не содержат резких контуров.
- Элемент управления **Тени** позволяет задать разрешение растеризации теней. Это значение может быть относительно низким, кроме случая, когда при создании тени для параметра **Размытие** задано нулевое значение.

Выбор низкого разрешения для одного или нескольких из этих полей может уменьшить время, необходимое для выравнивания, и сократить время обработки при выводе макета на печать.

Повернутые или наклоненные элементы, участвующие в отношениях прозрачности, должны быть растеризованы перед передачей в растровый процессор RIP. Так как операции поворота и наклона, выполняемые при низких разрешениях, часто приводят к снижению качества изображения, программа QuarkXPress может повысить разрешение таких элементов перед их поворотом или наклоном, сводя к минимуму снижение качества изображения. Установите флажок **Изменить разрешение поворачиваемых объектов**, если требуется вручную задать повышенное разрешение для повернутых или наклоненных элементов и изображений, участвующих в соотношениях прозрачности. Если используются низкие значения разрешения и на повернутых или наклоненных изображениях видна блочная структура или снизилось их качество, установите данный флажок, затем введите значение в поле **до**. Значение в поле **до** должно быть по меньшей мере равно наибольшему значению разрешения в полях **Векторные рисунки**, **Переходы** и **Тени**.

Поле **т/д для изображений меньше чем** позволяет задать значение, при превышении которого повышение разрешения повернутых или наклоненных элементов не выполняется. Это поле служит для того, чтобы исключить ненужное повышение разрешения для повернутых или наклоненных элементов, разрешение которых близко к значению в поле **Изменить разрешение поворачиваемых объектов до**. Обычно для этого параметра следует устанавливать значение, приблизительно на 100 точек на дюйм меньше значения в поле **Изменить разрешение поворачиваемых объектов до**.

Для печати элементов без учета значений их прозрачности установите флажок **Игнорировать сведение прозрачности**. Все элементы считаются полностью непрозрачными независимо от

примененного значения прозрачности; маски теней и рисунков игнорируются. Этот параметр полезен для поиска и устранения неполадок, связанных с выводом на печать при использовании прозрачности.

Для управления разрешением сведения прозрачности в импортированных файлах PDF и Adobe Illustrator введите значение в поле **Разрешение сведения**.

- ➔ Растеризация области выполняется только в том случае, если она содержит растровый элемент, например тень, переход, полупрозрачный рисунок или рисунок, маскированный альфа-каналом. Растеризация областей сплошных заливок не выполняется (независимо от того, являются ли они результатом наложения полупрозрачных слоев), кроме случаев, когда такие области перекрываются растровым элементом.

Панель «JDF»

Панель **JDF** позволяет задать, требуется ли сохранение структуры Job Jackets проекта в файле JDF. Если установлен флажок **Вывод JDF**, становится доступен раскрывающийся список **Включить контакт Job Jacket**; выберите контактное лицо из контактных ресурсов структуры Job Jacket проекта.

Панель «Дополнительно»

На панели **Дополнительно** можно указать уровень PostScript для устройства вывода.

Панель «Сводка»

На панели **Сводка** отображается сводка параметров, заданных на других панелях.

Область предварительного просмотра страниц

Диалоговое окно **Печать** (меню **Файл**) для макетов печати содержит графическое изображение выводимой страницы, которое называется *область предварительного просмотра страниц*.

В области предварительного просмотра страниц не отображаются фактические элементы страниц; в ней показывается форма и ориентация страниц относительно печатного носителя.

- Синий прямоугольник обозначает страницу макета.
- Зеленый прямоугольник показывает возможную область печати для выбранного носителя.
- Черный прямоугольник обозначает область носителя, если в раскрывающемся меню **PPD** (панель **Устройство**) выбрано устройство с листовой подачей.
- Серая область вокруг макета показывает область обрезки в край, если с помощью модуля расширения Custom Bleeds XTensions выбрана обрезка в край (панель **Обрезка в край**).
- Если размеры страницы, включая метки обрезки и/или область обрезки в край, больше допустимой области печати на носителе, красная область показывает части макета, которые выходят за пределы печатаемой области и, следовательно, будут обрезаны. Если на панели **Страницы** выбрана компоновка страницы **Автоматически**, красная область не отображается.
- Буква «R» иллюстрирует поворот, позитивное/негативное изображение и переворот.
- Стрелка слева от изображения для предварительного просмотра показывает направление подачи пленки или страницы.
- Под изображением для предварительного просмотра находятся два небольших значка. Значок листовой бумаги указывает, что в раскрывающемся меню **PPD** (панель **Устройство**) выбрано

устройство с листовой подачей, а значок рулонной подачи указывает, что в раскрывающемся меню **PPD** выбрано устройство с рулонной подачей. Знак вопроса представляет собой раскрывающуюся кнопку с описанием значения цветов, используемых в области предварительного просмотра страниц.

- Если приводочные метки включены (панель **Метки**), они также отображаются в области предварительного просмотра страниц.
- Если установлен флажок **Эскизы страниц** (панель **Страницы**), на изображении для предварительного просмотра отображаются эскизы страниц.

Печать цветоделенных форм

Для печати цветоделенных форм:

- 1** Откройте панель **Цвет** диалогового окна **Печать** (меню **Файл**).
- 2** Выберите в раскрывающемся меню **Режим** вариант **Цветоделенный**.
- 3** Выберите вариант в раскрывающемся списке **Настройка**:
 - В варианте **Цветоделение с использованием растрового процессора** печатаются все основные и дополнительные цвета, а выходные данные выводятся в композитном формате. Однако предназначенный для печати файл PostScript содержит информацию о цветоделении. Вариант **Цветоделение в растровом процессоре** можно выбирать только в том случае, если используется устройство PostScript уровня 3. Также обратите внимание, что раскрывающееся меню **Настройка** содержит все основанные на цветоделении выходные настройки, указанные в диалоговом окне **Настройки вывода по умолчанию (Правка > Настройки вывода)**.
- 4** Выберите вариант в раскрывающемся меню **Растр**:
 - Для использования заданных параметров растра выберите **Стандартный**.
 - Для использования параметров растра, встроенных в RIP, выберите **Принтер**. При выборе этого варианта управляющие элементы растра на этой панели отключаются.
- 5** Для задания линейатуры растра, отличной от значения по умолчанию, введите количество линий на дюйм (lpi) в поле **Линейатура** или выберите вариант в раскрывающемся меню **Линейатура**.
- 6** В списке в нижней части панели **Цвет** отображаются формы, используемые в макете, а также значения по умолчанию параметров **Растр**, **Линейатура**, **Угол** и **Функция**. Обычно настройки, заданные по умолчанию в списке форм, обеспечивают правильные результаты печати. Однако при определенных обстоятельствах может потребоваться настройка этих параметров. Черточка в столбце означает, что редактирование этой записи в столбце невозможно.
 - Для отмены печати отдельной формы снимите у нее все флажки в столбце **Печать** или выделите эту форму и выберите **Нет** в раскрывающемся меню **Печать**.
 - В столбце **Форма** перечисляются дополнительные цвета и основные краски документа, если в раскрывающемся меню **Режим** выбран вариант **Цветоделенные формы**. Раскрывающееся меню **Настройка** в верхней части панели **Цвет** задает, какие формы макета отображаются в списке.

- Раскрывающееся меню **Растр** позволяет задать для дополнительного цвета различные углы наклона растра. Значения растра по умолчанию для дополнительных цветов указываются в раскрывающемся меню **Растр** диалогового окна **Правка цвета (Правка > Цвета > Создать)**.
- В столбце **Линеатура** указываются значения линеатуры растра. Это значение в линиях на дюйм (lpi) применяется к формам всех цветов. Если для формы требуется использовать значение, отличное от значения по умолчанию, выберите в раскрывающемся меню **Линеатура** пункт **Другое** для открытия диалогового окна **Линеатура/Другое**.
- В столбце **Угол** указаны углы наклона растра для формы каждого цвета. Если требуется использовать значение, отличное от значения по умолчанию, выберите в раскрывающемся меню **Угол** пункт **Другое** для открытия диалогового окна **Угол/Другое**.
- Для задания другой формы точки печатного растра выберите вариант в раскрывающемся меню столбца **Функция**.

Цветная композитная печать

Для получения цветных композитных выходных данных (вместо цветоделенных форм):

- 1 Откройте панель **Цвет** диалогового окна **Печать** (меню **File**).
- 2 Выберите в раскрывающемся меню **Режим** вариант **Композитный**.
- 3 Выберите вариант в раскрывающемся списке **Настройка**:
 - **Полутоновый**
 - **Композитный CMYK**
 - **Композитный RGB**
 - **Композитный CMYK и дополнительный цвет** (печатается с использованием композитного PostScript, для устройства, поддерживающего цветоделение в растровом процессоре)
 - **Как есть** (цветные элементы описываются в их исходном цветовом пространстве, для вывода на цветное композитное устройство PostScript)
- ➔ Раскрывающееся меню **Настройка** содержит все основанные на цветоделении выходные настройки, указанные в диалоговом окне **Настройки вывода по умолчанию (Правка > Настройки вывода)**.
- 4 Выберите **Стандартный** или **Принтер** в раскрывающемся меню **Растр**. В варианте **Стандартный** используются параметры полутонового растра, рассчитанные программой QuarkXPress. В варианте **Принтер** используются параметры полутонового растра, предоставляемые выбранным принтером; в этом случае программа QuarkXPress не передает информацию о растре.
- 5 Для задания линеатуры растра, отличной от значения по умолчанию, введите количество линий на дюйм (lpi) в поле **Линеатура** или выберите вариант в раскрывающемся меню **Линеатура**.

Экспорт макетов

Команды **Экспорт**, **Печать** и другие позволяют выводить файлы в следующих форматах:

- Image (PNG или JPEG)
- PostScript (PS)
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Portable Document Format (PDF), с проверкой PDF/X или без нее
- Extensible Stylesheet Language (XSL)
- Extensible Stylesheet Language Translator (XSLT)
- ePub (дополнительную информацию см. в разделе «*Выполнение экспорта для ePub*»)
- Kindle (дополнительную информацию см. в разделе «*Экспорт для Kindle*»)

➔ Макеты App Studio не могут быть экспортированы с помощью команды «Экспорт», они экспортируются с использованием палитры «Публикация App Studio».

Для доступа к параметрам экспорта выберите **Файл > Экспорт** или нажмите кнопку **Экспорт** .

Возможные варианты экспорта из программы QuarkXPress определяются типом активного макета. Например, если отображается макет печати, команда экспорта Web-макета в формат HTML (**Файл > Экспорт > HTML**) недоступна.

Экспорт макета в формате EPS

При экспорте страницы макета в виде файла EPS (Encapsulated PostScript) можно указать имя файла и папку для его сохранения, а также задать различные параметры экспорта в EPS (с помощью пользовательских элементов управления или стиля вывода в EPS). Для использования основных элементов управления экспорта в EPS:

- 1 Выберите **Файл > Экспорт > Страница как EPS**. Отображается диалоговое окно **Страница как EPS**.
 - 2 Введите диапазон страниц в поле **Страница**.
 - 3 Для использования существующего стиля вывода выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль EPS**.
 - 4 Для изменения параметров вывода нажмите кнопку **Параметры**. Используйте панели открывшегося диалогового окна для управления форматом экспортированного файла.
- Для использования стиля вывода в EPS выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль EPS**. Для создания стиля вывода в EPS на основе текущих настроек выберите вариант **Новый стиль вывода EPS**.
 - Для задания формата файла EPS выберите вариант в раскрывающемся меню **Формат**.
 - С помощью панели **Общее** задайте масштаб файла EPS, формат изображения для предварительного просмотра файла EPS и вывод файла EPS в виде разворота или в обычном виде.
 - С помощью панели **Цвет** выберите настройку вывода для файла EPS и выберите формы, которые должны быть включены в выводимые данные.
 - С помощью панели **Шрифты** укажите, какие шрифты должны быть встроены в экспортированный файл EPS.

- С помощью панели **Метки** укажите расположение, ширину и длину приводочных меток в файле EPS.
 - С помощью панели **Обрезка в край** задайте симметричную или асимметричную обрезку в край и задайте величину вылета элементов вокруг страницы в файле EPS.
 - С помощью панели **Прозрачность** можно включить или выключить прозрачность и управлять разрешением растеризуемых элементов в файле EPS.
 - С помощью панели **OPI** можно указать параметры включения исходных изображений высокого разрешения в файл EPS и отдельно управлять параметрами для изображений TIFF и EPS.
 - С помощью панели **JDF** можно задать, требуется ли одновременно с файлом EPS создать файл JDF (Job Definition Format). Это может потребоваться при использовании структур Job Jackets в рабочем процессе JDF.
 - С помощью панели **Дополнительно** можно выбрать уровень языка, которому должен удовлетворять файл EPS: PostScript уровня 2 или PostScript уровня 3.
- 5** Нажмите **ОК**. (Для сохранения текущих настроек без создания файла EPS нажмите кнопку **Сохранить настройки**.)
- 6** Нажмите кнопку **Сохранить**.

Экспорт макета в формате PDF

Для экспорта активного макета в формат PDF:

- 1** Выберите **Файл > Экспорт > Макет как PDF**. Отображается диалоговое окно **Экспортировать как файл PDF**.
 - 2** Введите диапазон страниц в поле **Страницы**.
 - 3** Для использования существующего стиля вывода выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль PDF**.
 - 4** Установите флажок **Открыть PDF после экспорта**, чтобы открыть файл PDF после экспорта файла.
 - 5** Для изменения параметров вывода нажмите кнопку **Параметры**. Используйте панели открывшегося диалогового окна для управления форматом экспортированного файла.
- Для использования стиля вывода в PDF выберите вариант в раскрывающемся меню **Стиль PDF**. Для создания стиля вывода в PDF на основе текущих настроек выберите вариант **Новый стиль вывода PDF**.
 - Для использования проверки PDF/X выберите вариант в раскрывающемся меню **Проверка**. Можно выбрать варианты **PDF/X-1a**, **PDF/X-3** и **PDF/X-4**. Обратите внимание, что проверка **PDF/X-1a** допускает использование только цветов CMYK и дополнительных цветов, а проверка **PDF/X-3** позволяет включать цвета и рисунки, в которых используются другие цветовые пространства, а также цветовые профили ICC (которые заданы в настройках источника и настройках вывода для управления цветом). **PDF/X-4** поддерживает исходную прозрачность, а **PDF/X-1a** и **PDF/X-3** не поддерживают.
 - С помощью панели **Цвет** укажите, создавать ли композитный файл или цветоделенные формы, выберите настройку вывода для файла PDF и выберите формы, которые должны быть включены в выходные данные.

- С помощью панели **Сжатие** укажите параметры сжатия для различных типов изображений в файле PDF.
- С помощью панели **Страницы** укажите, требуется ли экспортировать развороты, экспортировать каждую страницу в отдельный файл PDF, включать пустые страницы и встраивать эскизы в файл PDF.
- С помощью панели **Приводочные метки** укажите расположение, ширину и длину приводочных меток в файле PDF.
- С помощью панели **Гиперссылка** укажите способ экспорта ссылок и списков, используемых в макете, и вид гиперссылок в файле PDF. С помощью этой панели можно также указать масштаб по умолчанию для файла PDF.
- С помощью панели **Метаданные** можно задать сведения, отображаемые на вкладке **Описание** диалогового окна **Свойства документа** программы Adobe Acrobat Reader.
- С помощью панели **Шрифты** укажите, какие шрифты должны быть встроены в экспортированный файл PDF.
- С помощью панели **Обрезка в край** укажите способ обработки обрезки в край в файле PDF.
- С помощью панели **Слои** укажите слои, которые требуется включить в файл PDF, или создайте слои PDF из слоев в макете QuarkXPress.
- Панель **Прозрачность** служит для задания способа сведения прозрачных элементов. Для отключения сведения и сохранения соотношений прозрачности в экспортированном PDF нажмите **Экспорт прозрачности в исходном формате**. Для вывода элементов без учета значений их непрозрачности нажмите **Игнорировать прозрачность**. Для включения сведения нажмите **Сведение прозрачности**.

Если сведение включено, можно задать разрешение растеризации рисунков, содержащих векторные данные в соотношениях прозрачности. Для этого нажмите раскрывающееся меню **Векторные рисунки** и выберите или введите разрешение в точках на дюйм. Этот элемент управления имеет силу только при включенном сведении.

Чтобы задать разрешение переходов (независимо от того, включено ли сведение), нажмите раскрывающееся меню **Переходы** и выберите или введите разрешение в точках на дюйм. Чтобы задать разрешение растеризации теней (независимо от того, включено ли сведение), нажмите раскрывающееся меню **Тени** и выберите или введите разрешение в точках на дюйм.

Чтобы задать разрешение повернутых или наклоненных объектов при включенном сведении, установите флажок **Изменить разрешение поворачиваемых объектов**, а затем введите значение в поле **до**. Значение в поле **до** должно быть по меньшей мере равно наибольшему значению разрешения в полях **Векторные рисунки**, **Переходы** и **Тени**.

Для управления разрешением сведения прозрачности в импортированных файлах PDF и Adobe Illustrator введите значение в поле **Разрешение сведения**.

- ➔ Вариант **Экспорт прозрачности в исходном формате** недоступен, если выбран вариант **PDF/X-1a: 2001** или **PDF/X-3: 2002** в раскрывающемся меню **Проверка**. Эта функция также недоступна, если в раскрывающемся меню **Режим** на панели **Цвет** выбран вариант **Цветоделенные формы**.

- С помощью панели **JDF** можно задать, требуется ли одновременно с файлом PDF создать файл JDF (Job Definition Format). Это может потребоваться при использовании структур Job Jackets в рабочем процессе JDF.
 - На вкладке **Сводка** можно просмотреть сводку выбранных параметров экспорта PDF.
- 6 Нажмите **ОК**. (Для сохранения текущих настроек без создания файла PDF нажмите кнопку **Сохранить настройки**.)
 - 7 Нажмите кнопку **Сохранить**.
- ➔ Если используется программа дистилляции стороннего производителя и требуется создать файл PostScript, измените настройки на панели **PDF** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**). Дополнительную информацию см. в разделе «[Предпочтения — Приложение — PDF](#)».

Создание файла PostScript

Для создания файла PostScript на основе макета откройте панель **PDF** диалогового окна **Предпочтения (QuarkXPress/Правка > Предпочтения)** и установите флажок **Создать файл PostScript для последующей дистилляции**. При выборе команды **Файл > Экспорт > Макет как PDF** программа QuarkXPress вместо файла PDF создает файл PostScript с заданными именем и расположением.

Экспорт макета как изображения

При экспорте страницы макета как файла изображения можно указать имя файла и местоположение, а также указать различные параметры экспорта изображения. Для экспорта макета как изображения выполните следующее:

- 1 Выберите **Файл > Экспорт > Изображение**. Появится диалоговое окно **Экспортировать страницы как изображения**.
- 2 Выберите макет для экспорта в раскрывающемся меню **Имя файла**.
- 3 Для изменения параметров вывода нажмите кнопку **Параметры**. Используйте панели открывшегося диалогового окна для управления форматом экспортированного изображения.
 - Введите значение в поле **Разрешение**.
 - Выберите формат изображения (PNG или JPEG) в раскрывающемся меню **Формат**.
 - Выберите значение сжатия в раскрывающемся меню **Сжатие**.
 - Выберите **Прозрачный фон** для установки прозрачного фона изображения.
 - Выберите **Развороты** для экспорта разворотов.
 - Выберите **Включить направляющие**, чтобы включить в изображение экранные направляющие.
 - Выберите **Включить сетки текста**, чтобы включить в изображение сетки текста.
- 4 Нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите кнопку **Сохранить**.

Использование команды «Собрать для вывода»

Для использования функции **Собрать для вывода**:

- 1 Откройте панель **Шрифты** диалогового окна **Использование** (меню **Утилиты**) и убедитесь, что доступны все шрифты. Затем на панели **Рисунки** диалогового окна **Использование** убедитесь, что все импортированные рисунки связаны с документом, и для них отображается состояние **ОК**.
- 2 Выберите **Файл > Собрать для вывода**. Отображается диалоговое окно **Собрать для вывода**.
- 3 Откройте вкладку **Собрать для вывода**. При использовании этой функции автоматически создается отчет. Для создания только этого отчета установите флажок **Только отчет** на вкладке **Собрать для вывода**. Если этот флажок снят, можно установить один или несколько следующих флажков:
 - Флажок **Макет** обеспечивает копирование файла проекта в указанную папку назначения. В поле выбора отображаются все макеты проекта. Установите или снимите флажки для макетов, которые необходимо собрать.
 - Флажок **Связанные рисунки** обеспечивает копирование файлов импортированных рисунков, которые должны быть связаны с документом для вывода с высоким разрешением. Когда программа QuarkXPress собирает рисунки из документа, путь к каждому собранному рисунку обновляется и отражает новое расположение рисунка в папке «Pictures» (Рисунки), вложенной в папку назначения. Если выбрано несколько макетов, будут собраны все изображения во всех выбранных макетах.
 - Флажок **Цветовые профили** обеспечивает копирование всех профилей ICC (International Color Consortium), связанных с документом или импортированными рисунками. Если выбрано несколько макетов, будут собраны все профили ICC во всех выбранных макетах.
 - *Только Mac OS X*: флажок **Экранные шрифты** обеспечивает копирование всех экранных шрифтов, необходимых для отображения документа. Если выбрано несколько макетов, будут собраны все экранные шрифты во всех выбранных макетах.
 - *Только Mac OS X*: флажок **Шрифты принтера** обеспечивает копирование всех шрифтов принтера, необходимых для печати документа. Если выбрано несколько макетов, будут собраны все шрифты принтера во всех выбранных макетах.
 - *Только Windows*: флажок **Шрифты** обеспечивает копирование всех шрифтов, необходимых для печати документа. Если выбрано несколько макетов, будут собраны все шрифты принтера во всех выбранных макетах.
- ➔ В ОС *Mac OS X* шрифты TrueType используются и как экранные шрифты, и как шрифты принтера. Если в документе используются только шрифты TrueType, программа QuarkXPress собирает их как при установленном флажке **Экранные шрифты**, так и при установленном флажке **Шрифты принтера**. Если в документе используются как шрифты TrueType, так и шрифты Type 1, или если используются только шрифты Type 1, для обеспечения полного сбора шрифтов Type 1 установите как флажок **Экранные шрифты**, так и флажок **Шрифты принтера**.
- 4 Нажмите кнопку **Сохранить**.


- ➔ Если выбран сбор шрифтов, программа QuarkXPress также собирает шрифты, используемые в импортированных файлах EPS, если эти шрифты активны на компьютере.
- ➔ Функция «Собрать для вывода» не предназначена для использования с макетами, которые индивидуально настроены для экспорта в формат выпуска App Studio. Эта функция может использоваться с данными макетами, но она не обеспечит сбор всех ресурсов, интерактивно используемых в App Studio, и не обеспечит сбор всех макетов семейства макетов.

Работа со стилями вывода

Стили вывода позволяют сохранять параметры для вывода на печать и в форматы PDF, ePub, App Studio, Kindle и EPS. Стили вывода можно применять при использовании команд **Файл > Печать**, **Файл > Экспорт > Макет как PDF**, **Файл > Экспорт > Макеты как проект**, **Файл > Экспорт > Страница как EPS**, **Файл > Экспорт > Макет в формате ePub** и **Файл > Экспорт > Макет как Kindle**. QuarkXPress включает настройки по умолчанию для всех параметров вывода, которые могут служить основой для настройки в соответствии с требованиями пользователя. Можно также создавать стили вывода с чистого листа.

Для создания стиля вывода:

- 1 Выберите **Правка > Стили вывода**. Отображается диалоговое окно **Стили вывода**.



Диалоговое окно **Стили вывода** позволяет создавать, импортировать, экспортировать, редактировать и удалять стили вывода.


- 2 Выберите вариант в раскрывающемся меню **Создать**.
- 3 Введите имя стиля в поле **Имя**.
- 4 Задайте параметры на панелях. Информацию о параметрах App Studio см. в разделе «*Стили вывода App Studio*». Информацию о параметрах для EPS см. в разделе «*Экспорт макета в формате EPS*». Информацию о параметрах для PDF см. в разделе «*Экспорт макета в формате PDF*». Подробнее о параметрах ePub см. раздел «*Выполнение экспорта для ePub*». Дополнительную информацию о параметрах Kindle см. в разделе «*Экспорт для Kindle*».

ВЫВОД

- 5 Нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите кнопку **Сохранить**.


Стили вывода App Studio

Для настройки параметров стилей вывода App Studio выполните следующее:



Диалоговое окно **Стили вывода**.

- 1 Чтобы изменить стиль вывода App Studio, выберите стиль вывода и нажмите **Правка**. Для добавления нового стиля вывода выберите **App Studio** в раскрывающемся меню **Создать**. Отображается диалоговое окно **Параметры экспорта в формате App Studio**.



Диалоговое окно **Параметры экспорта в формате App Studio**

- 2 Введите имя стиля в поле **Стил ь App Studio**.

- 3 На панели **Рисунки** укажите требуемое разрешение изображений для дисплеев Retina/HiDPI.
- 4 Нажмите **ОК**.

Работа с треппингом

Начиная с версии 9.0, приложение не поддерживает треппинг расширения и втяжки. Расширения и втяжки, настроенные в палитре **Информация о треппинге** (меню **Окно**), не применяются при выводе. Однако наложение и вытеснение учитываются.

Вопросы сведения и печати

Сведение — это процесс, позволяющий имитировать прозрачность, изменяя элементы страницы для получения требуемого вида изображения. Сведение производится только в выходном потоке — по мере поступления элементов в процессор печати или экспорта в PDF, — поэтому фактическое изменение макетов QuarkXPress никогда не производится. В программе QuarkXPress сведение выполняется следующим образом.

Сначала выполняется декомпозиция блоков, идентифицируются прозрачные элементы и разбираются взаимоотношения между отдельными формами (включая контуры текста). Области, не требующие растеризации, заполняются новым цветом, созданным путем слияния существующих цветов. (Области без содержимого и области со значением непрозрачности 0% не требуют сведения, за исключением случаев, когда они используются для переходов и рисунков.)

Области, требующие растеризации, ограничиваются траекториями обрезки. (Растеризации требуют полупрозрачные рисунки, тени, полупрозрачные переходы и полупрозрачные элементы, накладывающиеся на элементы страницы.)

Настройки на панели **Прозрачность** диалогового окна **Печать** (меню **Файл**) управляют выходным разрешением элементов страницы, растеризуемых из-за эффектов прозрачности или теней. Дополнительную информацию см. в разделе *«Панель «Прозрачность»»*.

Обычно при работе с соотношениями прозрачности треппинг не требуется.

- ➔ При экспорте в PDF предусмотрен выбор: выполнять сведение элементов с соотношениями прозрачности или использовать исходную прозрачность PDF. При экспорте в PDF с исходной прозрачностью PDF векторная графика в соотношениях прозрачности остается в векторном формате. Благодаря этому достигается увеличение скорости вывода и простота управления цветом.

Модуль расширения PDF Filter XTensions

Модуль расширения PDF Filter XTensions можно использовать для двух целей:

- Сохранение страницы или диапазона страниц макета QuarkXPress в виде файла в формате PDF. Дополнительную информацию см. в разделе *«Экспорт макета в формате PDF»*.
- Импорт страницы файла PDF в графический блок. Дополнительную информацию см. в разделе *«Импорт файла PDF в графический блок»*.

Импорт файла PDF в графический блок

Для импорта файла PDF в активный графический блок:

1 Выберите **Файл > Импорт рисунка**.

- **Обрезка:** используется формат страницы после обрезки. В этом варианте не включаются приводочные метки и не учитываются никакие обрезки в край, примененные к пространству макета при создании файла PDF.
- **Вид.область:** используется формат страницы плюс пространство для заданной обрезки в край и пространство, выделенное для приводочных меток. **Вид.область** эквивалентно формату пространства макета с точки зрения модуля расширения PDF Boxer XT.
- **Вылеты:** используется формат страницы плюс пространство под вылеты (обрезку в край).
- **Страница:** используется формат страницы, не включая пространство под вылеты (обрезку в край) или приводочные метки.

2 Нажмите кнопку **Открыть**.

➡ Для предварительного просмотра другой страницы файла PDF в диалоговом окне **Импорт рисунка** установите флажок **Предв. просмотр**, затем введите номер страницы в поле **Страница PDF**.

➡ Для определения страницы файла PDF, которая была импортирована в макет, откройте панель **Рисунки** диалогового окна **Использование** (меню **Утилиты**), затем установите флажок **Дополнительная информация**.

Совместная работа и использование единого источника


Функция синхронизации обеспечивает удобную компоновку одной и той же информации для распространения в различных форматах и по различным каналам. Помимо настройки макетов в зависимости от носителя—макет для печати, Web-макет или интерактивный-макет,—можно также создавать проекты, содержащие макеты различных форматов. Но самое главное—это упрощение работы за счет автоматической синхронизации содержимого в макетах любого типа.

Работа с общим содержимым

Опыт работы над проектами, в которых одно и то же содержимое должно быть идентичным в нескольких местах, свидетельствует, что всегда существует определенная вероятность ошибки. Например, возможны ситуации, когда версия документа для печати была обновлена, а Web-версия осталась необновленной. Для преодоления таких трудностей в программе QuarkXPress предусмотрена функция *общего содержимого*. Эта функция позволяет связывать содержимое, используемое в нескольких местах внутри файла проекта. Если одна копия этого содержимого изменяется, эти изменения немедленно и автоматически вносятся в другие копии.


Для большинства синхронизированных элементов в программе QuarkXPress создается главная версия в невидимой части файла проекта, называемой *библиотекой общего содержимого*. При внесении изменений в любой из синхронизированных элементов макета эти изменения записываются в главную версию в библиотеке общего содержимого, а затем программа QuarkXPress автоматически обновляет все синхронизированные копии этого элемента в проекте в соответствии с внесенными изменениями. Таким образом, при обновлении элемента А элемент В обновляется автоматически через главный элемент в библиотеке общего содержимого — а при обновлении элемента В элемент А обновляется аналогичным образом.

Библиотека общего содержимого может содержать рисунки, блоки, линии, форматированный или неформатированный текст, цепочки текстовых блоков, группы и зоны Composition Zones. При добавлении любого элемента в библиотеку общего содержимого можно указать, какие параметры этого содержимого или элемента должны быть *синхронизированы* (поддерживаться одинаковыми во всех экземплярах), а какие параметры *не* должны синхронизироваться.



Библиотека общего содержимого содержит текст, рисунки, линии, элементы Composition Zones и элементы, которые могут использоваться в различных макетах проекта. При изменении любого экземпляра элемента библиотеки общего содержимого в макете, все экземпляры во всех макетах автоматически обновляются, так как они связаны с главной версией, находящейся в библиотеке общего содержимого.

Элементы, находящиеся в библиотеке общего содержимого, отображаются на палитре **Общее содержимое**. С помощью этой палитры можно дублировать и синхронизировать это содержимое в различных макетах, как показано ниже.




Палитра **Общее содержимое** обеспечивает доступ к элементам, находящимся в библиотеке общего содержимого. Здесь в макете «Макет для печати 1» используется «Графический блок главной статьи» и содержащийся в нем рисунок, а в макете «Web-макет» используется только сам рисунок (внутри большого графического блока). При изменении рисунка в любом из макетов оба макета обновляются автоматически.

➔ Информацию о порядке включения макетов различных типов в один проект см. в разделе «Проекты и макеты».


Совместное использование и синхронизация содержимого

Для совместного использования и синхронизации блоков, линий, групп и содержимого:

- 1 Отображение палитры **Содержимое** (меню **Окно**).
- 2 Выберите элементы, которые требуется синхронизировать.
- 3 Нажмите **Добавить элемент**  на палитре **Содержимое**. Если выбран один элемент, открывается диалоговое окно **Свойства общего элемента**. Если выбраны несколько элементов, открывается диалоговое окно **Совместное использование нескольких элементов**.



Используйте диалоговое окно **Свойства общего элемента** для совместного использования и синхронизации индивидуальных элементов.



Используйте диалоговое окно **Совместное использование нескольких элементов** для совместного использования и синхронизации нескольких элементов.

- ➔ Если установлен флажок **Автоматически показывать выбранные элементы в макете**, для перехода к элементу можно нажать его имя в списке.
- ➔ Для общих линий возможна синхронизация только их атрибутов.
- 4 Для совместного использования характеристик выбранного элемента установите флажок **Синхронизировать атрибуты блока** для этого элемента.
- 5 Для совместного использования текста или рисунка из выбранного элемента установите для этого блока флажок **Синхронизировать содержимое**. Для совместного использования как текста или рисунка, так и его форматирования, щелкните мышью или выберите **Содержимое и атрибуты**. Для совместного использования только текста или рисунка щелкните мышью или выберите **Только содержимое**. Описание параметров блока и содержимого см. в разделе *«Описание параметров синхронизации»*.
- 6 Нажмите кнопку **ОК** для добавления выбранных элементов на палитру **Содержимое**.



Палитра **Содержимое** обеспечивает доступ к элементам и содержанию, находящимся в библиотеке общего содержимого.

- ➔ Когда вы делитесь содержимым в текстовом поле, общий доступ предоставляется ко всему тексту, нельзя поделиться только частью текста. Если необходимо поделиться только частью текста, следует использовать переменную содержимого. Переменные содержимого позволяют добиться этого с помощью пользовательских переменных.

Описание параметров синхронизации

При добавлении элементов и содержимого на панель **Общее содержимое** можно выбрать различные параметры синхронизации в диалоговом окне **Свойства общего элемента**.

- Для синхронизации содержимого выбранного текстового блока, траектории текста или графического блока без синхронизации самого блока или траектории снимите флажок **Синхронизировать атрибуты блока** и установите флажок **Синхронизировать содержимое**. Синхронизированный таким образом текст необходимо перетащить в текстовый блок или на траекторию, а синхронизированные таким образом рисунки необходимо перетащить в графический блок.
- Можно синхронизировать текст или рисунок и атрибуты его содержимого (например, форматирование для текста и масштаб, угол поворота и эффекты для рисунков), щелкнув или выбрав пункт **Содержимое и атрибуты**.
- Можно синхронизировать текст или рисунок, сохранив возможность редактирования атрибутов содержимого, щелкнув мышью или выбрав пункт **Только содержимое**. В этом случае форматирование текста или рисунка в различных частях проекта может различаться. Однако при редактировании текста или обновлении рисунка в одном месте эти изменения производятся во всех остальных местах.
- Для синхронизации текстового блока, траектории текста или графического блока и их атрибутов *без* синхронизации содержимого установите флажок **Синхронизировать атрибуты блока** и снимите флажок **Синхронизировать содержимое**. Например, предположим, что эта

операция выполнена для текстового или графического блока, а затем перетаскиванием созданы две копии этого блока. Если затем изменить размеры одного из этих блоков и добавить к нему рамку, размеры остальных блоков также будут автоматически изменены и к ним будут добавлены рамки. Однако в эти блоки можно импортировать разное содержимое.

Для синхронизации атрибутов элемента, содержимого и атрибутов содержимого установите флажки **Синхронизировать атрибуты блока** и **Синхронизировать содержимое**, а также щелкните или выберите вариант **Содержимое и атрибуты**. Если таким образом синхронизировать два блока, любые изменения одного из них автоматически применяются к другому, включая изменение размера блока, содержимого и форматирования.

Размещение синхронизированного элемента

Для размещения синхронизированного элемента или группы:

- 1 Выберите требуемый элемент в палитре **Общее содержимое**.
- 2 Перетащите элемент палитры **Общее содержимое** на страницу.

Размещение синхронизированного содержимого

Для размещения синхронизированного содержимого:

- 1 Выберите текстовый блок, текстовую траекторию или графический блок.
- 2 Выберите текстовое или графическое содержимое в палитре **Общее содержимое** и нажмите **Вставить**. Обратите внимание, что манипуляторы изменения размеров элемента заменяются символами синхронизации. Можно также перетащить текст или рисунок из палитры **Общее содержимое** в активный текстовый блок, на текстовую траекторию или в графический блок.

Можно также перетащить текст или рисунок из палитры **Общее содержимое** в активный текстовый блок, на текстовую траекторию или в графический блок.

Импорт содержимого в библиотеку общего содержимого

Помимо импорта текста или рисунков в текстовые или графические блоки можно импортировать содержимое напрямую в палитру **Содержимое**, используя кнопку **Импорт** этой палитры . Однако эта кнопка доступна только при выборе значка текстового содержимого  или значка графического содержимого  в палитре **Содержимое**.

- ➔ Текст, импортированный таким способом, встраивается в файл проекта; связь с исходным текстовым файлом не сохраняется. Однако импортированные таким образом рисунки можно просматривать и обновлять на панели **Рисунки** диалогового окна **Использование**.

Работа с Composition Zones

В последующих разделах показано, как расширение Composition Zones может упростить существующие рабочие процессы, позволяя членам одной группы одновременно работать над одним проектом QuarkXPress.

Что такое Composition Zones


Элемент Composition Zones – это макет или определенная пользователем область макета, которая может использоваться совместно с другими пользователями QuarkXPress.

➔ Для работы с элементами Composition Zones в программе QuarkXPress необходимо загрузить модуль расширения Composition Zones XTensions.

Представим себе дизайнера макетов, ответственного за файлы проекта QuarkXPress для журнала. Этот дизайнер макетов может использовать Composition Zones для совместной работы над содержимым с авторами, редакторами, художниками и удаленными сотрудниками, также использующими QuarkXPress.

Используя QuarkXPress, дизайнер макетов может с помощью инструмента **Composition Zones** «нарисовать» область проекта для размещения рекламы и экспортировать этот элемент Composition Zones в отдельный файл. Получающийся файл содержит правильные настройки, что позволяет сократить затраты труда, когда находящийся в другом месте разработчик рекламы получит этот файл. Разработчик рекламы, работая в программе QuarkXPress, добавляет содержимое и возвращает файл – вместе с необходимыми рисунками и шрифтами – дизайнеру макетов. Дизайнер макетов помещает обновленный файл в требуемую папку, и макет автоматически обновляется для отображения рекламы. Так как элемент Composition Zones работает точно так же, как макет QuarkXPress, дизайнер макетов может открыть этот файл для внесения изменений.

В это же время дизайнер макетов может выделить создать другой элемент Composition Zones для статьи, размещаемой на той же странице, что и объявление. Дизайнер макетов рисует три блока: один для заголовка, один для текста статьи и один для рисунка. Используя клавишу Shift для выделения всех трех блоков, дизайнер макетов создает из них новый файл Composition Zones, экспортирует этот файл, затем уведомляет автора, что файл находится в общей сетевой папке, доступной для персонала. По мере того, как автор работает с этим файлом и сохраняет обновленные версии, обновления отображаются в проекте дизайнера макетов. Как и в случае рекламы, статью можно впоследствии отредактировать в рамках проекта.




Сверху: Главный дизайнер макетов экспортирует части проекта в виде файлов Composition Zones, затем передает один файл по электронной почте находящемуся в другом месте дизайнеру рекламы, а другой файл размещает на локальном сервере, подключенном к компьютерной сети. **В центре:** Главный дизайнер макетов, репортер и дизайнер рекламы одновременно работают каждый над своей частью страницы. **Снизу:** Дизайнер рекламы присылает завершённую рекламу главному дизайнеру макетов по электронной почте, страница автоматически обновляется и работа над макетом завершена.

В приведенном выше сценарии показаны основные сферы применения модуля Composition Zones, однако эту функцию можно использовать и для других задач совместной работы. Например, зоны Composition Zones могут быть ограничены проектом, в котором они заданы, что может быть желательно по ряду причин. Возможно, дизайнеру макетов потребуется использовать рекламу в нескольких местах проекта, и эта реклама может содержать несколько текстовых или графических блоков. Палитру **Общее содержимое** невозможно использовать для синхронизации группы элементов, но если дизайнер макетов создаст элемент Composition Zones на основе выбранных нескольких элементов, такой элемент Composition Zones становится синхронизированным и доступным для использования во всем проекте. Возможно, дизайнер макетов выделит один макет для печатной версии журнала, а другой макет этого же проекта для Web-страницы, на которой также будет размещена эта же реклама. Дизайнер макетов может ограничить использование этого элемента Composition Zones одним проектом, но реклама может быть одинаковой как при печати, так и в сети Web.


Терминология *Composition Zones*

Зоны *Composition Zones* уникальны, так как они обладают характеристиками *элементов* при размещении в макете, но ведут себя как *макеты* при редактировании их содержимого.

- *Элемент Composition Zones*: элемент, отображающий содержимое макета, существующего в другом месте. Элемент *Composition Zones* можно представлять себе как «окно», через которое можно видеть содержимое другого макета. Макет, отображаемый в элементе *Composition Zones*, называется *композиционным макетом* (см. следующее определение). Каждый элемент *Composition Zones* получает содержимое из одного (и только одного) композиционного макета.
- *Композиционный макет*: специальный вид макета, используемый только с целью обеспечения содержимого для элемента *Composition Zones*. Композиционный макет можно представлять себе как макет, видимый через «окно» элемента *Composition Zones*. Несколько синхронизированных элементов *Composition Zones* могут отображать содержимое одного композиционного макета. Однако композиционный макет одновременно может редактироваться только одним сотрудником.




При создании элемента *Composition Zones* программа QuarkXPress автоматически создает композиционный макет, обеспечивающий содержимое для этого элемента *Composition Zones*.



При добавлении содержимого в композиционный макет он автоматически обновляется во всех соответствующих элементах *Composition Zones*. Обновления отображаются в элементах


Composition Zones в соответствии с предпочтениями, заданными для макетов, содержащих данные элементы Composition Zones (немедленно, при печати или при открытии проекта).

- *Исходный элемент Composition Zones*: исходный макет или определенная пользователем область, из которой был создан элемент Composition Zones.
- *Размещенный элемент Composition Zones*: элемент Composition Zones, помещенный в макет с помощью палитры **Общее содержимое**.



Список композиционных макетов содержится в палитре **Общее содержимое**. Эту палитру можно использовать для размещения композиционных макетов в нескольких макетах—одного или нескольких проектов.


- *Исходный базовый макет*: макет, в котором был создан элемент Composition Zones.
- *Базовый макет*: любой макет, в который помещен элемент Composition Zones.
- *Внешний композиционный макет*: композиционный макет, экспортированный в виде отдельного проекта QuarkXPress. Внешний композиционный макет может редактироваться другим пользователем, и сделанные этим пользователем изменения обновляются во всех базовых макетах.



Если экспортировать композиционный макет, его может редактировать другой пользователь. Изменения, внесенные другим пользователем, могут автоматически отображаться во всех

базовых макетах, содержащих элементы Composition Zones, основанные на данном внешнем композиционном макете.

- *Подсоединяемый композиционный макет*: если в проекте создан подсоединяемый композиционный макет, другие пользователи QuarkXPress могут подсоединиться к данному проекту и использовать этот композиционный макет для помещения элементов Composition Zones в свои проекты. Однако изменения в подсоединяемый композиционный макет могут вноситься только в самом подсоединяемом композиционном макете (самим пользователем исходного базового макета или пользователями, имеющими доступ к исходному базовому макету). Подсоединяемые композиционные макеты отображаются на вкладке **Общие макеты** диалогового окна **Настройка совместной работы** (меню **Файл**).
- *Композиционный макет для одного проекта*: композиционный макет, который может размещаться и редактироваться только в проекте, в котором он был создан.
- *Связанный композиционный макет*: композиционный макет, доступ к которому производится путем связывания с проектом, содержащим подключаемый композиционный макет. Связанные композиционные макеты отображаются в палитре **Общее содержимое** и на вкладке **Связанные макеты** диалогового окна **Настройка совместной работы** (меню **Файл**). Пользователь может перетаскивать связанные композиционные макеты из палитры **Общее содержимое** в свой макет для размещения элементов Composition Zones.
- *Библиотека общего содержимого*: см. раздел «*Работа с общим содержимым*».



Справа вверху: элемент Composition Zones отображается в любом базовом макете как элемент.
Справа внизу: для редактирования содержимого элемента Composition Zones необходимо открыть композиционный макет.
Слева: Список элементов Composition Zones отображается в палитре **Общее содержимое**.

Создание элемента Composition Zones

Предусмотрены три способа создания элемента Composition Zones (и соответствующего ему композиционного макета):

- Можно выбрать несколько объектов, затем выбрать **Элемент > Composition Zones > Создать**.
- Можно задать в качестве элемента Composition Zones весь макет.


- Можно выбрать инструмент **Composition Zones** и вручную обвести пространство для элемента Composition Zones.

В последующих разделах рассматриваются все три способа создания элемента Composition Zones—в данном случае для использования исключительно в одном проекте (т.е. *композиционный макет для одного проекта*).

Создание элемента *Composition Zones* из нескольких выбранных элементов

Для создания элемента Composition Zones на основе нескольких выбранных элементов:

- 1 Выберите инструмент **Элемент**  или **Содержимое** , нажмите клавишу Shift и выберите несколько элементов.
- 2 Выберите **Элемент > Composition Zones > Создать**. Группа заменяется блоком, размеры которого совпадают с границами группы.
- 3 Для завершения создания элемента Composition Zones выберите **Элемент > Совместное использование** или откройте палитру **Общее содержимое** (меню **Окно**) и нажмите кнопку **Добавить элемент**. В любом случае открывается диалоговое окно **Свойства общего элемента**.




Диалоговое окно **Свойства общего элемента** служит для задания названия композиционного макета и его доступности.

- 4 Введите имя композиционного макета в поле **Имя**.
 - 5 Выберите вариант **Только данный проект** в раскрывающемся меню **Доступность**.
 - 6 Установите флажок **Показать вкладку в окне «Проект»** для обеспечения доступа к композиционному макету со вкладки макетов в нижней части окна проекта.
 - 7 Нажмите кнопку **ОК** для сохранения композиционного макета.
- ➔ Если положение одного или нескольких из выбранных элементов фиксировано (**Элемент > Блокировать > Положение**), создание элемента Composition Zones невозможно.

Создание элемента *Composition Zones* из макета

Для создания элемента Composition Zones на основе всего макета:

- 1 Откройте макет, который требуется назначить как элемент Composition Zones (например, «Макет 1»).
- 2 Выберите **Макет > Расширенные свойства макета**.
- 3 Установите флажок **Общий макет**.




Для задания совместного использования композиционного макета, основанного на всем макете, используйте диалоговое окно **Расширенные свойства макета**.

- 4 Выберите вариант **Только данный проект** в раскрывающемся меню **Доступность**.
 - 5 Установите флажок **Показать вкладку в окне «Проект»** для обеспечения удобного доступа к композиционному макету со вкладки макетов в нижней части окна проекта. Если снять флажок **Показать вкладку в окне «Проект»**, для доступа к композиционному макету выберите соответствующий элемент Composition Zones, затем выберите **Элемент > Composition Zones > Правка**.
 - 6 Нажмите **ОК**. Композиционный макет отображается в палитре **Общее содержимое**.
- ➔ Композиционный макет может содержать несколько страниц. Меню **Страница** или **Макет страницы** можно использовать для добавления, удаления или перемещения страниц.

Создание элемента Composition Zones с помощью инструмента Composition Zones

Для задания элемента Composition Zones вручную:

- 1 Выберите инструмент **Composition Zones** в палитре **Инструменты**.
- 2 Перетаскивая мышью, нарисуйте элемент Composition Zones.
- 3 Для завершения создания элемента Composition Zones выберите **Элемент > Совместное использование** или откройте палитру **Общее содержимое** (меню **Окно**) и нажмите кнопку **Добавить элемент** . В любом случае открывается диалоговое окно **Свойства общего элемента**.



Используйте диалоговое окно **Свойства общего элемента** для задания имени композиционного макета, задания его доступности и указания, должна ли отображаться вкладка внизу окна проекта.

- 4 Введите имя композиционного макета в поле **Имя**.
- 5 Выберите вариант **Только данный проект** в раскрывающемся меню **Доступность**.
- 6 Нажмите **ОК**. Композиционный макет отображается в палитре **Общее содержимое**.

Размещение элемента Composition Zones

После добавления композиционного макета на палитру **Общее содержимое** можно размещать на странице элементы Composition Zones, основанные на этом композиционном макете. Для размещения элемента Composition Zones:

- 1 Откройте палитру **Общее содержимое** (меню **Окно**).



В палитре **Общее содержимое** отображается список композиционных макетов и другого общего содержимого.


- 2 Выберите композиционный макет, который требуется разместить.

- 3 Перетащите композиционный макет из палитры **Общее содержимое** в макет.

Управление несколькими страницами в размещенном элементе **Composition Zones**

Композиционный макет может содержать несколько страниц. Однако в элементе **Composition Zones**, основанном на этом композиционном макете, может одновременно отображаться только одна страница. Для указания страницы, которая должна отображаться в элементе **Composition Zones**:

- 1 Выберите элемент **Composition Zones**.
- 2 Выберите **Элемент > Изменение**, затем выберите вкладку **Макет**.
- 3 Выберите страницу в раскрывающемся меню **Страница**.



Для отображения в размещенном элементе **Composition Zones** конкретной страницы композиционного макета используйте раскрывающееся меню **Страница** на вкладке **Макет** диалогового окна **Изменение**.

- 4 Нажмите **ОК**.

Редактирование атрибутов элемента **Composition Zones**

Для редактирования атрибутов элемента **Composition Zones**:

- 1 Выберите элемент **Composition Zones**.

- 2 Выберите **Элемент > Изменение**.
- 3 На вкладке **Блок** диалогового окна **Изменение** укажите положение, размер, выравнивание, цвет, прозрачность и возможность печати.
- 4 На вкладках **Рамка**, **Обтекание** и **Тень** сделайте другие структурные настройки.
- 5 Используйте вкладку **Макет** для перемещения между страницами, отключения или включения печати и настройки прозрачности макета.

Преобразование элемента Composition Zones в рисунок

Для создания внешнего графического файла из элемента Composition Zones выберите **Элемент > Composition Zones > Преобразовать в рисунок**. При этом создается рисунок, соответствующий типу макета, в котором был создан элемент Composition Zones.

Пока элемент Composition Zones не преобразован в рисунок, этот элемент Composition Zones отображается на панели **Composition Zones** диалогового окна **Использование** (меню **Утилиты**). При выборе **Элемент > Composition Zones > Преобразовать в рисунок** отображается предупреждение о том, что элемент Composition Zones перестанет быть синхронизированным. Получившийся рисунок отображается на панели **Рисунок** диалогового окна **Использование**. Однако композиционный макет остается в палитре **Общее содержимое**.

Отмена синхронизации элемента Composition Zones

При отмене синхронизации элемента Composition Zones его композиционный макет остается доступным в проекте. Для отмены синхронизации элемента Composition Zones:

- 1 Выберите элемент Composition Zones в окне макета.
- 2 Выберите **Элемент > Отменить синхронизацию**. Композиционный макет остается в палитре **Содержимое** для дальнейшего использования. Однако последующие изменения, внесенные в элемент Composition Zones с отмененной синхронизацией в окне макета, не будут синхронизированы.

Редактирование композиционного макета: содержимое

При редактировании композиционного макета можно изменять содержимое и настраивать атрибуты уровня макета.

Для редактирования содержимого композиционного макета:

- 1 В случае файла внешнего композиционного макета выберите **Файл > Открыть**.
- 2 В случае композиционного макета, находящегося в проекте QuarkXPress, выберите имя этого макета на вкладке макета в нижней части окна проекта (доступна, если установлен флажок **Показать вкладку в окне «Проект»**). Если имя композиционного макета не отображается

на вкладке макета, выберите инструмент **Элемент**  и дважды щелкните элемент Composition Zones мышью.

- 3 После открытия композиционного макета все его содержимое доступно для редактирования. С помощью команд меню и палитр можно изменять текст, графику и элементы; можно также использовать инструменты для добавления содержимого.

- 4 Выберите **Файл > Сохранить** для отображения изменений в исходном базовом макете (и во всех других макетах, в которых подсоединен и размещен данный внешний композиционный макет). При редактировании композиционного макета для одного проекта содержимое элемента Composition Zones обновляется при закрытии окна этого макета.

Редактирование содержимого композиционного макета для одного проекта

Область использования *композиционного макета для одного проекта* ограничена тем проектом, в котором он был создан. Способ доступа к композиционному макету для его редактирования определяется настройкой параметра **Показать вкладку в окне «Проект»** диалогового окна **Расширенные свойства макета**. Если флажок **Показать вкладку в окне «Проект»** установлен, доступ к композиционному макету возможен со вкладки макета в верхней части окна проекта. Щелкните мышью эту вкладку для активизации композиционного проекта с целью редактирования содержимого или атрибутов уровня макета.

Если флажок **Показать вкладку в окне «Проект»** не установлен, необходимо выбрать инструмент «Элемент» и дважды щелкнуть мышью на исходном элементе Composition Zones. Отображается композиционный макет.

Если композиционный макет создан на основе всего макета, установите флажок **Показать вкладку в окне «Проект»** в диалоговом окне **Расширенные свойства макета** для обеспечения удобного доступа к этому макету. В противном случае придется выбрать композиционный макет в палитре **Общее содержимое**, нажать кнопку **Правка**, затем установить флажок **Показать вкладку в окне «Проект»**.

Отмена синхронизации композиционного макета

При отмене синхронизации композиционного макета QuarkXPress разрывает связь между этим композиционным макетом и всеми существующими элементами Composition Zones, основанных на этом композиционном макете. Для отмены синхронизации всех экземпляров элементов Composition Zones в проекте выберите композиционный макет в палитре **Общее содержимое** и нажмите кнопку **Рассинхронизировать все** . Однако, если впоследствии изменить композиционный макет и разместить новый элемент Composition Zones, основанный на этом макете, новый элемент Composition Zones будет отражать сделанные изменения.

Удаление композиционного макета

Для удаления композиционного макета:

- 1 Откройте палитру **Общее содержимое**.
 - 2 Выберите композиционный макет в палитре и нажмите кнопку **Удалить** .
- ➔ Кнопка **Удалить** на вкладке **Связанные макеты** выполняет те же функции, что и кнопка **Удалить** в палитре **Общее содержимое**.

Примечания

Функция «Примечания» позволяет хранить комментарии вместе с проектом, не затрагивая фактическое содержимое проекта. С помощью примечаний в проект можно добавить напоминания, комментарии по содержимому или адреса URL. В открытое примечание выглядит как «клеякий» листок для заметок, который можно прикрепить к бумажной копии.

- ➔ При использовании вместе с Quark Publishing Platform функция «Примечания» использует параметры, определенные в Quark Publishing Platform. Дополнительную информацию см. в документе *A Guide to Quark Publishing Platform*.

Создание примечаний

Для работы с примечаниями сначала выберите **Вид > Показать примечания**, чтобы убедиться, что примечания отображаются. (Если этот пункт меню отображается как **Скрыть примечания**, примечания уже видимы.) Если этот флажок не установлен, значки примечаний не отображаются в тексте, а пункты меню для работы с примечаниями недоступны.

Для создания примечания поместите точку вставки текста в место, в котором необходимо ввести примечание, и выберите **Правка > Примечание > Вставка**. Значок **Примечание**  отображается справа от точки вставки текста, и отображается окно примечания. Введите текст примечания в окне примечания.



Можно использовать примечания для сохранения комментариев в проектах.

Всегда помещайте примечание в начале или конце слова, а не в его середине. При размещении примечания в середине слова скрытый текст в примечании разделяет слово, и QuarkXPress при выполнении проверки орфографии или подсчета числа слов считает его двумя отдельными словами.

- ➔ Значок **Примечание** фактически является особым видом текстового символа. Он не влияет на расположение текста, но в других случаях считается обычным текстовым символом. Например, при выборе диапазона текста, содержащего значок **Примечание**, и последующем вводе символов текст (включая значок **Примечание**) заменяется введенными символами, а примечание удаляется.

- ➔ Для изменения форматирования примечаний используйте параметры **Примечания**.
Дополнительную информацию см. в разделе «*Предпочтения – Приложение – Примечания*»

Работа с примечаниями

Команды в подменю **Элемент > Примечание** можно использовать для перемещения по примечаниям, создания и удаления отдельных примечаний, а также для открытия и закрытия всех примечаний в проекте.

Открытие и закрытие примечаний

Для открытия и закрытия примечаний при просмотре комментариев выполните следующие действия.

- Чтобы открыть существующее примечание, щелкните значок **Примечание**  и выберите **Элемент > Примечание > Открыть примечание**.
- Чтобы открыть все примечания в проекте, выберите **Элемент > Примечание > Открыть все примечания**.
- Чтобы закрыть примечание, щелкните элемент закрытия в левом верхнем (Mac OS X) или правом верхнем (Windows) углу окна примечания или выберите **Элемент > Примечание > Закрыть примечание**.
- Чтобы закрыть все примечания в проекте, выберите **Элемент > Примечание > Закрыть все примечания**.
- Для перемещения точки вставки текста в следующее примечание в тексте выберите **Элемент > Примечание > К следующему**. Для перемещения точки вставки текста в предыдущее примечание в тексте выберите **Элемент > Примечание > К предыдущему**.

Отображение и скрытие примечаний

Для отображения скрытых примечаний выберите **Вид > Показать примечания**. Для скрытия отображаемых примечаний выберите **Вид > Скрыть примечания**.

Удаление примечаний

Для удаления примечания выполните одно из следующих действий:

- Нажмите значок **Примечание**  и выберите **Элемент > Примечание > Удалить**.
- Нажмите окно открытия примечания и выберите **Элемент > Примечание > Удалить**.
- Поместите строку вставки текста справа от значка примечания и нажмите клавишу Delete/Backspace.
- Выберите диапазон текста, содержащий значок примечания, и нажмите клавишу Delete или Backspace.

Преобразование примечаний и текста

Для преобразования выбранного текста в примечание выберите **Элемент > Примечание > Преобразовать выделенное в примечание**.

Просмотр примечаний по автору, дате, имени или цвету

Для просмотра примечаний по определенному автору или дате создания выберите **Вид > Показать примечания**, чтобы разрешить примечания, выберите **Элемент > Примечание > Открыть примечания пользователя**, чтобы отобразить диалоговое окно **Открытие примечаний**, щелкните **Все примечания**, а затем используйте элементы управления в области **Все примечания**.

Для просмотра примечаний по названию или цвету выберите **Элемент > Примечание > Открыть все примечания в новом документе**, затем выберите пункт в подменю **По имени** или **По цвету**. Примечания отображаются как текст в новом проекте.

Перемещение и изменение размера примечаний

Для перемещения окна примечания перетащите его строку заголовка. Окна примечаний можно перемещать в любые места статьи проекта. Перемещенное примечание можно вернуть в исходное местоположение, нажав кнопку  примечания.

Для изменения размера примечания щелкните и перетащите блок изменения размера в правый нижний угол окна примечания. В Mac OS X также можно щелкнуть значок в правом верхнем углу окна примечания для изменения его размера, чтобы отображался весь текст примечания.

Печать примечаний

При печати проекта можно указать, будут ли включены примечания, и как они должны форматироваться. В диалоговом окне **Печать** (меню **Файл**) щелкните **Примечания** в списке слева, чтобы отобразить панель **Примечания**, затем щелкните **Печать примечаний** для включения примечаний в вывод. Можно выбрать включение всех или только открытых примечаний.

Примечания в PDF

При создании файла PDF из проекта с примечаниями можно указать, будут ли примечания отображаться в файле PDF. примечания включаются в файл PDF как примечания.

Для включения примечаний в файл PDF щелкните **Параметры** в диалоговом окне **Экспортировать в формат PDF (Файл > Экспорт > Макет как PDF)**, щелкните **Примечания** в списке слева, затем установите флажок **Включить примечания в PDF**.

Правка

В среде просмотра документа рецензенты, такие как ведущие и выпускающие редакторы, могут вносить изменения в проекты. Функция «Правка» служит для отслеживания этих изменений, позволяя писателям, редакторам, менеджерам проектов и другим пользователям контролировать и подтверждать вносимые в проект изменения. С помощью функции «Правка» можно просмотреть вставленные и удаленные фрагменты проекта, а также подтвердить или отклонить изменения.

- ➔ При использовании вместе с Quark Publishing Platform® функция «Правка» использует параметры, определенные в Quark Publishing Platform. Дополнительную информацию см. в документе *A Guide to Quark Publishing Platform*.

Отслеживание изменений


Для включения отслеживания выполните одно из следующих действий:

- Убедитесь, что установлен флажок **Утилиты > Правка > Трекинг**.
- Отобразите панель инструментов **Правка (Утилиты > Правка > Показать панель инструментов)**, затем нажмите кнопку **Показать панель инструментов** .



Панель инструментов **Правка** можно использовать для включения и отключения отслеживания изменений.

При включенном отслеживании QuarkXPress отслеживает все изменения, внесенные в текст активного проекта. Удаленный текст не отображается, но удаления отслеживаются.



Функцию «Правка» можно использовать от отслеживания вносимых изменений

➔ Изменения форматирования не отслеживаются.

Просмотр отслеженных изменений

Для отображения всех отслеженных изменений выполните одно из следующих действий:

- Убедитесь, что установлен флажок **Утилиты > Правка > Выделение**.
- Отобразите панель инструментов **Правка (Утилиты > Правка > Показать панель инструментов)** затем нажмите кнопку **Выделение** .

Можно перемещаться по изменениям, внесенным в компонент, используя кнопки перехода (**Назад**  и **Далее** ) на панели инструментов **Правка**.

Для управления типами отображаемых изменений щелкните **Просмотреть параметры выделения**  на панели инструментов **Правка**. Появится диалоговое окно **Просмотреть параметры выделения**. В раскрывающемся меню **Выделение** можно выбрать **Только вставленное**, **Только удаленное** или **Вставленное и удаленное**. Список **Выбрать рецензентов** можно использовать для просмотра изменений, внесенных определенным рецензентом, или можно установить флажок **Все**, чтобы просмотреть изменения, внесенные всеми рецензентами.



Диалоговое окно **Параметры просмотра** можно использовать для указания того, какие изменения рецензента можно просматривать, а также того, отображаются ли вставки, удаления или вставки и удаления.

➔ Выделяются только вставки и удаления, внесенные в компонент при установленном параметре **Трекинг**.

➔ Для изменения внешнего вида форматирования отслеживания изменений используйте элементы управления на панели **Правка** диалогового окна **Предпочтения приложения (Правка > Предпочтения (Windows))** или (**QuarkXPress > Предпочтения (Mac OS X)**).

Принятие и отклонение изменений

При принятии вставки удаляется выделение, а к содержимому компонента добавляется текст. При принятии удаления содержание удаляется из компонента. Для принятия изменения выделите целевой текст, затем выберите пункт в раскрывающемся меню **Принять**  (панель инструментов **Правка**):

- **Принять изменение:** Принятие выбранного изменения.
- **Принять все отображаемые изменения:** Принятие всех изменений, выделенных в компоненте.
- **Принять все изменения:** Принятие изменений, внесенных всеми рецензентами.

При отклонении вставки текст удаляется из компонента, при отклонении удаления выделенный текст удаляется, а текст в компоненте сохраняется как обычный текст. Для отклонения изменения выделите целевой текст, затем выберите пункт в раскрывающемся меню **Отклонить**  (панель инструментов **Правка**):

- **Отклонить изменение:** Отклонение выбранного изменения.
- **Отклонить все отображаемые изменения:** Отклонение всех изменений, выделенных в компоненте.
- **Отклонить все изменения:** Отклонение изменений, внесенных всеми рецензентами.

Электронные книги

Можно создавать электронные книги в трех форматах:

- ePUB для таких устройств, как iPad®, Sony® Reader и NOOK®.
- Kindle для устройств Amazon® Kindle®
- электронные книги для Blio;


Процессы создания электронных книг ePub, Kindle и Blio очень похожи. Основное отличие состоит в том, что в каждом из форматов имеется несколько возможностей, не поддерживаемых в других форматах. Эти отличия описаны в приведенных ниже разделах.

Информацию о публикации электронных книг см. в документе *A Guide to Digital Publishing with QuarkXPress*.

Параметры макетов в виде электронной книги

Для создания проекта электронной книги выберите **Файл > Создать > Проект**. Отображается диалоговое окно **Новый проект**.

Выберите **Электронная книга (ePub, Kindle)** в раскрывающемся меню **Тип макета**.



Диалоговое окно Новый проект для типа макета в виде электронной книги

Элементы управления в области **Страница** позволяют задать формат и ориентацию страницы для макета по умолчанию.

➔ Информацию об использовании пользовательских форматов страниц см. в разделе «*Пользовательский формат страницы*».

Элементы управления **Направляющие поля** позволяют устанавливать поля по умолчанию для макета.

Число страниц позволяет указать число страниц, которые должны быть исходно созданы. При создании макета в виде электронной книги число страниц должно быть от 2 до 2000. Первая страница автоматически становится обложкой.

Работа с измененным расположением текста

Форматы электронных книг ePub и Kindle позволяют выполнить экспорт в фиксированный макет или в макет с измененным расположением текста. Палитра **Теги изменения расположения текста** позволяет снабжать содержимое тегами для изменения расположения текста ePub. Кроме того, с помощью палитры **Теги изменения расположения текста** можно группировать содержимое по статьям, что позволяет изменять порядок компонентов в пределах статьи.

В случае выбора пункта **Электронная книга (ePub, Kindle)** в раскрывающемся меню **Тип макета** при создании нового проекта QuarkXPress создает проект с единственным макетом, содержащий графический блок на всю страницу на первой странице. Первая страница макета в виде электронной книги — это обложка ePub для электронной книги Kindle. При экспорте макета печати в качестве электронной книги ePub или Kindle QuarkXPress всегда будет экспортировать первую страницу макета печати как изображение и использовать ее в качестве обложки электронной книги.


Процесс создания статьи режима изменения расположения из макета печати представлен на следующих диаграммах.



Шаг 1. Создайте макет.



Шаг 2. Определите главы и разделы, а также определите части макета, которые не нужно включать в режим изменения расположения текста.



Шаг 3. Используйте палитру **Теги изменения расположения текста** для создания статей, добавления компонентов статей (текстов и изображений) и определения порядка расположения для режима изменения расположения текста ePub.



Шаг 4. Экспортируйте макет как электронную книгу и откройте ее в программе чтения.

Создание статей режима изменения расположения текста

Предусмотрены два способа создания статей режима изменения расположения текста:

- *Из выбранных элементов.* Этот способ позволяет выбрать определенные блоки, которые нужно включить в статью режима изменения расположения текста. Этот способ особенно удобен в том случае, если в макете имеется большое количество содержимого, которое не должно отображаться в результатах изменения расположения текста.
 - *Из страниц.* При использовании этого способа копируется все содержимое страниц, входящих в статью режима изменения расположения текста. Этот способ особенно удобен в том случае, если в результатах изменения расположения текста должно отображаться все или почти все содержимое макета. (Все содержимое шаблонных страниц, такое как заголовки и нижние колонтитулы, и все содержимое первой страницы игнорируется.)
- ➔ Проекты, созданные с помощью Quark Publishing Platform® или отредактированные с помощью QuarkCopyDesk®, могут уже включать одну или несколько статей. При открытии файла статьи или проекта QuarkCopyDesk, содержащего статьи с компонентами, содержимое с измененным расположением текста сохранится. Все компоненты, отмеченные для изменения расположения текста, по-прежнему включены в содержимое с изменением расположения текста.
- ➔ Чтобы выделить компоненты, отмеченные для изменения расположения текста, нажмите кнопку **Выделение статьи**  в палитре «Теги изменения расположения текста».
- ➔ В экспортированной электронной книге между статьями режима изменения расположения текста вставлены переходы на новую страницу.

Создание статьи из выделенного фрагмента в режиме изменения расположения текста

Для создания статьи с изменением расположения текста из одного или нескольких выбранных элементов выполните следующие действия.


- 1 Выберите содержимое для добавления к статье режима изменения расположения текста.
- 2 Предусмотрено несколько способов создания статей режима изменения расположения текста:

- Выберите **Элемент > Цифровая публикация > Добавить к изменению расположения > Новая статья**. QuarkXPress создает новую статью с изменением расположения текста и вставляет весь текст и изображения из выбранных блоков.
 - Щелкните **Новая статья**  в палитре **Теги изменения расположения текста**, затем щелкните **Добавить элемент** . QuarkXPress добавляет выбранное содержимое.
- 3** Для изменения имени новой статьи выберите ее и нажмите **Правка свойств** . Введите новое имя статьи и нажмите **ОК**.

Создание статьи в режиме изменения расположения текста из страниц


Если требуется одновременно преобразовать одну или несколько страниц содержимого в статью или статьи, используйте следующую процедуру.

- 1** Выберите **Макет > Добавить страницы для изменения расположения текста**. Отображается диалоговое окно **Добавить страницы для изменения расположения текста**.



Диалоговое окно **Добавить страницы для изменения расположения текста**

- 2** В области **Страницы** укажите, требуется добавить все страницы макета или только определенный диапазон страниц. В области **Статьи** задайте, требуется ли поместить все страницы в одну статью или создать отдельную статью для каждой статьи.
- 3** Нажмите **ОК**. QuarkXPress создает требуемые статьи с изменением расположения текста и вставляет в них все содержимое выбранных страниц.
- 4** Для проверки корректности создания статьи с изменением расположения текста откройте палитру **Теги изменения расположения текста** (меню **Окно**).



Палитра **Теги изменения расположения текста** для макета может содержать одну или несколько статей. Каждая статья может содержать один или несколько графических блоков, а также статьи, включающие несколько текстовых блоков.

- 5 Для изменения имени новой статьи выберите ее и нажмите **Правка свойств** . Введите новое имя статьи и нажмите **ОК**.

Добавление содержимого в статью режима изменения расположения текста

Предусмотрено несколько способов добавления содержимого в существующую статью режима изменения расположения текста:

- Выберите один или несколько графических или текстовых блоков, а затем выберите **Элемент > Цифровая публикация > Добавить к изменению расположения > [имя статьи с изменением расположения текста]**.
 - Откройте палитру **Теги изменения расположения текста** (меню **Окно**), выберите целевую статью режима изменения расположения текста, а затем выберите один или несколько графических или текстовых блоков и нажмите **Добавить компонент** в палитре **Теги изменения расположения текста**.
- ➔ Если необходимо добавить полностраничное изображение в макет ePub, предназначенный для просмотра в iBooks, его размеры должны составлять 1024 x 768 (или 2048 x 1536 для дисплеев Retina).

Изменение порядка следования компонентов в статье с изменением расположения текста


Каждый текстовый блок, статья и изображение, добавляемое в статью с изменением расположения текста, добавляется как *компонент*. Компоненты в статье с изменением расположения текста по умолчанию могут следовать в неверном порядке. Для изменения порядка следования компонентов в статье с изменением расположения текста выполните следующие действия.

- 1 Откройте палитру **Теги изменения расположения текста** (меню **Окно**).
- 2 Разверните нужную статью с изменением расположения текста и выберите компонент, который требуется переместить.
- 3 В палитре **Теги изменения расположения текста** измените положение компонента перетаскиванием или с помощью кнопок **Перем. вверх** и **Перем. вниз** .

Сопоставление таблиц стилей при изменении расположения


При экспорте в ePub с измененным расположением текста можно выполнить сопоставление существующих таблиц стилей абзацев и символов с другими таблицами стилей.

- 1 Откройте палитру **Теги изменения расположения текста** (меню **Окно**).



Палитра **Теги изменения расположения текста**

- 2 Нажмите кнопку **Изменение расположения стиля отображаемых таблиц стилей**. Отображается палитра **Изменение расположения стиля отображаемых таблиц стилей**.



Палитра **Изменение расположения стиля отображаемых таблиц стилей**

- ➔ Выберите **Показать только используемые таблицы стилей**, чтобы отобразились только таблицы стилей, используемые в текущем проекте.
- ➔ Выберите **Сбросить все**, чтобы восстановить значения по умолчанию.


- 3 Для каждой таблицы стилей абзацев и символов, которую необходимо заменить при экспорте, выберите таблицу стилей слева и новую таблицу стилей, с которой она будет сопоставлена, в раскрывающемся меню справа. Эти таблицы стилей будут применены только к результатам изменения расположения текста ePub.

Добавление интерактивных функций в электронные книги ePub

В этом разделе рассматривается порядок добавления интерактивных функций различных типов в статью с изменением расположения текста. После добавления интерактивного объекта в макет с изменением расположения текста можно экспортировать этот макет в виде файла ePub.

- ➔ Добавление интерактивных функций ePub к объектам в макете App Studio невозможно. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по App Studio*.

К макету в виде электронной книги можно добавлять различные типы интерактивных элементов, включая слайд-шоу, видео, кнопки и звуки, с помощью палитры **HTML5** (меню **Окно**). С помощью этой палитры можно добавлять интерактивные элементы к объектам, выбранным в макете, и присваивать им имена.



Палитра HTML5

- ➔ Графические блоки, текстовые блоки, закрепленные блоки и блоки без содержимого включают различные виды интерактивных элементов. Параметры, недоступные для выбранного элемента, отключаются.

В нижней части палитры доступен список всех интерактивных объектов в текущем макете, в том числе все типы насыщения, имена объектов и номера страниц. Можно перейти к любому указанному здесь объекту, дважды щелкнув его.

После применения интерактивных элементов к блоку приложение добавляет рядом с ним значок, обозначающий имеющиеся интерактивные элементы. Для отображения этих значков должен быть установлен флажок **Вид > Визуальные индикаторы**. Доступны следующие значки:

- : Изображение 360°
- : Анимация
- : Звук
- : Кнопка
- : Слайд-шоу
- : Видео


В палитру **HTML5** входит ряд средств выбора файлов. При входе в Quark Publishing Platform можно выбрать файл в файловой системе или в Quark Publishing Platform. При выборе **Платформа** с помощью соответствующей кнопки диалоговое окно **Выбор актива** позволяет выбрать актив платформы.

- ➔ Quark Publishing Platform — это динамическая платформа публикаций, предоставляющая широкий ряд функций для оптимизации и автоматизации процесса публикации. Информацию об использовании QuarkXPress с Quark Publishing Platform см. в *Руководстве по Quark Publishing Platform*. Общая информация о платформе доступна на веб-сайте <http://www.quark.com>.

Добавление кнопки к электронным книгам ePub

Для добавления кнопки к макету в виде электронной книги:

- 1 Выберите прямоугольный графический блок, который необходимо превратить в кнопку.
- 2 В палитре **HTML5** щелкните **Кнопка**.



Операции добавлены к кнопке

- 3 Также можно ввести внутреннее имя изображения в поле **Имя**. Это имя отображается в области **Интерактивные панели** внизу палитры.
 - 4 Если кнопка изначально должна быть невидимой, установите флажок **Исходно скрыт**.
 - 5 Для добавления операции для кнопки нажмите кнопку . Выберите операцию в раскрывающемся списке **Операция** внизу, затем используйте элементы управления ниже для настройки операции. К одной кнопке можно добавить несколько операций. Дополнительную информацию см. в разделе *«Работа с интерактивными операциями»*.
 - 6 Для завершения настройки кнопки щелкните другой объект или пустую область макета.
- ➔ Кнопка будет работать только в фиксированном макете, она не будет работать в макете с измененным расположением текста.

Добавление аудиоданных в электронную книгу ePub


Аудиофайл можно связать с графическим блоком. Когда конечный пользователь просматривает выпуск, блок заменяется элементами управления аудио, позволяющими воспроизводить звук. Также можно настроить фоновое воспроизведение звуковых файлов и продолжение воспроизведения при переходе пользователем на другие страницы.

- ➔ Поддерживаются только файлы .mp3.

- ➔ Одновременное воспроизведение нескольких аудиофайлов невозможно. Если при воспроизведении звука начинается воспроизведение другого звукового файла, воспроизведение первого файла приостанавливается.

Для добавления аудиоданных в макет в виде электронной книги:

- 1 Выберите графической блок, вместо которого необходимо вставить средства управления аудио.
- 2 В палитре **HTML5** щелкните **Аудио**.



Параметры аудио

- 3 Также можно ввести имя средства управления аудио в поле **Имя**. Это имя отображается в области **Интерактивные панели** внизу палитры.
- 4 Если аудиообъект изначально должен быть невидимым, установите флажок **Исходно скрыт**.
- 5 Чтобы аудио автоматически воспроизводилось при открытии страницы, на которой оно находится, установите флажок **Воспроизводить автоматически**.
- 6 Для многократного воспроизведения аудио установите флажок **Цикл**.
- 7 Чтобы воспроизведение аудиофайла остановилось при переходе пользователя на другую страницу установите флажок **Остановить воспроизведение при переключении страницы**.

Если этот флажок не установлен, воспроизведение аудио продолжится до перехода пользователя к следующей статье.

Звуки, которые воспроизводятся на уровне статьи, не воспроизводятся при предварительном просмотре статьи в веб-браузере.


- 8** Если установлен флажок **Остановить воспроизведение при переворачивании страницы**, можно скрыть элементы управления аудио по умолчанию, установив флажок **Скрыть контроллер**.
- 9** Чтобы указать расположение аудиофайла, выберите вариант в области **Источник**.
 - Для использования локального аудиофайла щелкните **Файл (Внедрить)**, затем нажмите кнопку и выберите аудиофайл.
 - Для использования аудиофайла Quark Publishing Platform щелкните **Quark Publishing Platform**, затем щелкните **Обзор платформы** и выберите аудиофайл.
- 10** Для завершения настройки аудиообъекта щелкните другой объект или пустую область макета.

Добавление видеоданных в электронную книгу ePUB

Макеты в виде электронной книги поддерживают только видео H.264 с разрешением 720p, 30 кадрами в секунду, главным профилем уровня 3.1, стереозвук AAC-LC 160 кбит/с на канал, 48 КГц в формате .mp4.

Для добавления видеоданных в макет в виде электронной книги:

- 1** Выберите графический блок, в который нужно добавить видеоданные.
- 2** В палитре **HTML5** щелкните **Видео**.



Параметры видео

- 3 Также можно ввести имя рисунка в поле **Имя**. Это имя отображается в области **Интерактивные панели** внизу палитры.
- 4 Если видеоданные изначально должны быть невидимыми, установите флажок **Исходно скрыт**.
- 5 Чтобы видео автоматически воспроизводилось при открытии страницы, на которой оно находится, установите флажок **Воспроизводить автоматически**.
- 6 Для многократного воспроизведения видео установите флажок **Цикл**.
- 7 Чтобы скрыть элементы управления видео по умолчанию, установите флажок **Скрыть контроллер**. Чтобы пользователь мог контролировать воспроизведение фильма, необходимо предоставить способ управления видео с помощью операций.
- 8 Щелкните **Файл (Внедрить)**, чтобы использовать локальный файл видео, затем щелкните **Выбор файла видео** и выберите нужный файл.
- 9 Для завершения настройки видео щелкните другой объект или пустую область макета.

Добавление гиперссылок и привязок в электронную книгу ePub

Для добавления гиперссылок и привязок в экспортируемую электронную книгу ePub в QuarkXPress используется палитра **Гиперссылки**.

Указываемые гиперссылки могут быть внешними (адресами URL веб-сайтов) или внутренними.

Работа с интерактивными операциями

Операции позволяют добавлять интерактивные функции к элементам макета, который будет экспортирован как электронная книга. Доступные операции включают следующие:

- **Нет операции:** Операция по умолчанию. Ничего не выполняется.
- **Перейти на URL:** Переход на URL при касании пользователем выбранного элемента.
- **Перейти на стр.:** Переход на другую страницу.
- **Перейти на следующую стр.:** Переход на следующую страницу.
- **Перейти на предыдущую стр.:** Переход на предыдущую страницу.
- **Перейти на первую страницу выпуска:** Переход на первую страницу выпуска.
- **Перейти к слайду:** Отображение указанного слайда определенного слайд-шоу.
- **Следующий слайд:** Отображение следующего слайда определенного слайд-шоу.
- **Предыдущий слайд:** Отображение предыдущего слайда определенного слайд-шоу.
- **Воспроизвести объект:** Позволяет начать воспроизведение указанного объекта аудио или видео.
- **Приостановить объект (переключить):** Позволяет приостановить и продолжить воспроизведение указанного объекта аудио или видео.
- **Воспроизведение звукового файла:** Позволяет воспроизвести звуковой файл. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание операции «Воспроизведение звукового файла»».
- **Приостановить звуковые файлы (переключить):** Позволяет приостановить и продолжить воспроизведение всех звуковых файлов.
- **Воспроизвести анимацию:** Позволяет начать воспроизведение выбранной анимации.
- **Сброс страницы:** Позволяет сбросить страницу, восстанавливая начальную позицию всех анимаций.
- **Показать всплывающую панель:** Позволяет показать всплывающую панель. Дополнительную информацию см. в разделе «Создание операции «Показать всплывающую панель»».
- **Скрыть всплывающую панель:** Позволяет скрыть отображаемую всплывающую панель.
- **Показать объект:** Позволяет показать указанный объект (если он скрыт).
- **Скрыть объект:** Позволяет скрыть указанный объект (если он отображается).


Создание операции «Воспроизведение звукового файла»

Операция **Воспроизведение звукового файла** позволяет воспроизвести звуковой файл.

➔ Поддерживаются только файлы .mp3.

Для создания операции **Воспроизведение звукового файла**:

- 1 Выберите **Воспроизведение звукового файла** в раскрывающемся меню **Операция**.




- 2 Чтобы после завершения воспроизведения звукового файла он снова воспроизводился, установите флажок **Цикл**.
- 3 Чтобы воспроизведение звукового файла остановилось при переходе пользователя на другую страницу, установите флажок **Остановить воспроизведение при переворачивании страницы**.
- 4 Чтобы указать местоположение звукового файла, щелкните **Файл (Внедрить)**, затем нажмите кнопку и выберите звуковой файл.

Создание операции «Показать всплывающую панель»

Операция **Показать всплывающую панель** позволяет отобразить всплывающую панель с содержимым макета QuarkXPress в этом же файле проекта или с содержимым внешнего файла. При выборе макета QuarkXPress все интерактивные функции в этом макете должны выполняться во всплывающей панели. При отображении внешнего файла можно использовать любой файл, который может быть отображен в мобильном браузере вашего устройства.

Для создания операции **Показать всплывающую панель**:

- 1 Выберите **Показать всплывающую панель** в раскрывающемся меню **Операция**.



- 2 Выполните одно из следующих действий:
 - Для отображения содержимого другого макета QuarkXPress щелкните **Макет QuarkXPress**, затем выберите нужный макет в раскрывающемся меню или выберите **Создать макет**, чтобы создать новый макет. Введите номер страницы в поле **Страница**, чтобы указать страницу для отображения во всплывающей панели. Нажмите кнопку **Правка**  для отображения макета.
 - Для отображения содержимого внешнего файла щелкните **Файл**, затем щелкните **Обзор** и выберите файл для отображения, после этого укажите высоту и ширину для отображения. Используйте значения **Ширина** и **Высота**, чтобы указать размер отображения файла. При использовании внешнего файла во всплывающей панели доступна встроенная кнопка закрытия.

- 3 Чтобы сдвинуть содержимое всплывающей панели, введите значения в поля **Сдвиг положения**.

Создание содержания для ePub и Kindle

При экспорте статьи в режиме изменения расположения текста в виде электронной книги ePub или Kindle создать содержание для электронной книги можно двумя способами.

- Используйте порядок статей режима изменения расположения текста — по одному пункту содержания для каждой такой статьи. Порядок статей режима изменения расположения текста можно изменить, используя палитру **Теги изменения расположения текста** (меню **Окно**). Чтобы переместить статью вверх или вниз в последовательности, выберите статью в палитре **Теги изменения расположения текста** и нажмите кнопку **Переместить вверх** ↑ или **Переместить вниз** ↓. Для обновления содержания нажмите **Обновить** ↻.
- Дополнительную информацию о создании списка для определения содержания вручную см. в разделе «*Работа со списками*».

Работа с метаданными электронных книг

Рекомендуется связывать с создаваемыми электронными книгами Blio, Kindle и выпусками App Studio определенные метаданные, чтобы пользователи могли находить и получать информацию об этих книгах. Для добавления или изменения метаданных макета, который будет экспортироваться в виде электронной книги или выпуска App Studio, выполните следующие действия.

- 1 Отобразите макет.
- 2 Выберите **Макет > Метаданные электронной книги**. Отображается диалоговое окно **Метаданные электронной книги**.

Диалоговое окно **Метаданные электронной книги**

Обращение:

Автор:

Издатель:

ISBN:

Описание:

Ключевые слова:

Использовать запятые для разделения элементов.

Включить изображение корешка  

Отмена


Диалоговое окно **Метаданные электронной книги**

- 3 В поля этого диалогового окна введите информацию о своей электронной книге. В поле **Ключевые слова** разделяйте ключевые слова запятыми.

Выполнение экспорта для ePub


Для экспорта макета в формат ePub выполните следующие действия.

- 1 Выберите **Файл > Экспорт > Макет в формате ePub**. Откроется диалоговое окно **Экспортировать в формате ePub**.



Диалоговое окно Экспортировать в формате ePub

- 2 Введите имя экспортируемой электронной книги. QuarkXPress присоединит верное расширение файла.
- 3 Выберите стиль вывода из раскрывающегося меню **Стиль ePub** или нажмите **Параметры**. При выборе пункта «Параметры» отображается диалоговое окно **Параметры экспорта в формате ePub**.



Диалоговое окно **Параметры экспорта в формате ePub**

- Панель **Рисунки** позволяет задать разрешение, формат и качество изображений в файле ePub. Для временного назначения нестандартных атрибутов, применяемых к отдельным графическим компонентам, установите флажок **Переопределить настройку блока**.
- На панели **Текст** можно указать способ экспорта буквицы в электронные книги с изменением расположения текста: **Простой текст** или **Игнорировать**.
- Панель **Содержание** позволяет задать параметры для содержания файла ePub. Можно использовать имена статей изменения расположения текста, определенные в палитре **Теги изменения расположения текста**, или использовать стандартный список в качестве содержания. (Дополнительную информацию см. в разделе «[Создание содержания для ePub u Kindle](#)».) Дополнительно можно задать название пункта содержания для обложки и заголовок, отображаемый над содержанием в его HTML-версии.
- Панель **Восточноазиатские языки** позволяет задать направление текста по умолчанию и выбрать экспорт текста Rubi в исходном виде или в круглых скобках.
- Палитра **Макет страницы** позволяет выбрать способ экспорта сноски в электронные книги с изменением расположения текста и указать ориентацию и параметры разворота для электронных книг с фиксированным макетом.


Завершив настройку, нажмите кнопку **ОК**.

- 4 Выберите **Изменение расположения текста** или **Фиксированный** в разделе «Тип электронной книги».
- 5 Нажмите кнопку **Сохранить**.

Экспорт для Kindle


Для экспорта макета в формат Kindle выполните следующие действия.

- 1 Загрузите программу KindleGen с веб-сайта Amazon и установите ее в папку по умолчанию.
➔ На момент создания этого документа загрузить KindleGen можно со страницы по адресу <http://amzn.to/HHMgj8>, но этот адрес может измениться.
- 2 Выберите **Файл > Экспорт > Макет как Kindle**. Откроется диалоговое окно **Экспорт для Kindle**.



Диалоговое окно **Экспорт для Kindle**

- 3 Введите имя экспортируемой электронной книги. QuarkXPress присоединит верное расширение файла.
- 4 Выберите стиль вывода из раскрывающегося меню **Стиль Kindle** или нажмите **Параметры**. При выборе пункта **Параметры** отображается диалоговое окно **Параметры экспорта в формате Kindle**.



Диалоговое окно **Параметры экспорта в формате Kindle**

- Панель **Рисунки** позволяет задать разрешение, формат и качество изображений в электронной книге Kindle. Для временного назначения нестандартных атрибутов, применяемых к отдельным графическим компонентам, установите флажок **Переопределить настройку блока**.
- На панели **Текст** можно указать способ экспорта буквицы в электронные книги с изменением расположения текста: **Простой текст** или **Игнорировать**.
- Панель **Содержание** позволяет задать параметры для содержания файла ePub. Можно использовать имена статей изменения расположения текста, определенные в палитре **Теги изменения расположения текста**, или использовать стандартный список в качестве содержания. (Дополнительную информацию см. в разделе «[Создание содержания для ePub u Kindle](#)».) Дополнительно можно задать название пункта содержания для обложки и заголовок, отображаемый над содержанием в его HTML-версии.
- Панель **Восточноазиатские языки** позволяет задать направление текста по умолчанию и выбрать экспорт текста RuBi в исходном виде или в круглых скобках.
- Палитра **Макет страницы** позволяет выбрать способ экспорта сноски в электронные книги с изменением расположения текста и указать ориентацию и параметры разворота для электронных книг с фиксированным макетом.

Завершив настройку, нажмите кнопку **ОК**.

- 5 Выберите **Изменение расположения текста** или **Фиксированный** в разделе «Тип электронной книги».
 - 6 Нажмите кнопку **Сохранить**.
- ➔ Если приложение KindleGen не установлено или установлено в местоположение, которое отличается от каталога по умолчанию, откроется диалоговое окно с запросом на загрузку этого приложения или указание его местоположения.

Job Jackets

Функция Job Jackets — это революционный шаг, расширяющий возможности проверки перед выводом: она помогает гарантировать, что задание на печать будет удовлетворять требованиям *с момента своего создания* и будет удовлетворять этим требованиям вплоть до выхода из печатного станка. Более того, функция Job Jackets расширяет концепцию обеспечения требований к заданию за пределы области деятельности одного индивидуального пользователя, связывая проекты с синхронизированными, динамически обновляемыми требованиями к оформлению, включающими в себя все параметры: от таблиц стилей и цветов до формата и нумерации страниц.

До QuarkXPress версии 10 Job Jackets сохранялись в двоичном формате. В QuarkXPress 10 и QuarkXPress 2015 они сохраняются с использованием XML.

Что такое Job Jackets

Структура Job Jackets служит для двух основных целей:

- Позволяет при определении задания создавать подробные спецификации макетов для печати и Web-макетов.
- Позволяет дизайнеру создавать проекты и макеты на основе этих спецификаций, использовать эти спецификации совместно с другими дизайнерами и проверять, что макет удовлетворяет своим спецификациям.

Структуры Job Jackets введены потому, что разработка макета и его успешный вывод могут быть сложной задачей.

Например, рассмотрим сложности, возникающие у создателей макетов для печати. Различные печатные станки обладают различными возможностями, и современные приложения верстки должны быть достаточно универсальными для поддержки всех этих возможностей.

Следовательно, сбой может произойти в любом месте, особенно при учете неизбежности ошибок разработчиков. Приведем несколько примеров.

- Дизайнер мог использовать цвета или импортировать графику, которые не могут точно воспроизводиться на используемом печатном станке.
- Документ со сметной стоимостью на 100 страниц мог быть выведен с длиной 112 страниц.
- Проект может быть отправлен на устройство вывода без необходимых графических файлов или шрифтов.
- Макет с мелким текстом, набранным дополнительным цветом, может быть направлен на четырехкрасочный печатный станок, в результате чего текст станет неразборчивым.

- Настройки управления цветом могут не соответствовать устройству вывода, что приводит к непредсказуемым результатам.

В больших и сложных заданиях на печать возможностей для возникновения ошибки еще больше, а цена таких ошибок многократно возрастает. Самое главное—структуры Job Jackets предотвращают создание непригодных для печати или неправильно построенных заданий.

Что представляют собой Job Jackets?

С технической точки зрения Job Jackets являются структурами XML, содержащими спецификации и правила для создания и проверки макетов QuarkXPress. Концептуально структуру Job Jackets можно сравнить с папкой, содержащей наряд-заказы, описывающие различные типы проектов и макетов, а также информацию других типов.

Структура Job Jackets основана на последней версии схемы JDF (формат определения заданий). Структура Job Jackets не только позволяет управлять спецификациями, относящимися к QuarkXPress, но и задавать значения различных других спецификаций, входящих в JDF, например, настройки связывания и перехода. При направлении макета на вывод можно включить в выходные данные информацию JDF макета, чтобы последующие системы технологической цепочки могли использовать эту информацию для автоматизации и информационных целей. Спецификация Job Jackets допускает расширение, поэтому разработчики JDF-совместимых систем могут внедрить в структуру Job Jackets свои собственные настройки, специфические для конкретной реализации, перед передачей структуры Job Jackets дизайнерам макетов. Эти настройки могут затем сохраняться в файле Job Jackets и использоваться программным обеспечением XTensions, JDF-совместимыми приложениями или другими системами для автоматизации и рационализации разнообразных процессов.

Структуры Job Jackets также помогают организовать совместную работу в рабочей группе. Несколько дизайнеров, работающих над макетами с одинаковым набором спецификаций, могут связать свои проекты с общим файлом Job Jackets, чтобы при внесении каких-либо изменений одним дизайнером (например, при редактировании таблицы стилей) эти изменения автоматически передавались в макеты других дизайнеров.

Структура Job Jackets

Job Jackets представляют собой XML-структуры, содержащие спецификации и правила. В приведенном ниже разделе рассматривается способ организации этих спецификаций и правил в Job Jackets.

Ресурсы

Структура Job Jackets содержит *ресурсы*, которые включают в себя следующее:

- 1 Ресурсы уровня проекта:** Элементы, которые можно применить к определенному проекту, такие как таблицы стилей, цвета, стили вывода и настройки управления цветом.
- 2 Ресурсы уровня макета:** Элементы, которые могут быть применены к определенному макету, такие как:
 - *Характеристики макета:* Настройки, которые могут использоваться для назначения определенного формата, ориентации и т.д. макета.
 - *Характеристики вывода:* Настройки, которые могут использоваться для настройки проекта таким образом, чтобы он правильно выводился на конкретное устройство вывода.

- *Правила и наборы правил:* Тесты, которые могут выполняться для проверки макета на предмет соблюдения требований к нему.

Помимо перечисленных выше ресурсов, структура Job Jackets может содержать определенные информационные ресурсы, включая следующие:

- *Описания заданий:* Эта категория включает в себя номер задания, версию, инструкции, примечания и ключевые слова.
- *Контакты:* Контактная информация для сотрудников, определяющих параметры заданий, и других лиц, связанных с этим заданием. Контактная информация может облегчить поиск требуемого сотрудника в случае неполадок с заданием.

Наряд-заказы

Ресурсы в структуре Job Jackets помещаются в один или несколько *наряд-заказов*. Каждый наряд-заказ содержит набор конкретных ресурсов, которые могут быть применены к проекту QuarkXPress.

Внутри наряд-заказа ресурсы группируются следующим образом:

- 1 *Настройки проекта:* Набор ресурсов уровней проекта, которые могут быть применены к одному проекту. Настройки проекта включают в себя такие элементы, как таблицы стилей, цвета, стили вывода и настройки управления цветом. Каждый наряд-заказ содержит один набор настроек проекта.
- 2 *Определения макетов:* Наборы ресурсов уровня макета, каждый из которых может быть применен к одному макету. Каждый наряд-заказ может содержать несколько определений макета или ни одного такого определения. Каждое определение макета может содержать следующее:
 - Параметры макета (формат страницы, ориентация и т.д.)
 - Несколько или ни одного параметра вывода (конфигурации для конкретного устройства вывода)
 - Несколько или ни одного набора правил (для проверки макета)
 - Тип среды (печать или Web)
 - Настройки управления цветом (настройка источника и настройка вывода)
 - Параметры пробного вывода (пробный вывод и предполагаемая цветопередача пробного вывода)
 - Информационные ресурсы (описание, описание задания и инструкции)




Ресурсы определяются и хранятся в структуре Job Jackets. Наряд-заказ содержит набор настроек проекта для конкретного типа проекта и определения макета для нуля или нескольких макетов. Обратите внимание, что определения ресурсов не содержатся в наряд-заказах; наряд-заказы ссылаются или указывают на определения ресурсов, которые находятся в структуре Job Jackets.

Наряд-заказы и шаблоны наряд-заказов

Предусмотрены наряд-заказы трех типов:

- *Шаблон наряд-заказа* представляет собой определение для «базового» наряд-заказа. В некоторых отношениях шаблон наряд-заказа подобен шаблонной странице или файлу шаблона QuarkXPress.
- *Активный наряд-заказ* представляет собой копию шаблона наряд-заказа, связанную с конкретным проектом.
- *Отложенный наряд-заказ* представляет собой копию шаблона наряд-заказа, которая была связана с проектом, однако больше не связана с ним (например, если проект был закрыт без сохранения).



Файл Job Jackets может содержать шаблоны наряд-заказов (содержащие определения для наряд-заказов), активные наряд-заказы (связанные с конкретными проектами) и отложенные наряд-заказы (которые были связаны с проектом, но больше не связаны с ним).

Каждый шаблон наряд-заказа может использоваться при создании наряд-заказов для одного или нескольких проектов. Каждый наряд-заказ может применяться только к одному проекту. Когда наряд-заказ применяется к проекту, ресурсы из этого наряд-заказа становятся доступными в проекте (например, проект наследует все цвета, таблицы стилей и определения макетов, указанные в наряд-заказе).


Предусмотрены два способа применения наряд-заказа к проекту:

- При создании проекта выберите **Файл > Создать > Проект из заказа**, затем выберите шаблон наряд-заказа. QuarkXPress копирует информацию из шаблона наряд-заказа в новый наряд-заказ для нового проекта. Новый проект автоматически содержит заранее заданный макет для каждого из определений макетов, содержащихся в шаблоне наряд-заказа, а также все параметры проекта, заданные в этом шаблоне наряд-заказа.
- Создайте или откройте существующий проект, затем выберите **Файл > Job Jackets > Проект связи** и выберите шаблон наряд-заказа. QuarkXPress точно также копирует информацию из шаблона наряд-заказа в новый наряд-заказ для этого конкретного проекта. Проект приобретает все настройки проекта, заданные в шаблоне наряд-заказа, и создаются новые заранее заданные макеты для каждого определения макета из шаблона наряд-заказа.

➔ Наряд-заказ не содержит ссылок на шаблон наряд-заказа, из которого он был создан. Изменения, внесенные в шаблон наряд-заказа, не распространяются на существующие наряд-заказы.

Связанные и внедренные Job Jackets

Каждый проект QuarkXPress связан со структурой Job Jackets. Структура Job Jackets проекта может быть внедрена в проект или может храниться в виде XML-файла Job Jackets в локальной файловой системе. Местоположение структуры Job Jackets проекта зависит от способа создания проекта; дополнительную информацию см. в разделе «Применение шаблона наряд-заказа к проекту».



Структура Job Jackets может существовать в виде XML-файла в файловой системе или может быть внедрена в файл проекта.

По умолчанию невнедренные файлы Job Jackets хранятся в месте, заданном на панели **Job Jackets** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**). Однако можно хранить файлы Job Jackets в любом требуемом месте. Например, если файл Job Jackets совместно используется дизайнерами, входящими в состав рабочей группы (см. раздел «*Общие Job Jackets*»), можно поместить файл Job Jackets на файловый сервер, к которому все имеют доступ по сети.

Для изменения места по умолчанию для хранения файла **Job Jackets** перейдите на панель **Job Jackets** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**), нажмите кнопку **Выбрать путь**, нажмите кнопку **Выбрать**, затем перейдите в требуемый каталог.

Пример работы с использованием структур Job Jackets

В этом разделе рассматривается предлагаемый порядок работы с использованием структур Job Jackets. Обратите внимание, что это не единственный способ организации работ – это лишь пример, показывающий, как можно использовать структуру Job Jackets. Используются следующие определения:

- *Специалист по определению заданий*: Сотрудник, знающий предполагаемое содержание печатного задания – например, количество страниц, их формат, цвета и т.п.
- *Специалист по выводу*: Сотрудник, знающий, как должно быть создано и настроено печатное задание для правильной печати на предполагаемой печатной машине.
- *Дизайнер макетов*: Сотрудник, фактически создающий макет в программе QuarkXPress.

Предполагаемый порядок работ с использованием Job Jackets выглядит следующим образом:

- 1 Специалист по выводу и специалист по определению заданий совместно задают характеристики вывода и правила, подходящие для печатного задания (или для набора связанных печатных заданий), включая такие параметры, как формат бумаги, количество страниц, перечень цветов, настройки треппинга, таблицы стилей, значения толщины линий и допустимые цветовые пространства для импортированных рисунков.

- 2 Специалист по определению заданий использует эти характеристики и правила для задания шаблона наряд-заказа в файле Job Jackets. Шаблон наряд-заказа описывает конкретный проект и может содержать различные параметры и правила для каждого макета данного проекта (в данном примере предполагается, что в шаблоне наряд-заказа определен только один макет). После завершения создания файла Job Jackets специалист по определению заданий передает этот файл дизайнеру макетов.
- 3 Дизайнер макетов создает проект на основе шаблона наряд-заказа с помощью команды **Файл > Создать > Проект из заказа**. QuarkXPress автоматически создает наряд-заказ на основе шаблона наряд-заказа и связывает наряд-заказ с проектом. QuarkXPress считывает наряд-заказ и автоматически вставляет в проект все ресурсы наряд-заказа (такие как цвета, таблицы стилей и настройки управления цветом). QuarkXPress также автоматически создает все макеты, определенные в наряд-заказе.
- 4 Используя наряд-заказ как набор рекомендаций, дизайнер макетов создает макет. Периодически дизайнер макетов выбирает команду **Файл > Job Jackets > Оценить макет** для проверки соответствия макета рекомендациям, заданным в наряд-заказе. При этом диалоговое окно позволяет найти все элементы дизайна, нарушающие правила, заданный в наряд-заказе, и перейти к таким элементам. Это позволяет дизайнеру макетов устранять неполадки по мере их возникновения, а не оставлять их до этапа допечатной подготовки.
- 5 После завершения создания макета дизайнер макетов передает его специалисту по выводу одним из нескольких способов, включая прямую печать, сбор для вывода или экспорт в PDF либо PDF/X. Если файл Job Jackets содержит характеристики вывода, эти характеристики могут использоваться для передачи задания на вывод в конкретный формат с конкретными настройками. Так как макет был разработан с учетом характеристик, заданный в шаблоне наряд-заказа, при поступлении на печатную машину макет имеет правильные параметры.

Работа с Job Jackets

Информация Job Jackets хранится в формате XML. Однако QuarkXPress предоставляет полный интерфейс, облегчающий создание и изменение структур Job Jackets. В следующих разделах рассматриваются основы интерфейса пользователя Job Jackets.

Базовый и расширенный режимы

Диалоговое окно **Диспетчер Job Jacket (Утилиты > Диспетчер Job Jacket)** обеспечивает унифицированный интерфейс, в котором при определении задания можно создать и настроить параметры файлов Job Jackets и компонентов, из которых они состоят.


По умолчанию в диалоговом окне **Диспетчер Job Jacket** отображаются файлы Job Jackets из папки файлов Job Jackets по умолчанию (см. раздел «*Файл Job Jackets по умолчанию*»), а также файлы Job Jackets, связанные с какими-либо открытыми проектами. Активный проект (при наличии) отображается жирным шрифтом со звездочкой.


Для диалогового окна **Диспетчер Job Jacket** предусмотрены два режима:

- *Базовый режим* предназначен для дизайнеров макетов и сотрудников, задающих параметры заданий, которым не требуются расширенные возможности JDF файлов Job Jackets. В базовом режиме предусмотрены все элементы управления, необходимые для создания файлов Job Jackets, управления ими и их совместного использования.

- *Расширенный режим* предназначен для производственных администраторов, которым требуются функции JDF для автоматизации и интеграции части своего рабочего процесса. В расширенном режиме используется другой интерфейс пользователя, обеспечивающий доступ ко всем возможностям базового режима плюс доступ к дополнительным ресурсам, таким как правила и ресурсы только для JDF (например, параметры переплета и перехода).

Для использования расширенного режима откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jacket** (меню **Утилиты**) и нажмите кнопку **Дополнительные настройки**. Для обратного переключения в базовый режим нажмите кнопку **Основные настройки**.





Диалоговое окно **Диспетчер Job Jacket** (**Утилиты > Диспетчер Job Jacket**) позволяет при определении задания работать с файлами Job Jackets и их компонентами. Для этого диалогового окна предусмотрены базовый (вверху) и расширенный (внизу) режимы.

Создание файлов Job Jackets


В первую очередь рассмотрим, *когда и почему* при определении задания следует создавать файл Job Jackets. Строгих и четких правил для ответа на этот вопрос не существует: при желании можно поместить наряд-заказы всех печатных заданий в один большой файл Job Jackets. Однако ниже приведены некоторые рекомендации по ситуациям, когда удобно создать отдельные файлы Job Jackets.

- Если планируется создать ряд печатных заданий, совместно использующих одни и те же ресурсы (например, цвета, таблицы стилей, параметры треппинга, настройки управления цветом и форматы страниц), удобно создать единый файл Job Jackets для всех этих печатных заданий. Например, дизайнерская фирма, обслуживающая нескольких различных клиентов, у каждого из которых имеется собственный визуальный стиль, может создать отдельные файлы Job Jackets для каждого клиента.
- Начальник группы дизайнеров, который хочет быть уверен, что все дизайнеры макетов, работающие над конкретными проектами (например, над рекламной кампанией), используют одни и те же ресурсы, может создать файл Job Jackets и шаблон наряд-заказа, содержащий эти ресурсы, и проследить, чтобы все дизайнеры совместно использовали этот общий файл Job Jackets.
- Типография, обладающая конкретным печатным станком с определенными требованиями, может создать файл Job Jackets с требованиями печатного станка для свои клиентов (таким образом помогая им не выходить за пределы этих требований). Файл Job Jackets с требованиями печатного станка иногда можно получить у изготовителя этого печатного станка.

Создание файла Job Jackets: базовый режим (только Windows)

Для создания файла Job Jackets с использованием базового режима:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты > Диспетчер Job Jackets**).
- 2 Если в этом диалоговом окне отображается не только один список, нажмите кнопку **Основные настройки** для отображения базовой панели.
- 3 Нажмите кнопку **Создать Job Jackets** . Отображается диалоговое окно **Создать Job Jackets**.
- 4 Введите имя файла Job Jackets в поле **Имя**.
- 5 Если планируется разрешить совместное использование этого файла Job Jackets несколькими пользователями, установите флажок **Совместное использование этого задания Jacket**. Если этот флажок не установлен, файл Job Jackets внедряется в активный проект (при его наличии). Дополнительную информацию см. в разделе «[Совместная работа с общим файлом Job Jackets](#)».
- 6 Если на предыдущем шаге был установлен флажок **Совместное использование этого задания Jacket**, задайте место хранения файла Job Jackets, выбрав вариант в раскрывающемся меню **Сохранить в**.
 - Для использования местоположения по умолчанию (см. раздел «[Связанные и внедренные Job Jackets](#)») выберите вариант **Папка Jacket по умолчанию**.
 - Для сохранения общего файла Job Jackets в той же папке, что и активный проект, выберите вариант **Папка проекта**.
 - Для сохранения общего файла Job Jackets в каком-то другом месте выберите вариант **Другое** и перейдите в папку назначения (например, на сетевой том, доступный всем дизайнерам макетов).
- 7 Нажмите элемент управления **Настройки** для отображения вкладок **Заказы, Настройки стилей, Контакты** и **Параметры макета**.



Диалоговое окно **Создать Job Jackets** позволяет добавлять ресурсы в новый файл Job Jackets.

- 8 Используйте вкладку **Заказы** для добавления шаблонов наряд-заказов в файл Job Jackets. Дополнительную информацию см. в разделе «*Создание шаблона наряд-заказа: базовый режим*».
- 9 Используйте вкладку **Настройки стилей** для добавления ресурсов в файл Job Jackets. Поле **Присоединение из** позволяет присоединять ресурсы уровня проекта из различных источников.
 - Для присоединения ресурсов из параметров приложения по умолчанию выберите **Приложение**.
 - Для присоединения ресурсов из файла проекта или из другого файла Job Jackets выберите **Другое**, затем нажмите кнопку **Выбрать** и перейдите к требуемому файлу.

Для копирования ресурсов в шаблон наряд-заказа используйте три списка в нижней части диалогового окна. Выберите тип ресурса в первом списке, затем выберите конкретные ресурсы во втором списке и нажмите кнопку для копирования этих ресурсов в третий список (в котором отображаются ресурсы этого типа, представленные в шаблоне наряд-заказа).

Для удаления ресурсов из файла Job Jackets выберите тип ресурса в первом списке, затем выберите конкретные ресурсы в третьем списке и нажмите кнопку **Удалить**.

- 10 В случае возникновения неполадок список контактов позволяет пользователям, работающим с файлом QuarkXPress, обратиться к сотруднику, создававшему задание. Для добавления контактной информации JDF в файл Job Jackets выберите вкладку **Контакты**, затем нажмите кнопку **Создать элемент**  для добавления контакта. Нажмите кнопку разворачивания рядом с новым контактом для отображения его полей, затем введите информацию в каждое из полей.
- 11 Параметры макета позволяют задать такие атрибуты, как формат страницы и количество страниц для автоматически создаваемых макетов. Для добавления параметров макета в файл Job Jackets выберите вкладку **Параметры макета**, затем нажмите кнопку **Создать элемент**

 для добавления параметров макета. Нажмите кнопку разворачивания рядом с новыми параметрами макета для отображения их полей, затем введите информацию в каждое из полей.

12 Нажмите **ОК**.

Создание файла Job Jackets: расширенный режим

Для создания файла Job Jackets с использованием расширенного режима:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).
- 2 Если в этом диалоговом окне отображается только один список, нажмите кнопку **Дополнительные настройки** для отображения панели «Дополнительно».
- 3 Нажмите кнопку **Создать Job Jackets** . Отображается диалоговое окно **Создать Job Jackets**.
- 4 Введите имя для файла Job Jackets, перейдите в требуемый каталог, затем нажмите кнопку **Сохранить**. Если планируется предоставить доступ к одному файлу Job Jackets нескольким дизайнерам макетов, следует выбрать каталог, в котором все эти дизайнеры могут получить доступ к файлу Job Jackets по сети.
- 5 Добавьте ресурсы в файл Job Jackets, как описано в разделе [«Добавление ресурсов в файл Job Jackets: расширенный режим»](#).

Добавление ресурсов в файл Job Jackets: расширенный режим

Рассматриваемая ниже операция удобна, если требуется создать файл Job Jackets, используя ресурсы существующего проекта. Например, если имеется прошлогодний проект брошюры и требуется поместить все таблицы стилей, цвета и т.д. в новый файл Job Jackets, это можно сделать с помощью данной операции. Можно также использовать эту операцию для копирования ресурсов из одного файла Job Jackets в другой.

Для добавления ресурсов в файл Job Jackets с использованием расширенного режима:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).
 - 2 Если в этом диалоговом окне отображается только один список, нажмите кнопку **Дополнительные настройки** для отображения панели «Дополнительно».
 - 3 Укажите, откуда требуется скопировать ресурсы:
 - Для копирования ресурсов из структуры Job Jackets, шаблона наряд-заказа или наряд-заказа выберите источник в левом списке.
 - Для копирования ресурсов из открытого проекта выберите этот проект в левом списке.
 - Для копирования ресурсов из параметров по умолчанию данного приложения нажмите кнопку **Загрузить ресурсы приложения** .
 - 4 В правом верхнем списке выберите категорию ресурсов.
 - 5 Перетащите мышью в правой нижней список отдельные ресурсы для требуемого значка Job Jackets, отображаемого в левом списке.
- ➔ Можно также перетаскивать ресурсы в наряд-заказ или проект.

Информацию по изменению размещения ресурсов в наряд-заказе см. в разделе «[Задание расположения ресурсов: расширенный режим](#)».

Работа с наряд-заказами

Наряд-заказ представляет собой набор ресурсов (спецификаций и правил), которые могут применяться к одному или нескольким проектам QuarkXPress. Каждый наряд-заказ имеет имя и хранится в некоторой структуре Job Jackets. Наряд-заказ содержит как ресурсы уровня проекта (такие как цвета, таблицы стилей и настройки управления цветом), так и ресурсы уровня макета (такие как спецификации макета и определения макета).

Предусмотрены наряд-заказы трех типов:

- *Шаблон наряд-заказа* представляет собой определение для «базового» наряд-заказа. В некоторых отношениях шаблон наряд-заказа подобен шаблонной странице или файлу шаблона QuarkXPress.
- *Активный наряд-заказ* представляет собой копию шаблона наряд-заказа, связанную с конкретным проектом.
- *Отложенный наряд-заказ* представляет собой копию шаблона наряд-заказа, которая была связана с проектом, однако больше не связана с ним (например, если проект был закрыт без сохранения).

Создание шаблона наряд-заказа


Ниже приведены некоторые рекомендации по ситуациям, когда удобно создать отдельные шаблоны наряд-заказа.

- При наличии повторяющегося задания на печать, например, информационного бюллетеня или журнала, удобно создать шаблон наряд-заказа для этого задания.
- Если планируется создать несколько типов макетов (например, плакат, открытка, Web-узел и Flash-презентация), основанных на одной кампании или теме, удобно создать шаблон наряд-заказа для каждого макета и сохранить все шаблоны наряд-заказов в одном файле Job Jackets. Таким образом во всех макетах могут совместно использоваться одни и те же таблицы стилей, цвета и т.п.
- При наличии стандартного формата, который используется несколькими пользователями (например, формат объявления), удобно применять шаблон наряд-заказа, помогающий клиентам создавать свои объявления в соответствии с рекомендациями.
- Если необходимо, чтобы группа дизайнеров использовала одинаковые таблицы стилей, цвета или другие ресурсы, и требуется обеспечить синхронизацию этих ресурсов у всех дизайнеров в случае их изменения, удобно хранить эти ресурсы в шаблоне наряд-заказа, чтобы дизайнеры могли использовать ресурсы через общий файл Job Jackets. Такой подход помогает поддерживать фирменные корпоративные стандарты в большой организации.

Создание шаблона наряд-заказа: базовый режим


Для добавления шаблона наряд-заказа в структуру Job Jackets с использованием базового режима:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты > Диспетчер Job Jackets**). Если в этом диалоговом окне отображается не только один список, нажмите кнопку **Основные настройки** для отображения базовой панели.



Шаблоны наряд-заказов можно создавать на базовой панели диалогового окна **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).

- 2 Выберите структуру Job Jackets, в которую требуется включить шаблон наряд-заказа.
- 3 Нажмите кнопку **Создать шаблон наряда** . Отображается диалоговое окно **Создать наряд-заказ**.



Новому шаблону наряд-заказа можно назначить ресурсы с помощью диалогового окна **Создать наряд-заказ**.


- 4 Задайте параметры нового шаблона наряд-заказа, как описано в разделе «*Работа с ресурсами в наряд-заказе: базовый режим*».

Редактирование наряд-заказа: базовый режим

Для редактирования активного наряд-заказа проекта откройте проект, затем выберите **Файл > Job Jackets > Изменить наряд-заказ**. Открывается диалоговое окно **Изменить наряд-заказ**. Информацию о порядке использования диалогового окна **Изменить наряд-заказ** см. в разделе «*Работа с ресурсами в наряд-заказе: базовый режим*».

Работа с ресурсами в наряд-заказе: базовый режим

В этом разделе рассматривается добавление и удаление ресурсов в наряд-заказе или шаблоне наряд-заказа с помощью диалогового окна **Создать наряд-заказ** или **Изменить наряд-заказ**. Эти два диалоговых окна в основном совпадают, за исключением того, что вид диалогового окна **Изменить наряд-заказ** для наряд-заказов и шаблонов наряд-заказов немного отличается.



Ресурсы можно добавлять в шаблон наряд-заказа или в наряд-заказ в диалоговых окнах **Создать наряд-заказ** и **Изменить наряд-заказ**.

Для назначения ресурсов с помощью диалогового окна **Создать наряд-заказ** или **Изменить наряд-заказ**:

- 1 Для добавления или удаления ресурсов уровня проекта используйте элементы управления на вкладке **Настройки стилей** (для шаблонов наряд-заказов) или на вкладке **Настройки проекта** (для активных или отложенных наряд-заказов).

Раскрывающееся меню **Присоединение из** позволяет присоединять ресурсы уровня проекта из различных источников:

- Для присоединения ресурсов из родительской структуры Job Jackets наряд-заказа выберите **Текущий Jacket**.
- Для присоединения ресурсов из активного проекта выберите **Текущий связанный проект**.
- Для присоединения ресурсов из параметров приложения по умолчанию выберите **Приложение**.

- Для присоединения ресурсов из файла проекта или из файла Job Jackets выберите **Другое**, затем нажмите кнопку **Выбрать** и перейдите к требуемому файлу.

Для копирования ресурсов в наряд-заказ используйте три списка в нижней части диалогового окна. Выберите тип ресурса в первом списке, затем выберите конкретные ресурсы во втором списке и нажмите стрелку вправо для копирования этих ресурсов в третий список (в котором отображаются ресурсы этого типа, представленные в наряд-заказе).

Для удаления ресурсов из наряд-заказа выберите тип ресурса в первом списке, затем выберите конкретные ресурсы в третьем списке и нажмите стрелку влево.

- 2 Наличие определения макета означает, что QuarkXPress автоматически создает макет, когда данный наряд-заказ применяется к проекту. При создании определения макета можно задать параметры макета (с такой информацией, как формат страницы и количество страниц), тип носителя (Печать, Web или Интерактивный), набор правил и характеристики вывода.

Для добавления определения макета в наряд-заказ выберите вкладку **Настройки макета**, затем нажмите кнопку **+**; определение макета добавляется в список.

Для настройки выбранного определения макета сначала щелкните мышью элемент управления **Свойства макета** для отображения элементов управления свойствами макета, затем:

- Для присвоения имени определению макета введите имя в поле **Имя макета**. Это имя назначается автоматически создаваемому макету.
- Для задания в определении макета такой информации, как формат страницы и количество страниц, выберите вариант в раскрывающемся списке **Параметры макета**. (Обратите внимание, что параметры макета могут быть выбраны здесь только в том случае, если они имеются в структуре Job Jackets; дополнительную информацию см. в разделе *«Создание файлов Job Jackets»*.)
- Для указания типа макета, автоматически создаваемого для данного определения макета, выберите вариант в раскрывающемся меню **Тип среды**.
- Для копирования в определение макета наборов правил и характеристик вывода из родительской структуры Job Jackets используйте три списка в нижней части данного диалогового окна. Выберите тип ресурса в первом списке, затем выберите конкретные ресурсы во втором списке и нажмите кнопку для копирования этих ресурсов в третий список (в котором отображаются ресурсы этого типа, представленные в определении макета).

Для удаления определения макета выберите его и нажмите кнопку **-**.

- 3 Завершив настройку параметров наряд-заказа, нажмите кнопку **ОК**.

Создание шаблона наряд-заказа: расширенный режим

Для добавления шаблона наряд-заказа в структуру Job Jackets с использованием расширенного режима:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты > Диспетчер Job Jackets**). Если в этом диалоговом окне отображается только один список, нажмите кнопку **Дополнительные настройки** для отображения панели «Дополнительно».
- 2 Для задания места, в котором требуется сохранить новый шаблон наряд-заказа, создайте или выберите значок Job Jackets в левом списке.

- 3 Нажмите кнопку **Создать шаблон наряда** . Шаблон наряд-заказа добавляется в выбранную структуру Job Jackets.
- 4 Задайте параметры нового шаблона наряд-заказа, как описано в разделе *«Работа с ресурсами в наряд-заказе: расширенный режим»*.

Работа с ресурсами в наряд-заказе: расширенный режим

Работа с ресурсами наряд-заказа может потребоваться в нескольких ситуациях:

- Можно использовать эту процедуру, если требуется создать шаблон наряд-заказа, используя ресурсы существующего проекта. Например, если имеется прошлогодняя копия проекта брошюры и требуется поместить все таблицы стилей, цвета и т.д. из проекта брошюры в новый шаблон наряд-заказа, это можно сделать с помощью данной процедуры.
- Можно использовать эту процедуру для копирования ресурсов из одного наряд-заказа в другой.
- Можно использовать эту процедуру для копирования ресурсов из структуры Job Jackets или проекта в наряд-заказ.

Для добавления ресурсов в структуру Job Jackets с использованием расширенного режима:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).
- 2 Если в этом диалоговом окне отображается только один список, нажмите кнопку **Дополнительные настройки** для отображения панели «Дополнительно».
- 3 Укажите, откуда требуется скопировать ресурсы:
 - Для копирования ресурсов из структуры Job Jackets, шаблона наряд-заказа или наряд-заказа, выберите источник в левом верхнем списке.
 - Для копирования ресурсов из открытого проекта выберите этот проект в левом списке.
 - Для копирования ресурсов из параметров по умолчанию данного приложения нажмите кнопку **Загрузить ресурсы приложения** .
- 4 В правом верхнем списке выберите категорию ресурсов.
- 5 Перетащите мышью отдельные ресурсы из правого нижнего списка в шаблон наряд-заказа или наряд-заказ в левом списке.

Добавление определения макета в наряд-заказ: расширенный режим

Определение макета представляет собой группу параметров, совместно описывающих один макет. Определение макета включает в себя такие ресурсы, как тип носителя (вывода) (Печать, Web или Интерактивный), спецификации вывода и наборы правил.

При создании проекта на основе шаблона наряд-заказа программа QuarkXPress автоматически создает макет для каждого определения макета, содержащегося в этом шаблоне наряд-заказа. Если определение макета не содержит спецификации макета, QuarkXPress отображает диалоговое окно **Новый проект**, позволяющее указать формат страницы, поля и т.д.

При добавлении определения макета в активный наряд-заказ на основе этого определения макета создается макет, который автоматически добавляется в соответствующий проект.

Для добавления определения макета в шаблон наряд-заказа или в наряд-заказ:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets (Утилиты > Диспетчер Job Jackets)** и выберите требуемый наряд-заказ в левом списке.
- 2 Для отображения элементов управления ресурсами нажмите кнопку **Дополнительные настройки**.
- 3 Выберите пункт **Макеты** в правом верхнем списке. В правом нижнем списке отображаются все определения макетов из наряд-заказа.
- 4 Нажмите кнопку **Создать элемент**  над правым нижним списком. Добавляется определение макета с именем «Макеты». (При создании проекта имя, назначенное определению макета, присваивается фактическому макету. Для изменения имени определения макета дважды щелкните мышью на имени и введите новое имя.)
- 5 Для отображения полей определения макета щелкните мышью на кнопке раскрытия, расположенной рядом с именем определения макета.
- 6 Укажите или введите значение для всех полей, которые требуется использовать.
- 7 Нажмите кнопку **Сохранить**.

Информацию по использованию определений макета см. в разделе [«Применение определения макета к проекту»](#).

Применение шаблона наряд-заказа к проекту

Шаблон наряд-заказа можно применить к проекту двумя способами:

- Создайте проект с шаблоном наряд-заказа.
- Свяжите существующий проект с шаблоном наряд-заказа.


В обоих случаях на основе шаблона наряд-заказа создается наряд-заказ, и этот новый экземпляр наряд-заказа применяется к новому проекту. В указанных ниже разделах рассматриваются оба подхода.

Создание проекта на основе шаблона наряд-заказа

При создании проекта на основе шаблона наряд-заказа QuarkXPress всегда создает наряд-заказ на основе этого шаблона наряд-заказа. Можно выбрать место для сохранения этого наряд-заказа: в общем файле Job Jackets или во внедренной структуре Job Jackets в файле проекта.

Для создания проекта на основе шаблона наряд-заказа:

- 1 Выберите **Файл > Создать > Проект из заказа**. Отображается диалоговое окно **Создать проект из заказа**.



Используйте диалоговое окно **Создать проект из заказа**, чтобы выбрать шаблон наряд-заказа для нового проекта.

- 2 Если требуемая структура Job Jackets не отображается, нажмите кнопку **Просмотр**, перейдите к файлу Job Jackets, затем нажмите кнопку **Открыть**.
 - 3 Выберите в списке требуемый шаблон наряд-заказа. (Обратите внимание, что можно также выбрать отложенный наряд-заказ.)
 - 4 Установите или снимите флажок **Совместное использование Jacket**, как указано ниже:
 - Для сохранения активного наряд-заказа данного проекта во внешнем файле Job Jackets, чтобы данный наряд-заказ мог использовать ресурсы совместно с другими пользователями этого файла Job Jackets, установите флажок **Совместное использование Jacket**. (Дополнительную информацию см. в разделе «[Совместная работа с общим файлом Job Jackets](#)».)
 - Для сохранения наряд-заказа данного проекта во встроенной структуре Job Jackets файла проекта снимите флажок **Совместное использование Jacket**.
 - 5 Нажмите кнопку **Выбрать**. Новый проект наследует параметры проекта, заданные в шаблоне наряд-заказа, и QuarkXPress автоматически создает макеты для всех определенных макетов, содержащихся в шаблоне наряд-заказа.
- ➔ Наряд-заказ нельзя сохранить в структуре Job Jackets по умолчанию. Поэтому если при создании проекта на основе шаблона наряд-заказа, находящегося в структуре Job Jackets по умолчанию, установлен флажок **Совместное использование Jacket**, будет предложено сохранить новый файл Job Jackets в файловой системе.

Связывание существующего проекта с файлом Job Jackets

При связывании существующего проекта с файлом Job Jackets производится удаление текущего активного наряд-заказа проекта и связывание проекта с новым наряд-заказом, созданным на основе шаблона наряд-заказа из другого файла Job Jackets. Это может потребоваться, например, если требуется связать существующий проект с файлом Job Jackets, в котором находится активный наряд-заказ другого дизайнера, синхронизируя таким образом некоторые или все ресурсы, используемые двумя дизайнерами. (Подробные сведения см. в разделе «[Совместная работа с общим файлом Job Jackets](#)».)

Для применения наряд-заказа к существующему проекту:

- 1 Создайте или откройте проект.
 - 2 Выберите **Файл > Job Jackets > Связать проект**. Отображается диалоговое окно **Связать проект**.
 - 3 Если требуемый файл Job Jackets не отображается, нажмите кнопку **Просмотр**, перейдите к файлу, затем нажмите кнопку **Открыть**.
 - 4 Выберите в списке требуемый шаблон наряд-заказа.
 - 5 Установите или снимите флажок **Совместное использование Jacket**, как указано ниже:
 - Для сохранения наряд-заказа данного проекта в файле Job Jackets, содержащем требуемый шаблон наряд-заказа, установите флажок **Совместное использование Jacket**.
 - Для сохранения наряд-заказа данного проекта во встроенной структуре Job Jackets файла проекта снимите флажок **Совместное использование Jacket**.
 - 6 Нажмите кнопку **Прикрепить**. Проект наследует параметры проекта, заданные в шаблоне наряд-заказа, и автоматически создаются макеты для всех определенных макетов, содержащихся в шаблоне наряд-заказа.
- ➔ Поэтому, если при использовании шаблона наряд-заказа, находящегося в структуре Job Jackets по умолчанию, установлен флажок **Совместное использование Jacket**, будет предложено сохранить новый файл Job Jackets в файловой системе. Это связано с тем, что наряд-заказ нельзя сохранить в структуре Job Jackets по умолчанию.

Просмотр взаимосвязей наряд-заказов

Взаимосвязи между Job Jackets, шаблонами наряд-заказов, наряд-заказами и проектами можно просмотреть в диалоговом окне **Диспетчер Job Jacket** (меню **Утилиты**). В этом диалоговом окне отображаются следующие значки:

- Структура Job Jackets (связанная)
- Структура Job Jackets (внедренная)
- Шаблон наряд-заказа
- Активный или отложенный наряд-заказ
- Проект (жирным шрифтом выделено имя активного проекта)

Проект, связанный с активным наряд-заказом, отображается следующим образом:



Проект, связанный с активным наряд-заказом

Отложенный наряд-заказ имеет значок , однако он не связан с проектом. Это может означать, что этот проект был перемещен, удален или никогда не сохранялся.

Применение определения макета к проекту

Определение макета содержит группу параметров, совместно описывающих макет. Эти параметры могут включать в себя тип носителя (Печать, Web или Интерактивный), наборы линеек, настройки вывода и настройку источника управления цветом. Определение макета может также содержать параметры макета, включающие в себя такую информацию, как формат страницы и количество страниц (обратите внимание, что параметры макета должны создаваться на уровне Job Jacket).

При связывании проекта с шаблоном наряд-заказа программа QuarkXPress автоматически создает макет для каждого определения макета, содержащегося в этом шаблоне наряд-заказа. Таким макетам присваиваются те же имена, что и у определений макетов, на которых они основаны.

Определение макета можно применить к проекту двумя способами:

- Создать проект из наряд-заказа, содержащего определение макета, как описано в разделе *«Создание проекта на основе шаблона наряд-заказа»*.
- Связать наряд-заказ с активным проектом после создания проекта, как описано в разделе *«Связывание существующего проекта с файлом Job Jackets»*.

Независимо от используемого подхода заданные макеты создаются автоматически.

Экспорт и импорт наряд-заказов

Возможны ситуации, в которых при определении задания требуется скопировать шаблон наряд-заказа или наряд-заказ из одного файла Job Jackets в другой либо импортировать все шаблоны наряд-заказов и наряд-заказы из одной структуры Job Jackets в другую структуру Job Jackets. Обе эти операции можно выполнить с помощью функций экспорта и импорта наряд-заказов.

Экспорт шаблона наряд-заказа или наряд-заказа

Для экспорта шаблона наряд-заказа или наряд-заказа из структуры Job Jackets:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jacket** (меню **Утилиты**) и выберите требуемый наряд-заказ (или наряд-заказы) в левом списке.
- 2 Нажмите кнопку **Экспорт наряда** , расположенную над левым списком. Отображается диалоговое окно **Создать Job Jacket**.
- 3 Укажите имя и место для сохранения, затем нажмите кнопку **Сохранить**. Все выбранные наряд-заказы сохраняются в файл Job Jackets с указанным именем файла вместе со всеми необходимыми для них ресурсами.

Импорт шаблона наряд-заказа или наряд-заказа

Для импорта шаблона наряд-заказа или наряд-заказа в структуру Job Jackets:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jacket** (меню **Утилиты**) и выберите требуемый значок Job Jackets в левом списке.
- 2 Нажмите кнопку **Импорт** , расположенную над левым списком. Отображается диалоговое окно **Выберите файл Job Jacket**.

- 3 Выберите файл Job Jackets и нажмите кнопку **Открыть**. Все шаблоны наряд-заказа и наряд-заказы из выбранного файла импортируются в выбранную структуру Job Jackets вместе со всеми требуемыми для них ресурсами.

Файл Job Jackets по умолчанию

При установке программы QuarkXPress в папку, указанную на панели **Job Jackets** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**), также устанавливается файл Job Jackets по умолчанию (содержащий шаблон наряд-заказа по умолчанию) с именем «DefaultJacket.xml».

При создании проекта с помощью команд **Файл > Создать > Проект** выполняются следующие операции:

- QuarkXPress создает копию этого файла Job Jackets по умолчанию (с именем «Default Job Jackets») и встраивает его в новый проект. Внедренной структуре Job Jackets присваивается имя «[имя_файла] Job Jackets».
- Во внедренной структуре Job Jackets программа QuarkXPress создает наряд-заказ из шаблона наряд-заказа по умолчанию (с именем «Default Job Ticket»). Новому наряд-заказу присваивается имя «[имя_файла] Ticket».
- QuarkXPress связывает наряд-заказ во внедренной структуре Job Jackets с новым проектом.

Файл Job Jackets по умолчанию можно использовать для управления ресурсами, используемыми в новых проектах QuarkXPress. Можно также редактировать шаблон наряд-заказа по умолчанию, используемый проектами, создаваемыми командами **Файл > Создать > Проект**. В этом разделе рассматриваются обе операции.

- ➔ Новый наряд-заказ нельзя сохранить в файле Job Jackets по умолчанию. Дополнительную информацию см. в разделе «[Создание проекта на основе шаблона наряд-заказа](#)».

Редактирование шаблона наряд-заказа по умолчанию: Меню «Файл»

Шаблон наряд-заказа по умолчанию используется проектами, создаваемыми командами **Файл > Создать > Проект**. Предусмотрены два способа редактирования шаблона наряд-заказа по умолчанию.

Для редактирования шаблона наряд-заказа по умолчанию из меню **Файл**.

- 1 Закройте все открытые проекты.
- 2 Для открытия шаблона наряд-заказа по умолчанию в диалоговом окне **Изменить наряд-заказ** выберите **Файл > Job Jackets > Изменить наряд-заказ**.
- 3 С помощью элементов управления диалогового окна **Изменить наряд-заказ** задайте параметры шаблона наряд-заказа по умолчанию, затем нажмите кнопку **ОК**.

Редактирование шаблона наряд-заказа по умолчанию: Меню «Утилиты»

Для редактирования шаблона наряд-заказа по умолчанию в диалоговом окне **Диспетчер Job Jackets**:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).

- 2 Нажмите кнопку **Открыть Jacket**, перейдите к файлу Job Jackets по умолчанию, затем нажмите кнопку **Открыть**.
- 3 Разверните структуру Job Jackets по умолчанию и выберите в списке шаблон наряд-заказа с именем «**Наряд-заказ по умолчанию**».
- 4 Нажмите кнопку **Правка** . Отображается диалоговое окно **Изменить наряд-заказ**.
- 5 С помощью элементов управления диалогового окна **Изменить наряд-заказ** задайте параметры шаблона наряд-заказа по умолчанию.
- 6 Нажмите **ОК**.

В следующем проекте, созданном с помощью команды **Файл > Создать > Проект**, будет использоваться измененный шаблон наряд-заказа по умолчанию.

Редактирование файла Job Jackets по умолчанию

Файл Job Jackets по умолчанию можно использовать для управления ресурсами, используемыми в новых проектах QuarkXPress. Для редактирования файла Job Jackets по умолчанию:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).
- 2 Нажмите кнопку **Открыть Jacket** , перейдите к файлу Job Jackets по умолчанию, затем нажмите кнопку **Открыть**.
- 3 Выберите в списке структуру Job Jackets с именем «**Задание Job Jacket по умолчанию**».
- 4 С помощью элементов управления диалогового окна **Диспетчер Job Jackets** задайте параметры структуры Job Jackets по умолчанию, затем нажмите кнопку **ОК**.

Информацию по работе с ресурсами см. в разделе «[Работа с ресурсами в наряд-заказе: расширенный режим](#)».

Работа с ресурсами: расширенный режим

«Ресурсы» – это общий термин, описывающий большинство компонентов, составляющих Job Jackets и наряд-заказы. Ресурсы включают в себя все от таблиц стилей до спецификаций формата страницы. В приведенных ниже разделах рассматривается порядок доступа к ресурсам, создания ресурсов и обновления ресурсов на расширенной панели диалогового окна **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).


- ➔ Сотрудники, занятые определением заданий, будут часто выполнять эту операцию. Однако дизайнерам макетов эта операция может никогда не понадобиться.

Доступ к ресурсам: расширенный режим

Чтобы можно было работать с ресурсом, необходимо иметь к нему доступ. Для доступа к ресурсу:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).
- 2 Если в этом диалоговом окне отображается только один список, нажмите кнопку **Дополнительные настройки** для отображения панели **Дополнительно**.

- 3 В левом списке откройте  или создайте  файл Job Jackets. Категории ресурсов в файле Job Jackets отображаются в алфавитном порядке в списке, расположенном справа сверху.
- 4 Для работы с ресурсами, относящимися к определенной структуре Job Jackets, выберите требуемую структуру Job Jackets в расположенном слева списке. Обратите внимание, что недоступные категории ресурсов — это те ресурсы, которые должны задаваться на уровне наряд-заказа.
- 5 Для работы с ресурсами, относящимися к наряд-заказу, разверните структуру Job Jackets; создайте , дублируйте  или импортируйте  наряд-заказ; затем убедитесь, что в расположенном слева списке выбран требуемый наряд-заказ. Обратите внимание, что серым цветом отображаются категории ресурсов, которые должны задаваться на уровне Job Jackets.
- 6 Выберите тип ресурса в правом верхнем списке. В правом нижнем списке отображаются существующие ресурсы выбранного типа.



Для просмотра, создания, дублирования, импорта и экспорта ресурсов используйте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets**.

Настройка ресурсов: расширенный режим

Перейдя к ресурсу в диалоговом окне **Диспетчер Job Jacket**, можно настроить параметры этого ресурса. В данном диалоговом окне для ресурсов разных типов предусмотрены различные параметры:

- Для большинства ресурсов можно указать их расположение.
- Большинство ресурсов можно удалить.
- Ресурсы некоторых типов можно создавать и изменять, но остальные ресурсы необходимо создавать и изменять с помощью других функций интерфейса QuarkXPress.

- Можно создавать, дублировать, удалять и настраивать определения макетов, спецификации вывода, спецификации макета, описания заданий, контакты, правила и наборы правил в структуре Job Jackets.

➔ В Job Jackets макеты App Studio представляются как ресурсы цифровых макетов.

Если это допускается для ресурса, его можно создавать и настраивать в диалоговом окне **Диспетчер Job Jackets** следующим образом:

- 1 Для создания ресурса того типа, который выбран в правом верхнем списке, нажмите кнопку **Создать элемент** в правом нижнем списке. Для изменения имени ресурса щелкните мышью это имя.
- 2 Если рядом с ресурсом отображается значок разворачивания, щелкните этот значок мышью для разворачивания структуры ресурса и настройте значения открывшихся полей. Некоторые поля ресурса содержат раскрывающиеся меню, другие позволяют вводить значения вручную.
- 3 Если у ресурса имеется кнопка , нажмите ее для создания дополнительных экземпляров этого ресурса. Например, при создании определения макета можно использовать эту кнопку для ресурса **Дополнительный цвет**, чтобы создать дополнительные цвета.


Задание расположения ресурсов: расширенный режим

Ресурсы могут находиться в нескольких местах:

- **В Jacket:** Хранятся в структуре Job Jackets, но не используются ни в одном из шаблонов наряд-заказов или наряд-заказе данной структуры Job Jackets.
- **В наряде:** Хранятся в структуре Job Jackets и связаны с шаблоном наряд-заказа или с наряд-заказом. Если ресурс «В наряде» находится в шаблоне наряд-заказа, связанного с проектом, этот ресурс доступен в таком проекте.
- **В проекте:** Хранится в проекте, но НЕ связан со структурой Job Jackets или наряд-заказом.

Расположение ресурсов может задаваться следующим образом:

- 1 Для доступа к ресурсу используйте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets**, как описано в разделе *«Доступ к ресурсам: расширенный режим»*.
- 2 Выберите ресурс в правом нижнем списке.
- 3 Выберите расположение в раскрывающемся меню в столбце **Состояние**:
 - Если элемент, выбранный в левом списке, представляет собой структуру Job Jackets, можно выбрать только вариант **В Jacket**.
 - Если элемент, выбранный в левом списке, представляет собой шаблон наряд-заказа или наряд-заказ, можно указать, связан ли данный ресурс с шаблоном наряд-заказа или наряд-заказом, выбрав вариант **В Jacket** или **В наряде**.
 - Если элемент, выбранный в левом списке, представляет собой проект, можно указать, задан ли ресурс только в проекте (**Состояние = В проекте**) или использует определение из активного наряд-заказа проекта (**Состояние = В наряде**).



Для задания расположения ресурсов используйте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).

Работа с характеристиками макета

Характеристики макета позволяют задавать информацию, относящуюся к макету, такую как формат страницы, количество страниц, поля, информация о разворотах, информация об обрезке в край и т.д.


Стандартный порядок работы с характеристиками макета следующий:

- 1 Создайте характеристики макета (см. раздел *«Создание характеристик макета: расширенный режим»*). Эта часть работы обычно выполняется специалистом по определению заданий.
- 2 Свяжите характеристики макета с макетом с помощью шаблона наряд-заказа или наряд-заказа. Обычно это выполняется дизайнером макетов.

В приведенных ниже разделах подробно рассматриваются указанные выше операции.

Создание характеристик макета: расширенный режим

Параметры макета являются ресурсами, поэтому они должны создаваться в диалоговом окне **Диспетчер Job Jackets**, как описано в разделе «Работа с ресурсами: расширенный режим».




Для создания параметров макета можно использовать диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).

Применение параметров макета к макету


Параметры макета можно связать с макетом двумя способами: создав макет на основе шаблона наряд-заказа или применив параметры макета к активному наряд-заказу существующего макета.

При определении задания параметры макета обычно добавляются в определение макета в файле Job Jackets до создания фактического проекта и макета. Так как параметры макета являются ресурсом, они добавляются в определение макета точно так же, как и любой другой ресурс (см. раздел *«Работа с ресурсами: расширенный режим»*).



Для настройки шаблона наряд-заказа таким образом, чтобы автоматически создавался макет, соответствующий определенным параметрам макета, свяжите эти параметры макета с определением макета, используя диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets**.

Дизайнер макета может применить параметры макета к активному наряд-заказу макета после создания проекта и макета, используя диалоговое окно **Изменить наряд-заказ (Файл > Job Jackets > Изменить наряд-заказ)**. Для добавления параметров макета к активному наряд-заказу выберите вкладку **Настройки макета**, выберите макет в списке макетов, затем выберите вариант в раскрывающемся меню **Характеристики макета**.



Диалоговое окно **Изменить наряд-заказ** (Файл > Job Jackets > Изменить наряд-заказ) можно использовать для назначения параметров макета некоторому макету в активном проекте.

Работа с правилами и наборами правил

Правило представляет собой тест, выполняемый для активного макета при выборе команды **Файл > Job Jackets > Оценить макет**.

Каждое правило позволяет проверять одно условие. Например, в правиле может быть указано, что для всех символов текста должна быть задана печать с наложением. Правила могут также содержать описания, стратегии (для указания дизайнеру макетов, является ли это условие обязательным, рекомендуемым или запрещенным) и инструкции по устранению неполадок.

Ниже приведен стандартный порядок работы с правилами и наборами правил:


- 1 Создайте правила (см. раздел «*Создание правил: расширенный режим*») и добавьте их в наборы правил (см. раздел «*Добавление правил в набор правил: расширенный режим*»). Обычно это выполняется специалистом по определению заданий, возможно совместно со специалистом по выводу.
- 2 Свяжите набор правил с макетом с помощью шаблона наряд-заказа (см. раздел «*Применение набора правил к макету*»). Обычно это выполняется специалистом по определению заданий.
- 3 Используйте набор правил для оценки макета (см. раздел «*Оценка макета*»). Обычно это выполняется дизайнером макетов.

В последующих разделах подробно рассматриваются указанные выше операции.

Создание правил: расширенный режим

Для создания правила сначала перейдите в раздел «Ресурсы правил» в диалоговом окне **Диспетчер Job Jackets**, как описано в разделе «Работа с ресурсами: расширенный режим». Затем используйте мастер ресурсов, как описано ниже.

- 1 Нажмите кнопку **Создать** . Отображается диалоговое окно **Изменить правило** (первая часть мастера правил).
- 2 Введите имя правила в поле **Имя**.
- 3 Для задания типов объектов, к которым должно применяться это правило, выберите вариант в раскрывающемся меню **Объект**. Доступны следующие объекты: все блоки, текстовые блоки, графические блоки, текстовые символы, линии, траектории текста и шрифты.




Для создания правил используйте диалоговое окно **Изменить правило**.

- 4 Для задания условий, проверяемых правилом, отметьте вариант в области **Условия**. Доступные условия зависят от выбранного объекта.

Повторите этот шаг для каждого условия, которое требуется включить в правило. Условия объединяются логическим оператором «И». Например, для создания правила, задающего, что текстовые блоки должны иметь фон 50% синего, выберите **Текстовые блоки**, затем установите флажки **Фон** и **Оттенок**.

- 5 Нажмите кнопку **Далее** для отображения следующего диалогового окна мастера правил. В этом диалоговом окне необходимо указать условия применения правила (например, «не наложение» или «менее чем 10 пт»). Для задания параметров каждого условия нажмите символ разворачивания, чтобы развернуть все элементы списка, затем выберите варианты и введите значения в предусмотренные поля.




Для задания параметров правила используйте второе диалоговое окно мастера правил.

Если у условия предусмотрена кнопка , можно нажать эту кнопку для добавления в условие дополнительных выражений. Выражения объединяются логическим оператором «ИЛИ».

Например, для задания того, что цвет указанного элемента должен быть цветом СМУК или дополнительным цветом, настройте первую строку для проверки на **СМУК**, затем добавьте вторую строку и настройте ее для проверки на **Дополнительная краска**.

- 6 Нажмите кнопку **Далее** для отображения третьего (и завершающего) диалогового окна мастера правил. Это диалоговое окно служит для задания параметров **Описание** правила, **Стратегия** (который определяет тип значка, отображаемого в случае нарушения правила) и **Инструкции** по устранению неполадок. Информация, введенная в поле **Инструкции**, отображается, если дизайнер макета выбирает пункт **Оценить макет** и данное правило оказывается нарушенным.



Используйте третье диалоговое окно мастера правил для управления поведением в случае нарушения правила.

Добавление правил в набор правил: расширенный режим

Правила должны помещаться в *наборы правил* – именованные совокупности правил. Сотрудник, определяющий задания, может включить один или несколько наборов правил в определение макета в шаблоне наряд-заказа. Дизайнер, работающий с макетом, основанным на этом определении макета, может затем произвести оценку макета, используя правила из этих наборов правил (см. раздел «*Оценка макета*»). Для добавления правила в набор правил:

- 1 Откройте диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**).
- 2 Если в этом диалоговом окне отображается только один список, нажмите кнопку **Дополнительные настройки** для отображения панели **Дополнительно**.
- 3 Создайте или выберите структуру Job Jackets.
- 4 Выберите пункт **Наборы правил** в правом верхнем списке.
- 5 Для создания набора правил нажмите кнопку **Создать**. Отображается диалоговое окно **Изменить набор правил**.




Для работы с наборами правил используйте диалоговое окно **Изменить набор правил**.

- 6 Введите имя набора правил в поле **Имя**.
- 7 Выберите требуемые правила в списке **Доступно** и щелкните мышью на соответствующей кнопке, либо нажмите кнопку **Включить все** для добавления всех правил из списка **Доступно** в активный набор правил.
- 8 Нажмите **ОК**.

Применение набора правил к макету

После связывания набора правил с экземпляром шаблона наряд-заказа макета, дизайнер может оценить макет с использованием данного набора правил (см. раздел «*Оценка макета*»). Набор правил можно связать с макетом двумя способами:


При определении задания набор правил обычно добавляется в определение макета в файле Job Jackets *do* создания фактического проекта и макета. Так как набор правил являются ресурсом, он добавляется в определение макета точно так же, как и любой другой ресурс (см. раздел «*Работа с ресурсами: расширенный режим*»).



Чтобы набор правил был доступен в макете сразу после создания этого макета, свяжите набор правил с определением макета, используя диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets**.

Дизайнер макета может добавить набор правил в макет *после* создания проекта и макета.

Информацию о том, как это сделать, см. в разделе [«Работа с ресурсами в наряд-заказе: базовый режим»](#).



Дизайнер макета может использовать диалоговое окно **Изменить наряд-заказ** (Файл > Job Jackets > Изменить наряд-заказ) для назначения набора правил макету в активном проекте.

Оценка макета

Наборы правил, параметры макета и параметры вывода обеспечивают тесты, которые могут выполняться для определения соответствия макета параметрам, заданным при определении задания. Команда **Оценить макет** позволяет выполнить эти тесты и определить, не возникли ли какие-либо отклонения (а если возникли, то где). Эта команда также проверяет соответствие макета его определению для контроля типа носителя (Печать, Web или Интерактивный) и параметров управления цветом. В случае обнаружения нарушений дизайнер макета может решить, что следует предпринять (при необходимости).

- ➔ Перед попыткой проверки макета убедитесь, что проект связан с наряд-заказом, определяющим наборы правил и параметры вывода для активного макета.
- ➔ Функция **Оценить макет** предназначена для выявления погрешностей в макете и указания мест, в которых они могут быть устранены. Однако она не может предотвратить внесение дизайнером изменений, нарушающих параметры и правила, заданные в наряд-заказе.

Для оценки макета:


- 1 Выберите **Файл > Job Jackets > Оценить макет**. Отображается диалоговое окно **Оценка макета**, в котором перечислены соответствующие наборы правил, параметры макета и параметры вывода. Для разворачивания набора правил, параметра макета или параметра вывода и просмотра входящих в них правил щелкните мышью значок разворачивания рядом с требуемым элементом.



Диалоговое окно **Оценка макета** служит для оценки соответствия активного макета наборам правил, параметрам макета и параметрам вывода.

- 2 Для редактирования выбранного правила щелкните мышью его имя, затем нажмите кнопку **Изменить правило**. Любые изменения правила записываются обратно в файл Job Jackets и применяются к любым другим проектам, использующим этот набор-заказ.
- 3 Для указания необходимости проверки правила установите флажок рядом с этим правилом. Если необходимо проверять все правила из набора правил, параметра макета или параметра вывода, установите флажок рядом с этим набором правил, параметром макета или параметром вывода.
- 4 Для оценки активного макета на соответствие отмеченным правилам нажмите кнопку **Оценить**. Столбец **Случаи** обновляется и показывает, прошел ли документ проверку по соответствующему правилу.
- 5 Для просмотра более подробной информации о нарушенном правиле щелкните мышью его имя, затем проверьте поля **Инструкции** и **Сведения**. В поле **Инструкции** отображаются

инструкции, написанные создателем правила, а в поле **Сведения** отображаются сведения о проекте (например, был ли изменен проект с момента последнего выполнения оценки).



В диалоговом окне **Оценка макета** отображается информация о том, какие правила соблюдены, а какие – нарушены.

- 6 Для перехода в места макета, в которых нарушены правила, нажимайте кнопки **Показать случай**. Это упрощает устранение нарушений правила.
- ➔ Можно настроить QuarkXPress для автоматической проверки каждого макета при открытии проекта, сохранении проекта, закрытии проекта и направлении макета на вывод. Дополнительную информацию см. в разделе *«Предпочтения — Приложение — Job Jackets»*.

Блокировка Job Jackets

Для исключения одновременного редактирования ресурса двумя пользователями программа QuarkXPress блокирует общие файлы Job Jackets при следующих условиях:

- Когда пользователь проекта, в котором используется общий файл Job Jackets, открывает диалоговое окно **Изменить наряд-заказ** (Файл > Job Jackets > Изменить наряд-заказ), программа QuarkXPress блокирует этот файл Job Jackets.

- Когда пользователь открывает диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**), программа QuarkXPress блокирует все файлы Job Jackets, отображаемые в диалоговом окне **Диспетчер Job Jackets**.
- Когда пользователь проекта, в котором используется общий файл Job Jackets, создает, дублирует, изменяет или удаляет ресурс, находящийся в общем файле Job Jackets, программа QuarkXPress блокирует этот файл Job Jackets. Например, если Татьяна, работая в проекте, в котором используется общий файл Job Jackets с именем «Product List», выбирает команды **Правка > Цвета** и начинает изменять цвет, находящийся в наряде-заказе проекта, программа QuarkXPress блокирует все общие ресурсы в файле Job Jackets с именем «Product List», чтобы их могла изменять только Татьяна.

Когда файл Job Jackets блокирован:


- Невозможно создать проект на основе шаблона наряда-заказа, содержащегося в этом файле Job Jackets.
- Невозможно связать проект с этим файлом Job Jackets.
- Невозможно открыть диалоговое окно **Изменить наряд-заказ (Файл > Job Jackets > Изменить наряд-заказ)** для проекта, использующего этот общий файл Job Jackets.
- Можно открыть диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**), но невозможно редактировать заблокированный файл Job Jackets или любой из его нарядов-заказов.
- Невозможно редактировать общий ресурс в этом файле Job Jackets. Например, если Татьяна заблокировала файл Job Jackets с именем «Product List», а Сергей выбрал команды **Правка > Цвета** и пытается изменить цвет, находящийся в наряде-заказе проекта, этот цвет отображается тусклым и недоступен до тех пор, пока Татьяна не разблокирует файл Job Jackets.
- Невозможно добавить макет или изменить имя существующего макета в проекте, использующем этот общий файл Job Jackets.
- Невозможно изменить правило в диалоговом окне **Оценка макета (Файл > Job Jackets > Оценить макет)**.

Заблокированный файл Job Jackets разблокируется при следующих условиях:

- Когда заблокировавший пользователь закрывает диалоговое окно **Изменить наряд-заказ**.
 - Когда заблокировавший пользователь закрывает диалоговое окно **Диспетчер Job Jackets**.
 - Когда заблокировавший пользователь завершает редактирование ресурса, находящегося в общем файле Job Jackets. В приведенном выше примере это произойдет, когда Татьяна нажмет кнопку **Сохранить** или **Отмена** в диалоговом окне **Цвета** после изменения совместно используемого цвета.
- ➔ Из-за блокировки файла Job Jackets важно открывать диалоговые окна **Изменить наряд-заказ** и **Диспетчер Job Jackets** только при необходимости и закрывать их сразу же после выполнения в них требуемых операций.
- ➔ Если после открытия диалогового окна **Диспетчер Job Jackets** (меню **Утилиты**) выясняется, что невозможно редактировать файл Job Jackets, связанный с данным проектом, вероятно, этот файл Job Jackets заблокирован другим пользователем.

Печать с выводом JDF

При передаче проекта на вывод теперь можно задать создание и сохранение файла JDF при каждом сохранении файла вывода. (Обратите внимание, что при непосредственной печати на устройстве вывода файл JDF не создается.)



Для задания информации Job Jackets, которая будет включена в выводимые данные в виде JDF-совместимого файла XML, используйте панель **JDF** диалогового окна **Печать**.

Работа с несколькими языками

QuarkXPress предлагается в нескольких языковых конфигурациях. Предусмотрены следующие возможности, если они поддерживаются конкретной языковой конфигурацией:

- Открытие и редактирование проектов, в которых используются любые поддерживаемые *языки символов*. Язык символов — это атрибут, применяющийся к тексту для указания правил переноса и проверки правописания, которые должны использоваться с данным текстом. Язык символов можно применять на уровне отдельных символов — поэтому даже если в предложении содержатся слова на разных языках, возможны правильная расстановка переносов и проверка правописания для каждого слова. Дополнительную информацию см. в разделе «*Применение языка символов*».
 - (только Windows) Изменение языка интерфейса пользователя и клавиатурных команд на любой поддерживаемый *язык программы*. Язык программы — это язык, используемый в меню и диалоговых окнах приложения. Язык программы влияет только на интерфейс пользователя; он не влияет на проверку правописания и расстановку переносов. Дополнительную информацию см. в разделе «*Изменение языка программы*».
 - (только Mac OS X) Язык программы определяется языком OS при установке. Можно изменить язык интерфейса, изменив язык отображения OS X в системных настройках и перезагрузив QuarkXPress.
- ➔ Любое языковое издание программы QuarkXPress позволяет открывать, отображать и выводить проекты, в которых используются функции восточно-азиатских языков. Редактировать текст, в котором используются восточно-азиатские языки можно только в том случае, если включены функции восточно-азиатских языков (**QuarkXPress/Правка > Восточная Азия**).

Применение языка символов

Атрибут языка символов определяет словарь, используемый для проверки правописания, а также правила и исключения, которые должны использоваться при расстановке переносов. При проверке правописания текста, в котором используются слова из различных языков, каждое слово проверяется по словарю назначенного для него языка. Если для проекта, в котором используются различные языки символов, включена автоматическая расстановка переносов, каждое слово переносится в соответствии с правилами переноса и исключениями из правил переноса для конкретного языка.

Для применения языка символов к тексту используйте раскрывающееся меню **Язык** в диалоговом окне **Атрибуты символа** (**Стиль > Символ**). Язык символов можно также применять с помощью таблиц стилей и панели **Атрибуты символа** палитры **Измерения**.

Изменение языка программы

Для выбора языка программы выполните следующее:

- *(только Windows)* Выберите пункт в подменю **Правка > Язык программы**.
- *(только Mac OS X)* Язык программы определяется языком OS при установке. Можно изменить язык интерфейса, изменив язык отображения OS X в системных настройках и перезагрузив QuarkXPress.

Язык меню, диалоговых окон и палитр изменится на выбранный язык. Клавиатурные команды основаны на языке программы.

➡ Язык программы не влияет на расстановку переносов и проверку правописания.

Модули расширения XTensions

Модули расширения XTensions служат для добавления таких функций, как палитры, команды, инструменты и меню, расширяющие возможности при выполнении практически любых работ.

Работа с модулями расширения XTensions

В комплект поставки программы QuarkXPress входит набор модулей расширения XTensions по умолчанию, рассматриваемый в данной главе. Можно также устанавливать дополнительные модули расширения XTensions, разработанные компанией Quark или другими компаниями.


- ➔ Большинство модулей расширения состоит из двух частей: один файл для функций модуля расширения и один файл для его интерфейса пользователя. Имя модуля интерфейса пользователя обычно оканчивается на «UI». У модулей расширения, не имеющих интерфейса пользователя, нет и файла «UI».

Установка модулей расширения XTensions

Для установки модулей расширения XTensions поместите их в папку «XTensions», находящуюся в папке приложения. Только что установленные модули расширения XTensions загружаются при следующем запуске программы.

Включение и отключение модулей расширения XTensions

Отключение модулей расширения XTensions может потребоваться в случае недостатка памяти или для устранения неполадок. Для включения или отключения модуля расширения XTensions сначала выберите команду **Утилиты > Диспетчер расширений** для отображения диалогового окна **Диспетчер расширений**.



Диалоговое окно **Диспетчер расширений** можно использовать для включения и отключения модулей расширения XTensions.

Для включения модуля расширения установите флажок рядом с именем модуля в столбце **Включить**. Для отключения модуля снимите этот флажок. Сделанные изменения вводятся в действие при следующем запуске приложения.

Работа с наборами модулей расширения XTensions

Если часто приходится включать и отключать определенные группы модулей расширения XTensions, можно создать набор расширений XTensions, упрощающий переключение между этими группами.

Для создания группы модулей расширения XTensions сначала откройте диалоговое окно **Диспетчер расширений** (меню **Утилиты**) и включите модули расширения XTensions, которые должны входить в группу. Затем нажмите кнопку **Сохранить как** и введите имя для группы. Когда потребуется включить эту группу, откройте диалоговое окно **Диспетчер расширений** и выберите имя группы в раскрывающемся меню **Набор**.

Можно также импортировать и экспортировать наборы моделей расширения XTensions с помощью кнопок **Импорт** и **Экспорт**, если требуется использовать эти наборы совместно с другими пользователями.

Модуль расширения Item Styles XTensions

Модуль Item Styles позволяет сохранять коллекции атрибутов элементов — включая цвет, стиль рамки, ширину линий, масштаб рисунка и отступ текста — в виде именованных стилей, которые можно применять с помощью палитры.


Модуль расширения Item Styles XTensions добавляет палитру **Стили элементов** (**Окно > Стили элементов**), диалоговое окно **Правка стилей элементов** (**Правка > Стили элементов**) и диалоговое окно **Использование стилей элементов** (**Утилиты > Использование стилей элементов**).

- ➔ Стили элементов не влияют на заблокированные атрибуты элементов (положение, статья или рисунок). Например, при применении стиля элемента к элементам с заблокированным положением (Элемент > Блокировать > Положение), элемент не перемещается в соответствии со значениями координат X, Y, заданными в стиле элемента. При выборе такого элемента имя его стиля элемента отображается с символом +.
- ➔ Не используйте стили элемента с функциями «Общее содержимое» и «Composition Zones».
- ➔ Модуль Item Styles не поддерживает таблицы.

Использование палитры «Стили элементов»

Для применения стиля элемента ко всем выбранным элементам выберите имя стиля элемента в палитре **Стили элементов**. Кнопки **Создать**  и **Удалить**  позволяют добавлять и удалять стили элементов. Кнопка **Обновить**  позволяет обновить определение стиля элемента на основе локальных изменений примененного стиля элемента.

- ➔ Стиль элемента можно также применить к выбранным элементам, выбрав имя стиля элемента в подменю **Стиль > Стили элементов**.



Палитра **Стили элементов**

Для применения стиля элемента выберите требуемые элементы, затем выберите имя стиля элемента в палитре **Стили элементов**. Можно также нажать сочетание клавиш, отображаемое справа от имени стиля элемента.

Стиль элемента, примененный к выбранному элементу (при наличии), отображается в палитре **Стили элементов** полужирным шрифтом. Если рядом с именем стоит символ «+», к элементу применено локальное форматирование, отличающееся от заданного в стиле элемента. Для удаления локального форматирования элемента выберите этот элемент, выберите вариант **Нет стиля** наверху палитры **Стили элементов**, затем снова выберите имя стиля элемента. Локальное форматирование можно также удалить, щелкнув мышью имя стиля элемента при нажатой клавише Option/Alt.


Для создания, редактирования, дублирования, удаления, импорта или экспорта стилей элементов служит диалоговое окно **Стили элементов (Правка > Стили элементов)**. Стили элементов можно также редактировать, щелкнув мышью имя стиля элемента на палитре **Стили элементов** при нажатой клавише Option/Alt или выбрав стиль элемента и выбрав пункт **Правка** в меню палитры **Стили элементов**.

См. также разделы «*Создание стилей элементов*» и «*Проверка использования стиля элементов*».

Создание стилей элементов

Стиль элемента можно создать на основе отформатированного элемента или с нуля. Для создания стиля элемента выполните следующие действия.

- 1 Для использования отформатированного элемента выберите его. Для создания с нуля убедитесь в отсутствии выбранных элементов.
- 2 Нажмите кнопку **Создать**  в палитре **Стили элементов**. Можно также выбрать команду **Создать** в меню палитры или выбрать **Правка > Стили элементов**, затем нажать кнопку **Создать** в диалоговом окне.




Диалоговое окно **Правка стиля элементов**

- 3 На вкладке **Общее** введите описательное имя в поле **Имя**.
- 4 Если требуется назначить сочетание клавиш, введите его в поле **Сочетание клавиш**. В Mac OS можно использовать любое сочетание клавиш Command, Option, Control и Shift с цифрами на цифровой панели или с функциональными клавишами. В Windows можно использовать любое сочетание клавиш Control и Alt с цифрами на цифровой панели или любое сочетание клавиш Control, Alt и Shift с функциональными клавишами.

- ➔ Если используются функциональные клавиши, будут заменены любые команды программы QuarkXPress и команды системного уровня.
- 5 Если требуется создать стиль элемента на основе другого стиля элемента, выберите вариант в раскрывающемся меню **Основан на**.
- 6 Если стиль основывается на выбранном элементе, проверьте атрибуты, указанные в области **Описание** или выберите вкладки для просмотра их параметров.
- 7 Для изменения стиля элемента сначала выберите вкладку, затем:
 - Установите флажок **Применить** для включения атрибутов с вкладки в стиль элемента. Затем проверьте все атрибуты, которые требуется включить в стиль, и измените их при необходимости.
 - Снимите флажок **Применить**, если не требуется включать в стиль какие-либо атрибуты с вкладки.
 - Для удаления индивидуального атрибута из стиля элемента снимите флажок этого атрибута.

Проверка использования стиля элементов

Для просмотра информации о местах, в которых используются **Стили элементов**, и о местах с примененным локальным форматированием выберите пункт **Использование** в меню палитры **Стили элементов**. В диалоговом окне **Использование стилей элементов** отображается список всех случаев использования **Стиля элементов**, соответствующий номер страницы и состояние.



Диалоговое окно Использование стилей элементов

Элементы диалогового окна **Использование стилей элементов** имеют следующие функции:

- Для перехода к элементу, для которого используется стиль элементов, выберите его в столбце **Имя**, затем нажмите кнопку **Показать**.
- Если выбранный элемент отображается с состоянием **Измененное**, к нему применено локальное форматирование. Нажмите кнопку **Обновить**, чтобы убрать все локальное форматирование.
- Если при использовании стилей элементов возникли ошибки, нажмите кнопку **Показать ошибки**.

Модуль расширения Script XTensions

Если загружен модуль расширения Script XTensions, в строке меню программы QuarkXPress отображается меню «Сценарии» . Это меню позволяет запустить любой сценарий AppleScript из папки «Scripts», вложенной в папку приложения QuarkXPress. Модуль расширения Script XTensions по умолчанию добавляет в это меню набор сценариев AppleScript, а пользователь может добавлять в это меню собственные сценарии AppleScript, помещая их в папку «Scripts».

Для использования модуля расширения Script XTensions просто выберите сценарий в меню «Сценарии» , и сценарий будет выполнен. Предусмотренные по умолчанию сценарии отсортированы по подменю.

Обратите внимание, что хотя эти сценарии предназначены для работы в максимально широком диапазоне условий, настройки конкретного рабочего процесса могут привести к неправильной работе сценария. Поэтому перед выполнением любых сценариев рекомендуется сохранить все макеты, на которые они влияют.

- ➔ Модуль расширения Script XTensions предназначен только для ОС Mac OS.
- ➔ Для выполнения любых сценариев AppleScript, затрагивающих программу QuarkXPress, независимо от способа их запуска (из программы QuarkXPress или из другого места (например, с рабочего стола)), необходимо, чтобы был загружен модуль расширения Script XTensions.

Кроме того, необходимы следующие компоненты:

- Стандартные дополнения, дополнение поддержки сценариев
- Расширение AppleScript

Подменю «Работа с блоками»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Работа с блоками** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

- Пункт **Добавить метки обрезки** служит для размещения меток обрезки вокруг выбранного блока.
- Пункт **Простая шапка** служит для создания «шапки» (текстового блока) в верхнем левом углу выбранного блока; пользователь задает текст заголовка-«шапки».
- Пункт **Создать блок для подписи** служит для создания блока для подписи (текстового блока) под выбранным блоком.
- Пункт **Уменьшить или увеличить из центра** служит для изменения размеров блока от центра блока, а не от его исходной точки (с координатами 0,0).

Подменю «Сетка»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Сетка** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

Пункт **Разделением блока** служит для создания сетки из блоков на основе размеров выбранного блока.

Подменю «Изображения»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Изображения** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

- Пункт **Содержимое в файл PICT** служит для сохранения в файл эскиза PICT выбранного рисунка.
- Пункт **Копировать в папку** служит для сохранения рисунка из выбранного графического блока в указанную папку.
- Пункт **Папка в выбранные граф.блоки** служит для импорта файлов из указанной папки в выбранные графические блоки. Рисунки импортируются в алфавитном порядке.

Подменю «Графический блок»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Графический блок** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

- Пункт **Метки обрезки и имя** служит для размещения меток обрезки вокруг активного графического блока и ввода имени файла рисунка в текстовый блок, помещаемый под графическим блоком.
- Пункт **Поместить имя** служит для ввода имени рисунка в текстовый блок, размещаемый под графическим блоком, содержащим этот рисунок.
- Пункт **Фон "Нет" для всех** служит для изменения цвета фона всех графических блоков макета на **Нет**.
- Пункт **Фон для всех** служит для изменения цвета фона всех графических блоков макета на указанный цвет и оттенок.

Подменю «Сохранение»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Сохранение** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

Пункт **Каждая страница как EPS** служит для сохранения каждой страницы макета в виде отдельного файла EPS с цветным эскизом TIFF.

- Для сохранения в виде файлов EPS страниц активного макета выберите вариант **Активен**.
- Для сохранения всех страниц макета из другого проекта выберите **Выбрать** для отображения диалогового окна **Выбор файла**, перейдите к требуемому проекту, затем нажмите кнопку **Выбрать**. Сценарий сохраняет страницы макета, который был активен в момент последнего сохранения проекта.

Подменю «Специальные»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Специальные** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

- Пункт **Переместить в папку Scripts** служит для копирования или перемещения выбранного сценария AppleScript в выбранную папку внутри папки «Scripts».

- Пункт **Открыть PDF-руководство по сценариям событий Apple** для открытия файла «A Guide to Apple Events Scripting.pdf». Этот файл в формате PDF содержит подробные сведения о написании сценариев AppleScript для программы QuarkXPress.
- Пункт **Открыть папки QuarkXPress** служит для открытия указанных папок внутри папки программы QuarkXPress.

Подменю «Статьи»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Статьи** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

- Пункт **Связать выбранные текстовые блоки** служит для связывания выбранных текстовых блоков. Порядок текстовой цепочки определяется порядком расположения текстовых блоков.
- Пункт **В тэги Xpress/Из тэгов Xpress** служит для преобразования текста в выбранном блоке в коды «XPress Tags» или из тэгов «XPress Tags» в форматированный текст (текст форматируется с использованием кодов «XPress Tags»). Для работы этого сценария необходимо, чтобы был загружен фильтр «XPress Tags».
- Пункт **Разъединить выбранные блоки** служит для разрыва связей между выбранными текстовыми блоками с сохранением расположения текста в текстовой цепочке.

Подменю «Таблицы»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Таблицы** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

- Пункт **Цвет строки или столбца** служит для применения указанного цвета или оттенка к каждой второй строке или к каждому второму столбцу таблицы.

Подменю «Типография»

В этом разделе рассматриваются сценарии AppleScript, доступные в подменю **Типография** меню «Сценарии»  при установленном модуле расширения Script XTensions.

- Пункт **Сетка базовых линий +1 пт** служит для увеличения шага сетки базовых линий (расстояния между линиями сетки) на 1 пункт.
- Пункт **Сетка базовых линий –1 пт** служит для уменьшения шага сетки базовых линий (расстояния между линиями сетки) на 1 пункт.
- Пункт **Ширина колонок и зазора** служит для задания ширины колонок и зазора (расстояния между колонками) для выбранного текстового блока.
- Пункт **Создать дроби** служит для преобразования всех вхождений чисел с обеих сторон от косой черты (например, 1/2) в форматированные дроби.
- Пункт **Задать отступ для текстового блока** служит для задания значений отступа для каждой стороны выбранного текстового блока.

фильтр Word 6-2000

Фильтр Word 6–2000 обеспечивает импорт и экспорт документов в форматах Word 97/98/2000 (Word 8), Word 2003 и Word 2007 (.docx). Можно также импортировать документы из программы Microsoft Word 6.0/95 (Word 6 и Word 7).

- ➔ Во избежание неполадок при импорте снимите флажок **разрешить быстрое сохранение** (на вкладке **Сохранение** диалогового окна **Параметры**) в программе Microsoft Word или используйте команду **Сохранить как** для создания копии файла Word для импорта.
- ➔ Для экспорта в формате .docx выберите в раскрывающемся меню **Формат** пункт **Документ Word**. Для экспорта в формате .doc выберите **Microsoft Word 97/98/2000**.

Другие модули расширений XTensions

в этом разделе приведен список дополнительных модулей расширения XTensions, устанавливаемых с программой QuarkXPress.

- Composition Zones: обеспечивает работу функции «Composition Zones» (см. раздел «[Работа с Composition Zones](#)»).
- Compressed Image Import: позволяет импортировать файлы TIFF со сжатием LZW, в которых используется сжатие изображения.
- Design Grid: обеспечивает работу функции «Линии сетки» (см. раздел «Линии сетки»).
- EA Text: позволяет программе QuarkXPress открывать проекты, в которых используются восточно-азиатские типографические функции, такие как пояснительный текст rubi, сгруппированные символы, выравнивание восточно-азиатских символов, знаки выделения, и подсчитывать количество восточно-азиатских символов.
- Edit Original: позволяет открывать рисунки в приложении по умолчанию и обновлять измененные рисунки с помощью команд **Правка оригинала** и **Обновить** для графических блоков и графических ячеек. Если загружен модуль расширения Edit Original XTensions, диалоговое окно **Правка оригинала** можно открыть, дважды щелкнув мышью на графическом блоке, содержащем импортированный рисунок, с помощью инструмента **Графическое содержимое** .
- Error Reporting: позволяет программе QuarkXPress передавать в компанию Quark отчеты об ошибке в случае неожиданного завершения программы.
- GlyphPalette: позволяет работать с палитрой **Глифы** (см. раздел «[Работа с палитрой глифов](#)»).
- NuPhDieckmann (*только Mac OS*): обеспечивает работу с ресурсами расстановки переносов Dieckmann в папке «Resources».
- NuPh_CNS_1, NuPh_CNS_2, NuPh_CNS_3 (*только Mac OS*): позволяет работать с ресурсами Circle Noetics.
- ImageMap: обеспечивает работу функции «Карта ссылок» в Web-макетах (см. раздел «[Карты ссылок](#)»).
- Index: обеспечивает работу функции «Указатель» (см. раздел «[Работа с указателями](#)»).

- Interactive Designer: обеспечивает работу функции «Интерактивные макеты» (см. раздел [«Интерактивные макеты»](#)).
- Jabberwocky: генерирует случайный текст. Для создания случайного текста выберите текстовый блок инструментом **Текстовое содержимое** , затем выберите **Утилиты > Случайный текст**.
- Kern-Track: позволяет работать с таблицами пользовательского кернинга и наборами трекинга (см. разделы [«Автоматический кернинг»](#) и [«Редактирование таблиц трекинга»](#)).
- Mojigumi: позволяет работать с функцией «Mojigumi» (расстояние между символами различных классов) в восточно-азиатских проектах (см. «Mojigumi»).
- Фильтр PNG: позволяет импортировать рисунки в формате PNG (Portable Network Graphics).
- PSD Import: позволяет использовать функцию «PSD Import» (см. раздел [«Работа с рисунками PSD»](#)).
- QuarkVista: позволяет работать с функцией «Эффекты рисунков» (см. раздел [«Использование эффектов рисунков»](#)).
- Фильтр RTF: позволяет импортировать и экспортировать текст в формате RTF (Rich Text Format).
- Special Line Break: позволяет работать с функцией **Пробел между CJK & R** в восточно-азиатских проектах (см. раздел [«Предпочтения — Макет — Символ»](#)).
- Фильтр SWF: позволяет импортировать рисунки в формате SWF.
- SWF Toolkit: позволяет импортировать и экспортировать функциональные возможности для интерактивных макетов и Web-макетов.
- XML Import: позволяет импортировать и автоматически форматировать содержимое в формате XML. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по импорту XML*.

Предпочтения

Предпочтения позволяют управлять принятым по умолчанию поведением программы QuarkXPress.

Что такое предпочтения

Команда **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для открытия диалогового окна **Предпочтения**. Диалоговое окно **Предпочтения** содержит несколько панелей, позволяющих указать настройки по умолчанию для различных функций программы QuarkXPress. Для просмотра панели выберите ее имя в расположенном слева списке. Предусмотрены предпочтения трех типов:

- *Предпочтения приложения* применяются к приложению QuarkXPress и влияют на работу со всеми проектами.
- *Предпочтения проекта* влияют на все макеты в активном проекте. Однако, если изменить предпочтения проекта при отсутствии открытых проектов, новые предпочтения становятся настройками по умолчанию для всех новых проектов.
- *Предпочтения макета* влияют только на активный макет. Однако, если изменить предпочтения макета при отсутствии открытых проектов, новые предпочтения становятся настройками по умолчанию для всех новых макетов.

При загрузке некоторых модулей расширения XTensions в подменю **Предпочтения** могут отображаться дополнительные панели и пункты.

Предупреждение «Несоответствие предпочтений»

При открытии проекта, который в последний раз был сохранен с таблицей кернинга, таблицей трекинга или исключениями из правил переноса, отличающимися от настроек из текущих файлов предпочтений, отображается предупреждение **Несоответствие предпочтений**. Можно использовать параметры из проекта или из файлов предпочтений.

- Если нажать кнопку **Использовать предпочтения XPress**, предпочтения, сохраненные в проекте, игнорируются, и все макеты изменяются в соответствии с настройками предпочтений из файлов предпочтений. Из-за использования других данных автоматического кернинга, трекинга или заданных исключений из правил переноса возможно изменение расположения текста. Изменения, внесенные в эти настройки при активном данном проекте, сохраняются как в проекте, так и в файлах предпочтений. Преимущество использования функции **Использовать предпочтения XPress** заключается в том, что в проекте будет использоваться

те же данные таблицы кернинга, данные таблицы трекинга и исключения из правил переноса, что и во всех остальных проектах.

- Если нажать кнопку **Сохранить настройки проекта**, в проекте сохраняются предпочтения, ранее заданные для каждого из макетов. Изменения расположения текста не происходит. Изменения, внесенные в настройки автоматического кернинга, трекинга или исключений из правил переноса при активном данном проекте сохраняются только в этом проекте. Функция «Сохранить настройки проекта» удобна, если требуется открыть и распечатать макет без риска изменения расположения текста.

Изменение предпочтений программы QuarkXPress

Обработка изменений предпочтений программы QuarkXPress производится следующим образом:

- Если изменения предпочтений приложения внесены в диалоговом окне **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) при открытом проекте или без открытых проектов, изменения сохраняются в файлах предпочтений и немедленно влияют на все открываемые после этого проекты.
- Если изменения внесены в окне **Диспетчер расширений** (меню **Утилиты**) при открытом проекте или без открытых проектов, эти изменения сохраняются в файлы предпочтений и влияют на все проекты после следующего запуска программы QuarkXPress.
- Если изменения внесены в окне **Диспетчер PPD** (меню **Утилиты**) при открытом проекте или без открытых проектов, эти изменения сохраняются в файлы предпочтений и немедленно влияют на все открытые проекты и на все открываемые после этого проекты.
- Изменения, внесенные в предпочтения макета в диалоговом окне **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) при открытом проекте, сохраняются только в активном проекте.
- Если при открытом проекте выбрать другой вспомогательный словарь, изменения сохраняются только в активном проекте.
- При внесении изменения в данные таблицы кернинга, данные таблицы трекинга или в список исключений из правил переноса в новом проекте, эти изменения сохраняются в активном проекте и в файлах предпочтений.

Если при открытии проекта появилось предупреждение **Несоответствие предпочтений**, и была нажата кнопка **Использовать предпочтения XPress**, изменения, внесенные в данные таблицы кернинга, данные таблицы трекинга или в список исключений из правил переноса, сохраняются как в этом проекте, так и в файлах предпочтений.

Что находится в файлах предпочтений

Ниже приведено содержание файлов предпочтений. Список разделен на три группы в соответствии со способом сохранения различных предпочтений.

Группа А

Группа А содержит следующую информацию:

- Таблицы кернинга (**Утилиты > Изменить таблицу кернинга**)
- Таблицы трекинга (**Утилиты > Изменить трекинг**)

- Исключения при расстановке переносов (**Утилиты > Исключения при расстановке переносов**)

Все изменения, внесенные в настройки группы А при отсутствии открытых проектов, сохраняются в файлах предпочтений и используются для всех создаваемых после этого проектов.

Если при открытии проекта появилось предупреждение **Несоответствие предпочтений**, и была нажата кнопка **Использовать предпочтения XPress**, изменения, вносимые после этого в настройки группы А, сохраняются как в проекте, так и в файлах предпочтений. (При нажатии кнопки **Использовать предпочтения XPress** исходные настройки группы А проекта отбрасываются.)

Если при открытии проекта появилось предупреждение **Несоответствие предпочтений**, и была нажата кнопка **Сохранить настройки документа**, изменения, вносимые после этого в настройки группы А, сохраняются только в проекте.

Группа В

Группа В содержит следующую информацию:

- Таблицы стилей, цвета, пунктиры и рамки, списки и правила переноса и выравнивания по умолчанию (меню **Правка**)
- Настройки, содержащиеся на панелях **Проект** диалогового окна **Предпочтения (QuarkXPress/Правка > Предпочтения)**
- Информация о пути к вспомогательному словарю по умолчанию (**Утилиты > Вспомогательный словарь**)

Все изменения, внесенные в настройки группы В при отсутствии открытых проектов, сохраняются в файлах предпочтений и используются для всех создаваемых после этого проектов. Все изменения, внесенные в настройки группы В при открытом проекте, сохраняются только в этом проекте.

Группа С

Группа С содержит следующую информацию:

- Стили вывода (**Правка > Стили вывода**)
- Настройки, содержащиеся в диалоговых окнах **Диспетчер расширений** и **Диспетчер RPD** (меню **Утилиты**)
- Настройки, содержащиеся на панелях **Приложение** диалогового окна **Предпочтения (QuarkXPress/Правка > Предпочтения)**

Все изменения, внесенные в настройки группы С, всегда сохраняются в предпочтениях, независимо от наличия или отсутствия открытого проекта.

Предпочтения приложения

Элементы управления на панелях **Приложение** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка > Предпочтения**) влияют на способ работы программы QuarkXPress

со всеми проектами, включая способы отображения и сохранения проектов. Эти настройки сохраняются в приложении и никогда не сохраняются с проектами.

Предпочтения – Приложение – Отображение

Панель **Отображение** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания способа отображения на экране монтажного стола и других элементов приложения для всех проектов.

Область **Монтажный стол** содержит следующие настройки:

- Поле **Монтажный стол** задает ширину монтажного стола со всех сторон страницы или разворота макета печати. Ширина монтажного стола измеряется в процентах от ширины макета.
- Элемент управления **Цвет** задает цвет монтажного стола.
- Для отображения монтажного стола активного разворота другим цветом установите флажок **Изменить цвет монтажного стола для указания активного разворота**, затем выберите цвет с помощью соответствующего элемента управления **Цвет**.
- Для отображения монтажного стола другим цветом в режиме обрезки (**Вид > Режим обрезки**) установите флажок **Цвет монтажного стола в режиме обрезки** и выберите цвет в соответствующем управляющем элементе **Цвет**.

Область **Отображение** содержит следующие настройки:

- Установите флажок **Правка непрозрачного текстового блока**, чтобы во время правки текстовых блоков они временно становились непрозрачными.
- (*только Windows*) Поле **Разрешение экрана** служит для настройки оптимального отображения документа на экране монитора.
- Выберите профиль, соответствующий монитору, в раскрывающемся списке **Профиль монитора** или выберите вариант **Автоматически**. Профили можно помещать в папку «Profiles» (Профили) папки программы QuarkXPress. (Дополнительные сведения о предпочтениях управления цветом см. в разделе «*Предпочтения — Макет — Диспетчер цветов*».)
- Поле **Адаптивное разрешение** используется для выбора **Качество** или **Производительность**. При выборе параметра **Качество** изображения будут отображаться с наилучшим возможным качеством. Выбор параметра **Производительность** позволяет повысить производительность при работе с изображениями (более быстрое перемещение, панорамирование и т.д.), но качество изображений будет снижено.

➡ Это предпочтение можно установить, только если нет открытых проектов.

Предпочтения — Приложение — Цветовая тема

➡ Только Mac OS X.

Панель **Цветовая тема** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) используется для указания цветовой темы для QuarkXPress.

Выберите одну из существующих цветовых тем в раскрывающемся меню **Цветовая тема** или нажмите значок , чтобы создать дубликат существующей цветовой темы.

Элемент управления **Цвет** задает цвет для каждой категории.



Панель **Цветовая тема** диалогового окна **Предпочтения**

Предпочтения — Приложение — Параметры ввода

Панель **Параметры ввода** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для настройки прокрутки и других оперативных операций.

- Область **Прокрутка** служит для задания скорости прокрутки макетов и способа обновления макетов на экране. Установите флажок **Живая прокрутка** для обновления отображения макета по мере перетаскивания ползунков прокрутки на полосах прокрутки окна макета. Для включения и выключения режима **Живая прокрутка** непосредственно во время прокрутки перетаскивайте полосы прокрутки при нажатой клавише Option/Alt.
- Раскрывающееся меню **Формат** и флажок **Типографские кавычки** позволяют выбрать стиль для преобразования и ввода кавычек. Для задания символов по умолчанию, используемых с функцией **Типографские кавычки** и параметром **Преобразовать кавычки** в диалоговом окне **Импорт (Файл > Импорт)**, выберите вариант в раскрывающемся меню **Кавычки**. Установите флажок **Типографские кавычки**, чтобы при вводе текста программа QuarkXPress автоматически заменяла одинарные и двойные прямые кавычки (' и ") на выбранные типографские кавычки.
- В качестве разделителей по умолчанию при задании последовательных и произвольных диапазонов страниц в поле **Страницы** диалогового окна **Печать** для макетов печати используются дефисы и запятые. Если в диалоговом окне **Раздел** (меню **Страница**) запятые или дефисы указаны в качестве составной части номеров страниц, необходимо изменить разделители по умолчанию. Например, если номера страниц имеют вид «A–1, A–2», в поле **Страницы** будет невозможно задавать диапазоны страниц с помощью дефисов. Для редактирования разделителей введите новые символы в поля **Последовательный** и **Произвольный**.
- (Только Mac OS) Область **Нажатие клавиши активизирует** позволяет управлять функцией клавиши Control. Выберите **Масштаб**, чтобы клавиша Control временно включала инструмент

Масштаб  . Выберите **Контекстное меню**, чтобы клавиша Control активизировала

контекстное меню. (При нажатии комбинации клавиш Control+Shift выполняется та функция, которая не выбрана здесь.)

- Поле **Задержка перед перетаскиванием с мгновенным обновлением** позволяет задать задержку между щелчком мыши и перетаскиванием для режима мгновенного (живого) обновления. При мгновенном обновлении в режиме реального времени отображаются все изменения обтекания текстом, вызванные перемещением элемента. Если установлен флажок этого режима, мгновенное обновление можно активизировать, нажав кнопку мыши и начав перетаскивать элемент после того, как исчезнут манипуляторы изменения размера.
- Установите флажок **Перетаскивание текста** для вырезания, копирования и вставки текста в статью с помощью мыши, а не с помощью меню или клавиатурных команд. В ОС Mac OS можно временно включить эту функцию, нажав перед перетаскиванием клавиши Control+Command и удерживая их нажатыми. Для вырезания и вставки выберите текст, затем перетащите его на новое место. Для копирования и вставки выберите текст, затем перетащите его на новое место при нажатой клавише Shift.
- Установите флажок **Отображать подсказки для инструментов**, чтобы при наведении мыши на инструменты и значки на палитрах отображались их названия.
- Установите флажок **Сохранять атрибуты графических блоков**, чтобы по умолчанию графические блоки «помнили» значения масштаба и других атрибутов при импорте в них новых рисунков. По умолчанию этот флажок установлен.
- By default, you can input text directly into text boxes the same way you would in a system-supplied input window for East Asian characters. To disable this feature, uncheck **Inline Input** in the **Input Settings** pane of the **Preferences** dialog box (**QuarkXPress/Edit menu**).
- To also allow OpenType fonts to be scanned when you click **Scan Printer** in the **Fonts** pane of the **Print** dialog box (**File menu**), check **Enable OTF Printer Font Scan**.

Предпочтения — Приложение — Аварийная подмена шрифта

Установите флажок **Аварийная подмена шрифта** для включения функции аварийной подмены шрифтов. Если эта функция включена, то при обнаружении программой QuarkXPress символа, отображение которого в текущем шрифте невозможно, среди активных шрифтов компьютера производится поиск шрифта, способного правильно отображать этот символ.

Установите флажок **Поиск**, чтобы программа QuarkXPress производила поиск подходящего шрифта, используемого в активном проекте. Для ограничения поиска определенным диапазоном установите флажок **Последняя**, затем введите число в поле **Абзацы**. Для расширения поиска на всю статью, в которой отсутствует шрифт, установите флажок **Вся статья**.

Для указания шрифтов аварийной подмены, которые должны использоваться в случае, если не удалось найти другой шрифт (с учетом настроек параметра **Поиск**), выберите вариант в столбце **Шрифт** для каждого сценария/языка, указанного в столбце **Сценарий/язык**.

Для указания шрифта, который должен использоваться в информационной строке при печати макета с включенными приводочными метками, выберите вариант в раскрывающемся меню **Шрифт информационной строки**.

Предпочтения – Приложение – Отмена

➡ *Только Windows.*

Панель **Отмена** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) для управления параметрами **Множественная отмена**.

- Раскрывающееся меню **Клавиша возврата** служит для указания сочетания клавиш, соответствующего команде **Вернуть**.
- Поле **Максимальное число операций в журнале** позволяет указать количество операций, которые могут храниться в журнале отмены. В журнале отмены могут храниться максимум 30 операций; значение по умолчанию – 20.

Предпочтения — Приложение — Открыть и Сохранить

Панель **Сохранить** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для настройки сохранения и резервного копирования проектов в программе QuarkXPress.

- Установите флажок **Автомат. сохранение** для защиты своей работы от системных сбоев и отключения электропитания. Когда этот флажок установлен, программа QuarkXPress через указанные промежутки времени автоматически записывает внесенные в проект изменения во временный файл, находящийся в папке проекта. Введите интервал (в минутах) в поле **Каждые минут**. Минимальный интервал равен 0,25 минуты. Если установлен флажок **Автомат. сохранение**, значение по умолчанию составляет **Каждые 5 минут**. Программа QuarkXPress заменяет исходный файл только в том случае, если команда сохранения введена вручную (**Файл > Сохранить**). При открытии проекта после системного сбоя программа QuarkXPress выводит предупреждение о том, что проект будет восстановлен по последней автоматически сохраненной версии.
- Установите флажок **Автомат. резервное копирование** и введите значение в поле **Сохранить редакций** для сохранения максимум 100 версий проекта. При каждом ручном сохранении (**Файл > Сохранить**) программа QuarkXPress копирует предыдущую ручную сохраненную версию в папку, заданную пользователем в поле **Папки**. По умолчанию флажок **Автомат. резервное копирование** не установлен. Нажмите кнопку **Папка проекта** для сохранения версий в одной папке с проектом. Нажмите кнопку **Другая папка**, чтобы выбрать для сохранения версий папку, отличную от папки проекта. Нажмите кнопку **Выбрать/Просмотр** для отображения диалогового окна **Папка для резервного копирования/Перейти к папке**. Затем выберите или создайте папку и нажмите кнопку **Выбрать/ОК** для закрытия этого диалогового окна. Имя папки, выбранной в поле **Папка**, отображается в поле **Папки**. Для каждой резервной копии к имени исходного проекта добавляется порядковый номер. После создания последней версии (например, 5 из 5) самая старая версия в папке удаляется. Для извлечения резервной копии из папки назначения откройте файл версии точно так же, как любой другой проект QuarkXPress.
- Установите флажок **Сохранять положение документа**, если требуется, чтобы программа QuarkXPress автоматически запоминала размер, положение и пропорции окна проекта. По умолчанию этот флажок установлен.
- В области **Поддержка кодировок, отличных от Unicode** выберите вариант в раскрывающемся меню **Кодировка**, определяющий, как в программе QuarkXPress должны отображаться символы текста в кодировке, отличной от Unicode.

Предпочтения — Приложение — Диспетчер расширений

Панель **Диспетчер расширений** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для управления условиями отображения диалогового окна **Диспетчер расширений**.

Предпочтения — Приложение — Совместное использование

Панель **Совместное использование** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания параметров по умолчанию для нового общего содержимого. Сведения о назначении этих параметров см. в разделе «[Совместное использование и синхронизация содержимого](#)».

Чтобы при добавлении нескольких элементов в пространство общего содержимого всегда использовать параметры, заданные на этой панели, установите флажок **Не отображать диалог при добавлении нескольких элементов в общее содержимое**.

Предпочтения – Приложение – Шрифты

Панель **Шрифты** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) используется для указания следующих предпочтений.

В области **Предв. просмотр шрифтов** установите флажок **Показывать в меню шрифтов** для отображения имени каждого шрифта соответствующим шрифтом.

В области **Соответствие шрифтов**:

- Для подавления отображения диалогового окна **Отсутствующие шрифты** установите флажок **Не отображать окно "Отсутствующие шрифты"**. Переключатели под этим флажком определяют, что происходит при открытии проекта, содержащего отсутствующий шрифт, для которого не определена замена.
- Для задания замещающего шрифта по умолчанию установите флажок **Указать замещающий шрифт по умолчанию** и выберите замещающий шрифт в раскрывающемся меню **Замещающий шрифт по умолчанию**.
- Для задания замещающих шрифтов по умолчанию установите флажок **Указать замещающий шрифт по умолчанию** и выберите варианты в раскрывающихся меню **Латиница** и **Восточно-азиатский**.
- Для выделения символов в диапазоне UDA/VDA (область, заданная пользователем/область, заданная поставщиком) традиционной китайской кодировки, чтобы можно было визуальное контролировать эти символы, установите флажок **Выделять диапазоны символов, определенных поставщиками традиционных китайских шрифтов**.

Предпочтения — Приложение — Выделение текста

➔ *Только Windows.*

Панель **Выделение цвета** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) используется для указания следующих предпочтений.

В области **Отсутствует фон шрифта**:

- используйте элемент управления **Цвет** для указания цвета;
- используйте элемент управления **Непрозрачность** для указания значения непрозрачности от 0% (прозрачный) до 100% (непрозрачный).

Предпочтения — Приложение — Восточноазиатские языки

Панель **Восточноазиатские языки** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) позволяет включить поддержку восточноазиатских языков.

Предпочтения - Приложение - Цвета динамических направляющих

- ➔ Только Windows. В *MAC OS X* цвет динамических направляющих устанавливается с помощью панели **Цветовая тема** диалогового окна **Предпочтения**.

(только Windows) Используйте панель **Цвета динамических направляющих** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) для выбора цвета для всех типов динамических направляющих.

Элемент управления **Цвет** задает цвет для каждого из следующих типов динамических направляющих:

- Динамические направляющие центра элемента
- Динамические направляющие центра страницы
- Динамические направляющие краев элемента
- Динамические направляющие равных размеров
- Динамические направляющие равных интервалов

Предпочтения — Приложение — Список файлов

Панель **Список файлов** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для настройки отображения списка последних открытых и сохраненных файлов QuarkXPress в меню **Файл**:

- В поле **Количество отображаемых последних документов** можно указать количество отображаемых последних открытых и сохраненных файлов QuarkXPress.
- Область **Местоположение списка файлов** позволяет выбрать, в каком меню отображается список последних открывавшихся файлов QuarkXPress.
- Установите флажок **Имена в алфавитном порядке** для отображения списка файлов в алфавитном порядке.
- Установите флажок **Показать полный путь** для отображения местоположения файлов.

Предпочтения — Приложение — Путь по умолчанию

Панель **Путь по умолчанию** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания папок по умолчанию в файловой системе или в сети для команд **Открыть**, **Сохранить/Сохранить как** и **Импорт**.

Предпочтения — Приложение — Указатель

Панель **Указатель** позволяет настроить цвет маркера указателя и пунктуацию для собранных указателей.

Для изменения цвета маркеров указателя нажмите кнопку **Цвет маркера указателя**.

Параметры **Символы-разделители** служат для настройки пунктуации собранного указателя:

- Введите символы в поле **Следующий элемент** для задания символа пунктуации, следующего непосредственно за каждым элементом указателя.
- Введите символы в поле **Между номерами страниц** для задания слов или символов пунктуации, отделяющих список номеров страниц в указателе.

- Введите символы в поле **В диапазоне страниц** для задания слов или символов пунктуации, отделяющих диапазоны страниц в указателе.
- Введите символы в поле **Перед перекрестной ссылкой** для задания слов или пунктуации, предшествующих перекрестной ссылке (обычно точка, точка с запятой или пробел).
- Раскрывающийся список **Стиль перекрестных ссылок** позволяет выбрать таблицу стиля символов, применяемую к перекрестным ссылкам. Эта таблица стиля применяется только к словам «См.», «См. также» и «См. в этом документе», а не ко всей записи или ссылке.
- Введите символы в поле **Между элементами** для задания слов или пунктуации, вставляемых между записями в указателе без отступов или в конце абзаца в указателе с отступами.

Предпочтения — Приложение — Job Jackets

Используйте панель **Job Jacket** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) для задания предпочтений для автоматической оценки макета и для указания местоположения по умолчанию файлов Job Jackets.

Используйте параметры из области **Оценка макета** для управления условиями автоматического выполнения программой QuarkXPress команды **Файл > Оценить макет**. Например, при установке флажка **При выводе** обеспечивается обязательная оценка макета перед его передачей на вывод. Предусмотрены следующие варианты:

- **При открытии**
- **При сохранении**
- **При выводе**
- **При закрытии**

Параметры в области **Расположение** служат для указания папки по умолчанию для сохранения файлов Job Jackets. Для сохранения файлов Job Jackets в папке по умолчанию выберите **Использовать путь по умолчанию для общих Jackets**. Папка по умолчанию – это папка «Documents» (Документы) в ОС Mac OS и папка «Мои документы» в ОС Windows.

Предпочтения – Приложение – Примечания

Панель **Примечания** диалогового окна **Предпочтения** (**QuarkXPress/Правка**) используется для управления способом отображения примечаний.

В области **Атрибуты записки-наклейки**:

- используйте раскрывающееся меню **Шрифт** для выбора шрифта;
- используйте раскрывающееся меню **Размер** для выбора размера;
- используйте поле **Интерлиньяж** для указания межстрочного интервала;
- используйте раскрывающееся меню **Цвет** в разделе **Фон** для выбора цвета фона.

Предпочтения — Приложение — PDF

Панель **PDF** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания предпочтений для экспорта файлов PDF.

Параметры в области **Процесс создания PDF** служат для задания порядка дистилляции файлов PDF:

- Выберите **Непосредственно в PDF**, чтобы дистилляция файла PDF выполнялась программой QuarkXPress.
- Выберите **Создать файл PostScript для последующей дистилляции** для экспорта файла PostScript с метками PDF. При использовании этого варианта можно впоследствии создать файл PDF с помощью программы дистилляции файлов PDF стороннего производителя. Если установлен этот флажок, можно также установить флажок **Контролируемая папка** и указать папку, в которую следует помещать файлы PostScript (подразумевается, что эта папка предназначена для автоматической обработки программой дистилляции файлов PDF). Если флажок **Контролируемая папка** не установлен, выводится запрос папки для сохранения файла PostScript.


Только Mac OS: для увеличения объема виртуальной памяти, доступной для обработки больших файлов PDF во время их экспорта, увеличьте значение в поле **Виртуальная память**.

Раскрывающееся меню **Имя по умолчанию** служит для выбора имени по умолчанию, назначаемого экспортированным файлам PDF.

Установите флажок **Вести журнал ошибок** для создания журнала ошибок, возникших при создании файлов PDF. Если этот флажок установлен, можно установить флажок **Папка журнала** и указать папку для сохранения файла журнала. Если флажок **Папка журнала** не установлен, файл журнала создается в той же папке, что и экспортированный файл PDF.

Предпочтения – Приложение – Правка

Панель **Правка** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) используется для указания способа отображения вставленного и удаленного текста.



Панель **Правка** диалогового окна **Предпочтения**

В области **Вид WYSIWYG**:

- используйте элемент управления **Цвет** для указания цвета;
- используйте раскрывающийся список **Стиль** для указания стиля.

Предпочтения — Приложение — Правописание

Панель **Правописание** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания параметров проверки правописания.

В области **Исключения при проверке правописания**:

- Для исключения из проверки правописания слов, содержащих цифры, установите флажок **Пропускать слова, содержащие цифры**.
- Для исключения из проверки правописания адресов электронной почты и адресов URL установите флажок **Пропускать адреса Интернета и пути к файлам**.
- Чтобы исключить проверку применения заглавных букв и пробелов при проверке правописания для германских языков — немецкого, немецкого (швейцарского), немецкого (реформированного) и немецкого (швейцарского реформированного), — установите флажок **Пропускать ошибки применения заглавных букв для германских языков**.
- Чтобы исключить проверку применения заглавных букв и пробелов при проверке правописания для негерманских языков, установите флажок **Пропускать ошибки применения заглавных букв для негерманских языков**.

В области **Реформированные языки** установите флажок **Использовать немецкий (реформированный) 2006** для использования реформированных правил немецкого правописания при проверке текста, которому назначен немецкий язык.

Предпочтения — Приложение — Таблицы

Панель **Таблицы** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для включения и выключения функции **Разрешить автоматическое разбиение закрепленных таблиц**.

Предпочтения — Приложение — Дробь/Цена

Панель **Шрифты** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для автоматического форматирования дробей и цен.

- В области **Числитель** параметр **Смещение** задает положение числителя относительно базовой линии; параметр **Верт. масштаб** определяет высоту числителя в процентах от размера шрифта; параметр **Гор. масштаб** определяет ширину числителя в процентах от обычной ширины символа; параметр **Кернинг** настраивает расстояние между символами и прямой косой чертой.
- В области **Знаменатель** параметр **Смещение** задает положение знаменателя относительно базовой линии; параметр **Верт. масштаб** определяет высоту знаменателя в процентах от размера шрифта; параметр **Гор. масштаб** определяет ширину знаменателя в процентах от обычной ширины символа; параметр **Кернинг** настраивает расстояние между символами и прямой косой чертой.
- В области **Косая черта** параметр **Смещение** задает положение прямой косой черты относительно базовой линии; параметр **Верт. масштаб** определяет высоту прямой косой черты в процентах от размера шрифта; параметр **Гор. масштаб** определяет ширину прямой косой черты в процентах от обычной ширины символа; параметр **Кернинг** настраивает расстояние между символами и прямой косой чертой. Установите флажок **Косая черта дроби** для сохранения размера шрифта при выборе команды **Стиль > Стиль шрифта > Создать дробь**.

- В области **Цена** параметр **Подчеркнуть центы** задает подчеркивание цифр центов, а параметр **Удалить десятичный разделитель** удаляет из цены десятичный разделитель или запятую.

Предпочтения проекта

Панели **Проект** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка > Предпочтения**) влияют на все макеты активного проекта. Однако, если изменить предпочтения проекта при отсутствии открытых проектов, новые предпочтения становятся настройками по умолчанию для всех новых проектов.

Предпочтения — Проект — Общее

Версия **Проект** панели **Общее** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания параметров по умолчанию автоматического импорта рисунков, режима одного макета и кернинга OpenType (для шрифтов OpenType).

Раскрывающееся меню **Автоимпорт рисунков** служит для управления тем, будет ли приложение автоматически обновлять рисунки, измененные с момента последнего открытия макета.

- Для включения функции **Автоимпорт рисунков** выберите **Вкл.**. При открытии проекта приложение автоматически заново импортирует измененные рисунки.
- Для отключения функции **Автоимпорт рисунков** выберите **Выкл.**
- Для отображения предупреждения перед тем, как приложение выполнит импорт измененных рисунков, выберите вариант **Проверить**.

При установке флажка **Режим одного макета** без открытых проектов автоматически устанавливается флажок **Режим одного макета** в диалоговом окне **Новый проект**.

Установите флажок **Использовать кернинг OpenType** для активизации значений кернинга по умолчанию для шрифтов OpenType. Если кернинг OpenType включен, он отменяет все значения кернинга, заданные в окне **Изменить таблицу кернинга** (меню **Утилиты**) для шрифтов OpenType.

Чтобы отключить кернинг OpenType для символов полной ширины, установите флажок **Не применять кернинг к символам полной ширины**.

➡ Этот флажок доступен только для восточно-азиатских конфигураций.

Предпочтения макета

Панели **Макет** диалогового окна **Предпочтения** (**QuarkXPress/Правка > Предпочтения**) влияют на способ работы с документами определенных функций QuarkXPress, включая автоматическую вставку страниц в случае текстового переполнения и треппинг цветов.

Предпочтения — Макет — Общее

Версии **Макет** панели **Общее** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служат для задания различных настроек по умолчанию для макета страницы, таких как расстояние привязки для направляющих и цвета для гиперссылок и привязок.

В области **Отображение**:

- Если установить флажок **Имитировать текст менее** и ввести значение в это поле, скорость перерисовки экрана в программе QuarkXPress увеличивается за счет «имитации» — вместо текста, размер которого менее указанного, отображаются серые полосы. Имитация не влияет на печать или экспорт. На имитацию текста влияет масштаб отображения.
- Установите флажок **Имитировать рисунки**, чтобы программа QuarkXPress могла отображать импортированные рисунки в виде серых блоков. При выборе блока, содержащего имитированный рисунок, этот рисунок отображается обычным образом. По умолчанию этот флажок снят.

Область **Гиперссылки** служит для выбора цвета значков привязок и гиперссылок. Цвета значков привязок доступны во всех макетах, а цвета гиперссылок доступны только в макетах печати и интерактивных макетах. Выбор цветов привязок и гиперссылок для макета печати может потребоваться, если планируется экспортировать этот макет в виде файла PDF.

Область **Элементы шаблонных страниц** служит для управления поведением элементов шаблонных страниц при применении шаблонных страниц. Новые шаблонные страницы применяются к страницам макета, когда (1) значок шаблонной страницы перетаскивается из области шаблонных страниц палитры **Макет** на значок страницы макета палитры **Макет (Окно > Показать макет)**; (2) удаляется шаблонная страница, примененная к страницам макета с помощью палитры **Макет**; или (3) добавляется, удаляется или перемещается нечетное количество страниц в макете с разворотами.

- Выберите **Сохранить изменения**, если при применении новой шаблонной страницы требуется, чтобы на странице макета сохранились измененные элементы шаблонной страницы. Сохраненные элементы перестают быть элементами шаблонных страниц.
- Выберите **Удалить изменения**, если при применении новой шаблонной страницы требуется, чтобы со страницы макета были удалены измененные элементы шаблонной страницы.

Область **Обрамление** служит для задания местоположения (внутри или снаружи) рамок текстовых и графических блоков.

- Если выбран вариант **Внутри**, расстояние между текстом и рамкой определяется значениями параметра **Отступ текста** для блока (**Элемент > Изменение**). Если рамка помещается внутри графического блока, рамка накладывается на рисунок.
- Если выбран вариант **Снаружи**, рамка размещается снаружи блока, увеличивая его ширину и высоту. Рамка не может выходить за ограничивающий блок или за монтажный стол.

Для включения параметров выключки для категорий восточно-азиатского текста «Пунктуация ЕА», «Хань», «Кана/хангул/чжуинь», указанных в спецификации ПЕРИВЫКЛ, установите флажок **Разрешить выравнивание символов СЖК**.

Только макеты печати: параметр **Автовставка страниц** определяет, будут ли автоматически вставляться страницы для размещения текста, не поместившегося в автоматический текстовый блок или в цепочку текстовых блоков (на странице, связанной с шаблонной страницей, которая содержит автоматический текстовый блок). Это раскрывающееся меню также позволяет задать место для вставки страниц.

Предпочтения — Макет — Измерения

Панель **Измерения** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания единиц измерения по умолчанию для линеек макета и палитры **Измерения**.

- Раскрывающиеся меню **По горизонтали** и **По вертикали** служат для задания системы измерения для линеек, отображаемых вдоль верхнего и левого краев окна макета. Меню **По горизонтали** соответствует верхней линейке; меню **По вертикали** соответствует левой линейке.
- Эти два раскрывающиеся меню влияют также на некоторые другие аспекты интерфейса пользователя, включая координаты по умолчанию **X** и **Y** на палитре **Измерения**. Программа QuarkXPress автоматически преобразует размер шрифта, ширину рамок, интерлиньяж и ширину линий в точки, независимо от выбранной системы измерений.
- Поле **Точек/дюйм** позволяет изменить значение по умолчанию 72 точки на дюйм. Программа QuarkXPress использует указанное здесь значение для всех измерений в точках и пиках, а также для всех преобразований точки/дюйма и пики/дюйма. В настольных издательских системах стандартным является значение 72 точки на дюйм. Однако в традиционных типографских стандартах, используемых в большинстве металлических типографских линеек, эта величина обычно равна 72,27 или 72,307 точек на дюйм (диапазон = 60–80 точек, система измерения = точки, минимальный шаг = 0,001).
- Поле **Цицеро/см** служит для задания значения преобразования цицеро в см, отличного от стандартного значения 2,1967 (диапазон = 2–3 цицеро, система измерения = цицеро, минимальный шаг = 0,001).
- *Только макеты печати:* кнопки **Координаты элементов** служат для задания начала координат горизонтальной линейки: они могут начинаться с нуля на каждой **Странице** или продолжаться через весь **Разворот**. Эта настройка определяет координаты элементов, отображаемые в полях. По умолчанию выбран вариант **Страница**.
- Раскрывающееся меню **Единицы измерения** служат для задания единицы измерения по умолчанию для новых макетов.

Предпочтения — Макет — Абзац

Панель **Абзац** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для управления различными параметрами уровня абзаца.

Функция **Автом. интерлиньяж** служит для автоматического задания расстояния между строками. Эту настройку можно применить к абзацу, введя значение «авто» или «0» в поле **Интерлиньяж** диалогового окна **Атрибуты абзаца (Стиль > Интерлиньяж)**. В отличие от абзацев с абсолютным значением интерлиньяжа (что соответствует вставке интерлиньяжа над каждой строкой), абзацы с автоматическим интерлиньяжем могут содержать строки с различным межстрочным интервалом в случае использования в одном абзаце разных шрифтов или разных размеров шрифта.

Автоматический интерлиньяж начинается с базового значения, которое программа QuarkXPress рассчитывает на основе значений подъема и спуска шрифта, встроенных в шрифты, используемые в строке с автоматическим интерлиньяжем и в находящейся выше строке; однако самую большую роль в определении этого базового значения играет заданный пользователем размер текста (**Стиль > Размер**). Затем значение, указанное пользователем в поле **Автом. интерлиньяж**, добавляется к базовому значению, и получается общая величина интерлиньяжа.

Для задания автоматического интерлиньяжа в процентах введите значение от 0 до 100% с шагом 1%. Это значение следующим образом определяет величину интерлиньяжа между двумя строками текста: наибольший размер шрифта в расположенной сверху строке умножается на заданное значение в процентах. Результат добавляется к базовой величина автоматического интерлиньяжа между двумя строками. Хотя особенности некоторых шрифтов усложняют этот процесс, приведем упрощенный пример: Тексту размером 10 точек со «стандартным» шрифтом и со значением параметра **Автом. интерлиньяж**, равным 20%, назначается интерлиньяж 12 точек (10 точек + [20% от 10] = 12 точек). Для задания инкрементного автоматического интерлиньяжа введите значение после знака плюс (+) или минус (–) в диапазоне от –63 до +63 точек в любых единицах измерения. При вводе значения «+5» к базовому значению автоматического интерлиньяжа добавляются 5 точек; при вводе значения «+5 мм» добавляются 5 миллиметров.

Флажок **Сохранять интерлиньяж** служит для управления размещением строк текста, расположенных сразу же под препятствием в колонке или блоке. Если флажок **Сохранять интерлиньяж** установлен, базовая линия строки размещается в соответствии с примененным к ней значением интерлиньяжа. Если флажок **Сохранять интерлиньяж** не установлен, подъем шрифта этой строки будет примыкать к нижней стороне препятствия или примененного значения обтекания (**Элемент > Обтекание**).

В области **Привязать к сетке по:**

- Выберите **Подъему и спуску шрифта** для привязки текста к сетке на основе подъема и спуска символов шрифта.
- Выберите **Размеру шрифта (блок круглой шпации)** для привязки текста к сетке на основе блоков круглой шпации символов.

Для каждого языка из списка **Расстановка переносов** используйте раскрывающееся меню **Способ** в области **Расстановка переносов** для задания способа, используемого в программе QuarkXPress для автоматической расстановки переносов в абзацах, если в словаре исключений при расстановке переносов отсутствуют соответствующие записи. Выбранная настройка влияет только на абзацы, для которых включена функция **Авт. расстановка переносов** (**Правка > ПЕРИВЫКЛ**):

- Выберите вариант **Стандартная** для расстановки переносов с использованием алгоритма, использовавшегося в программе QuarkXPress до версии 3.1. Для документов, созданных в программе QuarkXPress версии до 3.1, при открытии в версии 3.1 или выше по умолчанию используется вариант **Стандартная**.
- Параметры **Улучшенный** и **Расширенный, совместимый с 3.3** доступны только при открытии в QuarkXPress 2015 устаревшего проекта, в котором для какого-либо языка применен один из этих способов расстановки переносов. Этот параметр недоступен для новых проектов.
- В варианте **Дополнительные 2** для расстановки переносов используются словарь исключений Dieckmann и алгоритм переносов. Если для конкретного выбранного языка этот способ доступен, он по умолчанию используется для проектов, созданных в программе QuarkXPress.

Предпочтения — Макет — Символ

Панель **Совместное использование** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания параметров по умолчанию для нового общего содержимого. Панель **Символ** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**)

служит для задания способа построения в программе QuarkXPress таких типографских стилей, как «Верхний индекс» и «Нижний индекс»:

- Область **Верхний индекс** служит для управления размещением и масштабом (размером) символов верхнего индекса. Значение параметра **Смещение** определяет расстояние под базовой линией, на котором программа QuarkXPress размещает символ верхнего индекса. Значение параметра **Смещение** измеряется в процентах от размера шрифта. Значение по умолчанию – 33%. Параметр **Верт. масштаб** определяет вертикальный размер символа и задается в процентах от размера шрифта. Параметр **Гор. масштаб** определяет ширину и задается в процентах от обычной ширины символа (заданной разработчиком шрифта). Значение по умолчанию для обоих коэффициентов масштабирования равно 60% (диапазон = 0 – 100%, единицы измерения = проценты, минимальный шаг = 0,1).
- Область **Нижний индекс** служит для управления размещением и масштабом (размером) символов нижнего индекса. Значение параметра **Смещение** определяет расстояние над базовой линией, на котором программа QuarkXPress размещает символ нижнего индекса. Значение параметра **Смещение** измеряется в процентах от размера шрифта. Значение по умолчанию – 33%. Параметр **Верт. масштаб** определяет вертикальный размер символа и задается в процентах от размера шрифта. Параметр **Гор. масштаб** определяет ширину и задается в процентах от обычной ширины символа (заданной разработчиком шрифта). Значение по умолчанию для обоих коэффициентов масштабирования равно 100% (диапазон = 0 – 100%, единицы измерения = проценты, минимальный шаг = 0,1).
- Область **Капитель** служит для управления масштабом символов с примененным стилем текста **Капитель**. Параметр **Верт. масштаб** определяет вертикальный размер символа и измеряется в процентах от размера шрифта. Параметр **Гор. масштаб** определяет ширину и измеряется в процентах от обычной ширины символа (заданной разработчиком шрифта). Значение по умолчанию для обоих коэффициентов масштабирования равно 75% (диапазон = 0 – 100%, единицы измерения = проценты, минимальный шаг = 0,1).
- Область **Надстрочный знак** служит для управления масштабом символов надстрочных знаков. Параметр **Верт. масштаб** определяет вертикальный размер символа и измеряется в процентах от размера шрифта. Параметр **Гор. масштаб** определяет ширину и измеряется в процентах от обычной ширины символа (заданной разработчиком шрифта). Значение по умолчанию для обоих коэффициентов масштабирования равно 60% (диапазон = 0 – 100%, единицы измерения = проценты, минимальный шаг = 0,1).
- Область **Лигатуры** служит для использования лигатур, встроенных в шрифт. Лигатура представляет собой типографское соглашение, в котором определенные символы объединяются в один глиф. Большинство шрифтов содержат лигатуры для следующих друг за другом букв «f» и «i» и букв «f» и «l». Поле **Разрывать выше** позволяет задать значение кернинга или трекинга (измеряемое с шагом 1/200 от ширины круглой шпации), при превышении которого символы не объединяются в лигатуры. Например, заголовок с высоким значением трекинга не должен, по-видимому, содержать лигатур. По умолчанию задано значение 1 (диапазон = 0 – 10, единицы измерения = 0,005 [1/200] круглой шпации, минимальный шаг = 0,001). Для предотвращения объединения в лигатуры второй и третьей букв в сочетаниях «ffi» и «ffl» (как в словах «office» и «waffle») установите флажок **Кроме ffi или ffl**. Лигатуры из трех букв в этих сочетаниях, обычные в традиционных системах типографского набора, не стандартизованы в шрифтах, предназначенных для ОС Mac OS, поэтому некоторые печатники предпочитают оставлять все три буквы отдельными, а не объединять только две из них. Обратите внимание, что во многих шрифтах PostScript лигатуры «ffi» и «ffl» не предусмотрены,

а в большинстве шрифтов OpenType они предусмотрены. По умолчанию этот флажок не установлен.

- Установите флажок **Автом. кернинг свыше** для задания использования в программе QuarkXPress таблиц кернинга, встроенных в большинство шрифтов, для управления расстоянием между символами. Поле **Автом. кернинг свыше** позволяет задать размер шрифта в точках, при превышении которого должен использоваться автоматический кернинг. Функция **Автом. кернинг свыше** также использует пользовательскую информацию о трекинге, указанную в диалоговом окне **Значение трекинга** для выбранного шрифта (**Утилиты > Изменить трекинг**). Этот флажок по умолчанию установлен с порогом 4 точки (диапазон = 0 – 72 точки, единицы измерения = различные [дюймы, точки, см и т.д.], минимальный шаг = 0,001).
- Установите флажок **Стандартная круглая шпация** для задания круглой шпации, эквивалентной размеру текста в точках (например, для текста с кеглем 24 точки ширина круглой шпации равна 24 точкам). Если флажок **Стандартная круглая шпация** не установлен, в программе QuarkXPress в качестве круглой шпации используется ширина двух символов нуля. По умолчанию этот флажок установлен. Круглую шпацию можно вставить в текст, нажав клавиши Option+пробел/Ctrl+Shift+6.
- Поле **Ширина гибкого пробела** позволяет изменить заданную по умолчанию ширину гибкого пробела (50%). Для ввода разрываемого гибкого пробела нажмите клавиши Option+Shift+пробел/Ctrl+Shift+5; для ввода неразрывного гибкого пробела нажмите клавиши Command+Option+Shift+пробел/Ctrl+Alt+Shift+5. Значение параметра **Ширина гибкого пробела** выражается в процентах от ширины обычного узкого пробела для данного шрифта определенного кегля (диапазон = 0 – 400%, единицы измерения = проценты, минимальный шаг = 0,1).
- Флажок **Ударения для всех прописных** позволяет задать, использовать ли символы ударения над символами со знаками ударения при примененном стиле текста «Все прописные». По умолчанию этот флажок установлен.
- Use the **Space between CJK & R** field to indicate how much space should be included by default between a Chinese, Japanese, or Korean character and an adjacent Roman character.

Предпочтения — Макет — Инструменты

Панели **Инструменты** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служат

для задания характеристик по умолчанию для инструментов **Масштаб**  и **Элемент** , а также задавать значения по умолчанию для элементов, созданных инструментами создания элементов.

- Для настройки параметров инструмента **Элемент**  выберите инструмент **Элемент** и нажмите **Изменение**. Область **Shift + пошаговое перемещение** служит для управления количеством пикселей, на которые инструмент **Элемент** перемещает элемент. С помощью переключателей под пунктом **Двойной щелчок блока мышью** задайте действие, выполняемое при двойном щелчке на блоке: можно выбрать переход от инструмента **Элемент** к подходящему инструменту содержимого или открытие диалогового окна **Изменить**.
- Для изменения диапазона и шага изменения масштаба с помощью инструмента **Масштаб**  выберите инструмент **Масштаб**, затем нажмите **Изменение**.

- Чтобы настроить параметры перетаскивания для инструментов **Текстовое содержимое** и **Графическое содержимое**, выберите комбинированный инструмент содержимого , а затем нажмите **Изменить**. Нажмите **Создание блоков** для создания нового блока при перетаскивании элемента с выбранным инструментом содержимого. Нажмите **Выбор блоков** для выбора блоков при перетаскивании элемента с выбранным инструментом содержимого.
- Для изменения атрибутов по умолчанию для элементов, создаваемых одним или несколькими соответствующими инструментами создания элементов выберите эти инструменты, затем нажмите **Изменение**.
- Если предпочтения инструмента были изменены и требуется восстановить для них значения по умолчанию, выберите этот инструмент (инструменты) в списке и нажмите **Восстановить**. Если были изменены предпочтения нескольких инструментов и требуется восстановить предпочтения по умолчанию для всех инструментов, нажмите **Восстановить все**.

Windows

- Для настройки параметров инструмента **Элемент**  выберите инструмент **Элемент** и нажмите **Изменение**. Область **Shift + пошаговое перемещение** служит для управления количеством пикселей, на которые инструмент **Элемент** перемещает элемент. С помощью переключателей под пунктом **Двойной щелчок блока мышью** задайте действие, выполняемое при двойном щелчке на блоке: можно выбрать переход от инструмента **Элемент** к подходящему инструменту содержимого или открытие диалогового окна **Изменить**.
- Для изменения диапазона и шага изменения масштаба с помощью инструмента **Масштаб**  выберите инструмент **Масштаб**, затем нажмите **Изменение**.
- Чтобы настроить параметры перетаскивания для инструментов **Текстовое содержимое** и **Графическое содержимое**, выберите комбинированный инструмент содержимого , а затем нажмите **Изменить**. Нажмите **Создание блоков** для создания нового блока при перетаскивании элемента с выбранным инструментом содержимого. Нажмите **Выбор блоков** для выбора блоков при перетаскивании элемента с выбранным инструментом содержимого.
- Для изменения атрибутов по умолчанию для элементов, создаваемых одним или несколькими соответствующими инструментами создания элементов выберите эти инструменты, затем нажмите **Изменение**.
- Если предпочтения инструмента были изменены и требуется восстановить для них значения по умолчанию, выберите этот инструмент (инструменты) в списке и нажмите **Восстановить**. Если были изменены предпочтения нескольких инструментов и требуется восстановить предпочтения по умолчанию для всех инструментов, нажмите **Восстановить все**.

Mac OS X

Задание настроек инструмента по умолчанию для макета выполняется непосредственно из блоков. Чтобы задать настройки инструмента, сначала настройте блок нужным образом, затем с помощью команды **Правка > Задать настройки инструмента из выбранного** перенесите атрибуты блока в настройки инструмента. Выберите **Правка > Восстановить настройки инструмента по умолчанию**, чтобы восстановить настройки инструмента, заданные по умолчанию.

Предпочтения — Макет — Направляющие и сетка

Панель **Направляющие и сетка** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания различных настроек по умолчанию для направляющих и линий сетки.

Поле **Расстояние привязки** позволяет изменить заданное по умолчанию расстояние в 6 пикселей, на котором объекты захватываются направляющими страницы, если установлен флажок **Привязка к направляющим** (меню **Вид**) (диапазон = 1 – 216, система измерения = пиксели, минимальный шаг = 1).

В области **Направляющие**:

- Для задания цветов по умолчанию для полей и направляющих служат кнопки **Цвет полей** и **Цвет направляющих**.
- Выберите **Перед содержимым** или **Позади содержимого** для задания расположения направляющих линеек и направляющих страницы перед или позади всех элементов страницы.

В области **Сетка страницы**:

- Для управления минимальным масштабом, при котором становятся видны сетка шаблонной страницы и сетки текстовых блоков введите значение в поле **Видны с масштаба**.
- Выберите **Перед содержимым** или **Позади содержимого** для задания расположения сетки шаблонной страницы перед или позади всех элементов страницы. Если выбран вариант **Перед содержимым**, можно также указать, находится ли сетка шаблонной страницы перед направляющими или позади них.

Preferences — Layout — Grid Cell Fill

Use the **Grid Cell Fill** pane of the **Preferences** dialog box (**QuarkXPress/Edit** menu) to control how design grid cells are filled.

When you check **Show Full Cell** in the **Display Settings** tab (see "[Линии сетки: вкладка «Настройки отображения»](#)") for a grid style or master page grid, you can designate one of the cells in the sequence to be filled with the color that outlines other cells in the grid. To designate the cell number and positioning in the sequence, use the controls in the **Grid Cell Fill** pane in the **Preferences** dialog box (**QuarkXPress/Edit > Preferences**):

- To specify which cells will be filled, check **Increment Fill** and enter a value in the field. For example, to fill cells four, eight, and twelve, enter 4.
- To restart cell counting at the beginning of each line in a text box, click **Start of Line**. To start cell counting from the beginning of the story and continue counting regardless of line breaks, click **Start of Story**.

Предпочтения — Макет — Диспетчер цветов

Панели **Диспетчер цветов** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служат для такого задания цветов, чтобы они согласованно отображались или выводились на всех устройствах.

В области **Способ преобразования**:

- Для задания механизма преобразования цветов выберите вариант в раскрывающемся меню **Механизм воспроизведения цвета**.

- Для обеспечения максимально темного черного цвета при всех способах вывода установите флажок **Компенсация точки черного**.

В области **Параметры источника**:

- Раскрывающееся меню **Настройка источника** служит для задания исходного цветового пространства для рисунков и цветов, используемых в программе QuarkXPress.
- Для доступа к команде **Сведения о профиле** в меню **Окно** и к вкладке **Управление цветом** в диалоговом окне **Импорт рисунка** установите флажок **Разрешить доступ к профилям изображений**. Этот параметр позволяет просматривать информацию о профилях.

Только макеты печати: для задания способа отображения макетов при использовании подменю **Вид > Пробный вывод** служат параметры из области **Пробное изображение**:

- Для задания настройки вывода пробного изображения по умолчанию выберите вариант в раскрывающемся меню **Пробный вывод**.
- Для задания предполагаемой цветопередачи для пробного изображения выберите вариант в раскрывающемся списке **Предполагаемая цветопередача**. В варианте **Восприимчивый** все цвета исходной цветовой гаммы масштабируются таким образом, чтобы они попадали в конечную цветовую гамму. В варианте **Относительный колориметрический** сохраняются цвета, входящие как в исходную, так и в конечную цветовую гамму. Изменяются только исходные цвета, не входящие в конечную цветовую гамму. В варианте **Насыщенность** учитывается насыщенность исходных цветов; цвета преобразуются в цвета из конечной цветовой гаммы с той же относительной насыщенностью. В варианте **Абсолютный колориметрический** сохраняются цвета, входящие как в исходную, так и в конечную цветовую гамму. Цвета, выходящие за пределы конечной цветовой гаммы, настраиваются в соответствии с тем, как они будут выглядеть при печати на белой бумаге. В варианте **Определяется источниками** используются предполагаемые цветопередачи, заданные в настройке источника для всех цветов и изображений.

Только макеты печати: в области **Векторные EPS/PDF-файлы**:

- Для управления цветом векторного содержимого импортированных файлов EPS и PDF установите флажок **Управление цветом Векторные EPS/PDF**. Обратите внимание, что эта настройка применяется только к файлам EPS и PDF, импортированным после установки этого флажка.
- Для управления цветом векторного содержимого в файлах EPS и PDF, уже импортированных в активный проект, установите флажок **Включить в макет существующий векторный файл EPS/PDF**.

Только Web-макеты: для задания профиля вывода для экспорта HTML выберите вариант в раскрывающемся меню **Экспорт HTML**.

Только интерактивные макеты: для задания профиля вывода для экспорта SWF выберите вариант в раскрывающемся меню **Экспорт SWF**.

Предпочтения — Макет — Слои

Панель **Слои** диалогового окна **Предпочтения** (меню **QuarkXPress/Правка**) служит для задания параметров, используемых при создании нового слоя.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ

- Чтобы по умолчанию новый слой был видимым, установите флажок **Видимый**.
- Чтобы по умолчанию новые слои не печатались, установите флажок **Отключить вывод**.
- Чтобы по умолчанию новый слой был заблокирован, установите флажок **Заблокировано**.
- Для сохранения обтекания на новых слоях, чтобы текст на видимых слоях обтекал элементы, расположенные на скрытых слоях, установите флажок **Сохранить обтекание**.

Официальные уведомления

© Quark Software Inc. и держатели ее лицензий, 2022. С сохранением всех прав.

Защищено следующими патентами США: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; 7,463,793; ожидается получение других патентов.

Quark, логотип Quark, QuarkXPress и QuarkCopyDesk являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Quark Software Inc. и ее филиалов в США и/или других странах. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Цвета PANTONE®, отображаемые в программном приложении или в документации пользователя, могут не соответствовать стандартам, заданным компанией PANTONE. Точный цвет см. в текущем опубликованном каталоге цветов PANTONE. PANTONE® и другие товарные знаки корпорации Pantone являются собственностью PANTONE LLC. © Pantone LLC, 2012.

Pantone является владельцем авторских прав на цветовые данные и/или программное обеспечение, которые предоставлены компании Quark Software Inc. по лицензии для распространения с целью использования только вместе с программным обеспечением Quark. Цветовые данные и/или программное обеспечение PANTONE не должны копироваться на другой диск или в память компьютера иначе, как в процессе работы с программным обеспечением Quark.

Индекс

A

App Studio 340
AppleScript 432, 433, 434

C

cell alignment 211
Cloner 317
CMYK 255
Composition Zones 435
Composition Zones 347, 348, 350, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358

D

DejaVu 270
design grids 209, 211, 456
docx 127, 435

E

EPS 334
ePub 366, 381

F

full cell box 200

G

group rubi 219
Guide Manager Pro 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313

H

HSB 255
HTML5 44
Hyph_CNS_1 435
Hyph_CNS_2 435
Hyph_CNS_3 435
HyphDieckmann 435

I

Ichitaro 127

ImageGrid 318
inline input 441
Item Find/Change 81

J

Jabberwocky 435
JDF 331, 387, 424
Job Jackets 386, 395, 409
Job Jackets 261, 262, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
394, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 410, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 420, 422, 424, 446
Job Jackets, общие 406
JPEG 337

K

Kindle 366, 383

L

LAB 255
layout preferences 456
Linkster 321

M

Microsoft Word 127
Mojikumi 435
mono rubi 219, 224

O

OTF printer scan 441

P

PDF 335, 446
PDF/X-4 335
PNG 337
PostScript 337
preferences 456
PSD Import 250, 251, 252, 253, 435

Q

QuarkVista 435

R

RGB 255

rubi 219

rubi annotations 219

rubi text 219, 224, 225

S

Scissors 21

ShapeMaker 90

Super Step and Repeat 89

U

Unicode 43

W

Web-макеты 60

Word 435

WordPerfect 127