



# QuarkCopyDesk 8.5.1 ReadMe

# 目次

QuarkCopyDesk 8.5.1 ReadMe.....	4
必要システム構成.....	5
必要システム構成：Mac OS.....	5
必要システム構成：Windows.....	5
インストール：Mac OS.....	7
サイレントインストールの実行.....	7
サイレントインストールの準備：Mac OS.....	7
サイレントインストールの実行：Mac OS.....	7
インストール：Windows.....	8
サイレントインストールの実行.....	8
サイレントインストールの準備：Windows.....	8
サイレントインストールの実行：Windows.....	8
インストール後のファイルの追加：Windows.....	9
アップグレード.....	10
アップデート.....	11
QLAによるインストールまたはアップグレード.....	12
アクティブ化.....	13
アンインストール.....	14
アンインストール：Mac OS.....	14
アンインストール：Windows.....	14
このバージョンにおける変更点.....	15
既知および解決済みの問題.....	16
クォーク社への連絡.....	17
南北アメリカ.....	17
南北アメリカ以外の国々.....	17

法律上の注記.....19

# QuarkCopyDesk 8.5.1 ReadMe

高性能な組版および画像編集ツールパッケージを使用して、QuarkCopyDesk®でアーティクルのテキストおよび画像を編集できます。QuarkCopyDeskは、スタンドアロンアプリケーションとして、QuarkXPress®プロジェクトのアーティクルを使用する手段として、または規模の大きな編集ワークフローシステムの一部として使用できます。

# 必要システム構成

## 必要システム構成 : Mac OS

### ソフトウェア

- Mac OS® 10.4.11 (Tiger®), Mac OS 10.5.8 (Leopard®), Mac OS 10.6.2 (Snow Leopard®) またはそれ以降のバージョン
- Citrix対応検証済み

### ハードウェア

- G5以上の高速PowerPC®プロセッサまたはMac® Intel®プロセッサ (G4以降)
- 256MB以上のRAM。1GBを推奨。
- 2GBのハードディスクの空き容量

### オプション

- アクティベーションのためのインターネット接続
- DVDからのインストールのためのDVD-ROMドライブ (ダウンロードからのインストールには不要)

## 必要システム構成 : Windows

### ソフトウェア

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2または3)、Windows Vista® 1.0 (Windows Vista対応確認済み)、またはWindows 7
- Citrix対応検証済み

### ハードウェア

- Windows XPで256MB以上、Windows Vistaで512MB以上のRAM。1GBを推奨。
- 1GBのハードディスクの空き容量

### オプション

- アクティベーションのためのインターネット接続

## 必要システム構成

- DVDからのインストールのためのDVD-ROMドライブ（ダウンロードからのインストールには不要）

# インストール : Mac OS

QuarkCopyDeskをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

## サイレントインストールの実行

サイレントインストール機能により、段階的な指示に従って操作しなくても、ネットワークを介してQuarkCopyDeskをコンピュータにインストールできます。この機能は、手動でのインストールが煩雑な大規模なグループインストールの場合に便利です。

## サイレントインストールの準備 : Mac OS

Mac OSユーザーがコンピュータでサイレントインストールを実行できるようにするには、管理者は下記の変更を行う必要があります。

- 1 インストーラが入っているディスクまたはディスクイメージのすべてをローカルハードディスクの空のフォルダにコピーします。
- 2 インストーラのローカルコピーを使用して、QuarkCopyDeskをローカルハードディスクにインストールします。インストーラにより、インストーラが配置されているフォルダに"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが作成されます。
- 3 QuarkCopyDeskのインストールを許可されたユーザーに対してインストーラおよび"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが入っているフォルダを共有します。

## サイレントインストールの実行 : Mac OS

Mac OSでサイレントインストールを実行するには、エンドユーザーは下記の手順に従ってください。

- 1 "QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが入っているインストーラフォルダを、使用するコンピュータにコピーします。
- 2 QuarkCopyDeskインストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

# インストール : Windows

QuarkCopyDeskをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。

## サイレントインストールの実行

サイレントインストール機能により、段階的な指示に従って操作しなくても、ネットワークを介してQuark CopyDeskをコンピュータにインストールできます。この機能は、手動でのインストールが煩雑な大規模なグループインストールの場合に便利です。

### サイレントインストールの準備 : Windows

Windowsユーザーがコンピュータでサイレントインストールを実行できるようにするには、管理者は下記の変更を行う必要があります。

- 1 インストーラが入っているディスクまたはディスクイメージのすべてをローカルハードディスクの空のフォルダにコピーします。
- 2 インストーラのローカルコピーを使用して、QuarkCopyDeskをローカルハードディスクにインストールします。インストーラにより、インストーラが配置されているフォルダに"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが作成されます。
- 3 テキストエディタで"silent.bat"ファイルを開き、次の"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルのパスが最初の行にあることを確認します。'[network path of setup.exe file]' /s /v'/qn'
- 4 QuarkCopyDeskのインストールを許可されたユーザーに対してインストーラおよび"QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルが入っているフォルダを共有します。

### サイレントインストールの実行 : Windows

Windowsでサイレントインストールを実行するには、エンドユーザーは下記の手順に従ってください。

- 1 "QuarkCopyDesk Setup.xml"ファイルと"silent.bat"ファイルが入っている共有フォルダに移動します。
- 2 "silent.bat"ファイルをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。



## インストール後のファイルの追加 : Windows

インストール後にファイルを追加するには、下記の手順に従ってください。

- 1 "setup.exe"アイコンをダブルクリックします。  
設定ダイアログボックスが表示されます。
- 2 次へをクリックします。  
プログラムのメンテナンス画面が表示されます。
  - **設定**をクリックしてインストールするファイルを選択します。新しいファイルをインストールするか、既にインストール済みのファイルを削除できます。
  - **修復**をクリックして、インストール済みファイルに関連した小さな問題を訂正します。このオプションは、ファイル、ショートカット、またはレジストリエントリが不足したり壊れたりした場合に使用してください。
- 3 次へをクリックします。
  - 前のダイアログボックスで**設定**をクリックした場合は、**カスタムセットアップ**画面が表示されます。必要に応じて変更し、**次へ**をクリックします。**プログラムを変更する準備ができました**画面が表示されます。
  - 前のダイアログボックスで**修復**をクリックした場合は、**プログラムを修復する準備ができました**画面が表示されます。
- 4 **インストール**をクリックします。
- 5 プロセスが完了したことを示すメッセージが表示されたら、**完了**をクリックします。

# アップグレード

QuarkCopyDeskをこのバージョンにアップグレードするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラファイルでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
  - 2 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。
  - 3 バリデーションコード画面が表示されたら、**インストールタイプ**ドロップダウンメニューで**アップグレード**を選択します。アップグレードバリデーションコードが分かっている場合は、**バリデーションコードを入力してください**フィールドに値を入力します。アップグレードバリデーションコードが不明な場合は、**バリデーションコードの取得**をクリックしてQuarkウェブサイトへ移動し、画面上の指示に従ってバリデーションコードを取得してから、**バリデーションコードを入力してください**フィールドにバリデーションコードを入力します。
  - 4 **続ける**をクリックし、画面の指示に従って操作を続行します。
- ➡ アップグレードプログラムにより、新しいQuarkCopyDeskがインストールされます。以前のバージョンとの置き換えは行われません。

# アップデート

インストーラはQuarkCopyDesk 8.xより前のバージョンを現在のバージョンに更新します。QuarkCopyDeskをインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 ウィルス防御ソフトウェアをすべて無効にします。コンピュータへのウィルス感染が心配な場合は、インストーラでウィルスチェックを実行してからウィルス検出ソフトウェアを無効にしてください。
- 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3 アプリケーションフォルダとアプリケーションの名前がインストールから変更されていないことを確認してください。
- 4 インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。
  - **Windows** : インストーラがインストール済みのQuarkCopyDeskを探し、現在のバージョンに更新します。
  - **Mac OS** : インストール済みのQuarkCopyDeskがデフォルトの場所にある場合、インストーラにより更新されます。インストール済みのQuarkCopyDeskがデフォルトの場所になく、それを更新したい場合、表示された**カスタマイズ**ボタンをクリックしてから、アプリケーションの**ロケーション**列をクリックし、**その他**を選択し、既存インストールの場所に移動します。

# QLAによるインストールまたはアップグレード

Quark® License Administrator (QLA) は、ライセンス販売されるQuark製品を管理するためのソフトウェアです。教育サイトライセンスまたは商用サイトライセンス サイトライセンス製品を購入した場合は、QuarkCopyDeskの購入時にQLA CD-ROMを受け取ります。QLAは、QuarkCopyDeskをインストールする前に、ネットワーク上にインストールする必要があります。

QLAが既にインストールされているときにQuarkCopyDeskのインストールを開始すると、登録情報の入力後に**ライセンスサーバーの詳細**ダイアログボックスが表示されます。インストールを始める前に、下記のフィールドに値を入力するために必要な情報があるか確認してください。

- **ライセンスサーバーのホスト名/IPアドレス**：ライセンスサーバーとして指定したサーバーのIPアドレスまたはサーバー名を入力します。ライセンスサーバーは、ライセンスクライアントからの要求を処理します。
- **ライセンスサーバーのポート**：ライセンスサーバーのポートの値を入力します。この番号は、QLAソフトウェアをオンライン登録するときに決定されます。ライセンスサーバーのポートは、ライセンスサーバーがフローを要求するときに使用するポートです。
- **バックアップライセンスサーバーのホスト名/IPアドレス**：バックアップライセンスサーバーとして指定したサーバーのIPアドレスまたはサーバー名を入力します。
- **バックアップライセンスサーバーのポート**：バックアップライセンスサーバーのポートの値を入力します。

# アクティブ化

シングルユーザー向けのQuarkCopyDeskを使用する場合は、それをアクティブ化する必要があります。起動時にQuarkCopyDeskをアクティブ化するには、**今すぐアクティブ化**をクリックします。

起動時にQuarkCopyDeskをアクティブ化しない場合には、**続ける**をクリックします。QuarkCopyDeskには、ユーザーがアクティブ化するまで、アプリケーションの起動のたびにアクティブ化のオプションが表示されます。

QuarkCopyDeskをアクティブ化しない場合は、インストール後30日間使用できます。30日が経過すると、製品はデモンストレーション版モードで動作し、製品版として実行するにはアクティブ化しなければなりません。

- ➡ オンラインでアクティブ化できない場合は、連絡先について「[クォーク社への連絡](#)」を参照してください。

# アンインストール

➡ アンインストーラは、アプリケーションを実行中のインスタンスを検出すると警告を表示します。アンインストールを開始する前に、アプリケーションを終了してください。

## アンインストール : Mac OS

QuarkCopyDeskをアンインストールするには、ハードドライブの"Applications"フォルダ（またはQuarkCopyDeskをインストールしたフォルダ）を開き、そのQuarkCopyDeskフォルダをごみ箱にドラッグします。

## アンインストール : Windows

QuarkCopyDeskをアンインストールするには、下記の手順に従ってください。

- 1 **スタート > すべてのプログラム > QuarkCopyDesk > アンインストール**を選択します。
- 2 **はい**をクリックします。アンインストーラがアンインストールに必要な情報を収集し、QuarkCopyDeskアプリケーションフォルダの内容が削除されることを示す警告が表示されます。
- 3 **はい**をクリックして続行するか、**いいえ**をクリックしてキャンセルします。

➡ インストーラをもう一度実行してアンインストールすることもできます。

# このバージョンにおける変更点

このバージョンには、下記の変更点があります。

## 環境設定の場所を設定可能

アプリケーションフォルダのルートにある"settings.xml"という名前のファイルを編集することによって、アプリケーションの各環境設定ファイルを配置する場所を制御できます。デフォルトでは、このファイルの内容は下記のようになっています。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><Configuration Version='0800'>  
<PreferencesLocation> <Win></Win> <Mac></Mac> </PreferencesLocation>  
</Configuration>
```

<Win>要素を使用して、Windowsでの環境設定の場所を指定できます。<Mac>要素を使用して、Mac OSでの環境設定の場所を指定できます（両方のプラットフォームで同じファイルを使用できるように、このファイルに両方の要素が含まれています）。

アプリケーションの環境設定フォルダの場所を指定するには、その場所のパスを入力するだけです。正確なパス、相対パス、環境変数、またはこれらを組み合わせて使用できます。たとえば、以下の記述はすべて有効です。

- <Win>C:¥Quark¥Prefs</Win>
- <Win>%appdata%</Win> (C:¥Users¥[ユーザー名]¥AppData¥Roaming¥に環境設定を保存)
- <Win>..¥Preferences</Win> (アプリケーションフォルダの親フォルダに環境設定を保存)
- <Win>¥¥[サーバー名]¥Prefs</Win> (共有ネットワークフォルダに環境設定を保存)
- <Mac>[ドライブ名]¥Users¥[ユーザー名]¥Documents¥Preferences</Mac>

➡ 上記の例で、角括弧は、使用しているコンピュータに合わせて値を指定する必要があるパスの部分であることを示しています。

## 既知および解決済みの問題

このソフトウェアバージョンでの既知の問題および解決済みの問題の一覧については、Quarkウェブサイト [www.quark.com](http://www.quark.com)、[euro.quark.com](http://euro.quark.com)、または[japan.quark.com](http://japan.quark.com) にアクセスしてください。既知および解決済みの問題の一覧を含む製品のドキュメントについては、**サポート > 製品のドキュメント**で利用できます。



# クォーク社への連絡

このソフトウェアのインストール、設定、または使用方法についてのご質問は、クォーク社にお問い合わせください。

## 南北アメリカ

テクニカルサポートについては、[support.quark.com](https://support.quark.com)で提供される無料のオンラインチャット、またはインシデントベースのサポートライン（800.676.4575）を利用してアメリカ山岳部時間で月曜日の午前12：00から金曜日の午後6：00の間に問い合わせるか、または[techsupp@quark.com](mailto:techsupp@quark.com)宛てに電子メールをお送りください。

製品情報については、Quarkウェブサイト[www.quark.com](https://www.quark.com)にアクセスするか、[cservice@quark.com](mailto:cservice@quark.com)宛てに電子メールをお送りください。

## 南北アメリカ以外の国々

ヨーロッパでは、[support.quark.com](https://support.quark.com)や[euro.quark.com](https://euro.quark.com)で提供されるオンラインチャット、または電話を利用して月曜日から金曜日の中央ヨーロッパ時間の8：30から17：30の間に問い合わせることで、テクニカルサポートを利用できます。次に示す各国のフリーダイヤルをご利用ください。

- ベルギー：0800-77-296
- デンマーク：8088-7070
- フランス：0800-91-3457
- ドイツ：0800-180-0101
- アイルランド：1800-55-0241
- イタリア：800-87-4591
- ルクセンブルグ：8002-3861
- オランダ：0800-022-7695
- ノルウェー：800-1-4398
- スペイン：800-1-4398
- スウェーデン：020-790-091
- スイス：0800-55-7440
- イギリスおよびアイルランド：0808-101-7082

## クォーク社への連絡

一部の地域では、フリーダイヤルがモバイル端末から利用できない場合があります。その場合は、固定電話を使用してください。

ヨーロッパで電子メールによるサポートを受けるには、オンラインチャット、または下記のアドレスのいずれかを使用します。

- 英語 : [eurotechsupp@quark.com](mailto:eurotechsupp@quark.com)
- ドイツ語 : [techsupportde@quark.com](mailto:techsupportde@quark.com)
- フランス語 : [techsupportfr@quark.com](mailto:techsupportfr@quark.com)
- イタリア語 : [techsupportit@quark.com](mailto:techsupportit@quark.com)
- スペイン語 : [techsupportes@quark.com](mailto:techsupportes@quark.com)

オーストラリアでは、オンラインチャット、または電話（1 800.670.973）を利用して月曜日から金曜日のシドニー時間（AEST）の午前10：00から午後7：00の間に問い合わせるか、または[austechsupp@quark.com](mailto:austechsupp@quark.com)宛てに電子メールをお送りください。

日本では、オンラインチャット、または（03）3476-9440宛ての電話を利用して月曜日から金曜日の午前10：00から午前12：00、午後1：00から午後5：00の間に問い合わせるか、（03）3476-9441にファックスを送信するか、日本のQuarkウェブサイト [japan.quark.com](http://japan.quark.com) にアクセスしてください。

上記以外の国の場合は、テクニカルサポートを受けるためにはオンラインチャットを使用するか、お近くのQuark Full Service Distributorにご連絡ください。Quark Full Service Distributorの一覧については、Quarkウェブサイト [www.quark.com](http://www.quark.com)、[euro.quark.com](http://euro.quark.com)、または[japan.quark.com](http://japan.quark.com) にアクセスしてください。

製品情報については、Quarkウェブサイト [euro.quark.com](http://euro.quark.com) または [japan.quark.com](http://japan.quark.com) にアクセスするか、電子メールで次のアドレスのいずれかにメッセージをお送りください。

- 英語 : [eurocservice@quark.com](mailto:eurocservice@quark.com)
- ドイツ語 : [custservice.de@quark.com](mailto:custservice.de@quark.com)
- フランス語 : [custservice.fr@quark.com](mailto:custservice.fr@quark.com)
- イタリア語 : [custservice.it@quark.com](mailto:custservice.it@quark.com)
- スペイン語 : [custservice.es@quark.com](mailto:custservice.es@quark.com)

# 法律上の注記

© 1986-2010 Quark, Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、およびその他の出願中の特許。

Quark、Quarkロゴ、QuarkXPress、QuarkCopyDesk、Quark Publishing SystemおよびQPSは、Quark Inc.とQuark関連会社の米国およびその他各国における商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

