

2015

**PUBLISHING
PLATFORM**



Adobe InDesignおよび InCopy用Quark Publishing Platform Adapter 12.0 ReadMe

目次

Adobe InDesign および InCopy 用 Quark Publishing Platform Adapter 12.0 ReadMe 3

必要システム構成.....	4
必要システム構成：Mac OS X.....	4
必要システム構成：Windows.....	4
インストール.....	5
InDesign および InCopy 用 Quark Publishing Platform Adapter のインストール (Mac OS X)	5
InDesign 用のインストール (Windows®)	5
InCopy 用のインストール (Windows)	6
更新.....	7
アンインストール.....	8
InDesign 用のアンインストール (Mac OS X)	8
InCopy 用のアンインストール (Mac OS X)	8
InDesign 用のアンインストール (Windows)	9
InCopy 用のアンインストール (Windows)	9
Quark への連絡.....	10
南北アメリカ.....	10
南北アメリカ以外の国々.....	10
法律上の注記.....	11

Adobe InDesignおよびInCopy用 Quark Publishing Platform Adapter 12.0 ReadMe

Quark Publishing Platform®を導入すると、ワークグループの出版者がアプリケーションやサーバーのネットワークシステムを介してファイルやタスクを統合できるようになります。InDesignおよびInCopy用のQuark Publishing Platform Adapterは、Adobe® InDesign®やAdobe InCopy®のユーザーがQuark Publishing Platformを活用するためのプラグインです。

必要システム構成

InDesign用およびInCopy用Quark Publishing Platform Adapterの必要システム構成は、下記のとおりです。

必要システム構成 : Mac OS X

ソフトウェア

InDesign Creative Cloud 2017およびInCopy Creative Cloud 2017と同じソフトウェア要件に加えて、次の要件が追加されます。

- Mac OS® X 10.10およびそれ以降
- Adobe InDesignおよびInCopy Creative Cloud 2017
- Quark Publishing Platform 12.0

ハードウェア

ハードウェア要件は、InDesign Creative Cloud 2017およびInCopy Creative Cloud 2017と同じです。

必要システム構成 : Windows

ソフトウェア

InDesign Creative Cloud 2017 およびInCopy Creative Cloud 2017の64ビットバージョンと同じソフトウェア要件を満たす必要があります。さらに、下記のものが必要です。

- Microsoft Windows® 7、Windows 8、Windows 8.1 またはWindows 10
- Adobe InDesign Creative Cloud 2017およびInCopy Creative Cloud 2017の64ビットバージョン
- Quark Publishing Platform 12.0
- .NET Framework 4.6.2

ハードウェア

ハードウェア要件は、InDesign Creative CloudおよびInCopy Creative Cloudの64ビットバージョンと同じです。

インストール

Adobe InDesign用およびAdobe InCopy用Quark Publishing Platform Adapterソフトウェアのインストールの詳細は、下記のトピックを参照してください。

InDesignおよびInCopy用Quark Publishing Platform Adapterのインストール (Mac OS X)

InDesignおよびInCopy用のQuark Publishing Platform Adapterをインストールする前に、Adobe InDesign Creative Cloud 2017またはInCopy Creative Cloud 2017をクライアントコンピュータにインストールする必要があります。InDesignまたはInCopyを起動してインストールが成功したことを確認し、アプリケーションを終了します。

InDesign用およびInCopy用Quark Publishing Platform Adapterをインストールするには、インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。インストーラは、コンピュータ内のAdobe InDesignとInCopyの有無を調べて、Adobe InDesignとInCopyの各アプリケーションフォルダにQuark Publishing Platform Adapterソフトウェアをインストールしようとします。

インストーラでAdobe InDesignやInCopyが見つからなかった場合は、システムボリュームの"Applications"フォルダの"Platform for InDesign and InCopy"という名前のフォルダにプラグインがコピーされます。この場合は、下記の手順でInDesign用およびInCopy用Quark Publishing Platform Adapterをインストールします。

- 1 Adobe InDesignとInCopyを終了します。
- 2 "QPP"フォルダを、"Platform for InDesign and InCopy"フォルダの"Plug-ins"フォルダから、Adobe InDesignとInCopyの各アプリケーションフォルダの"Plug-ins"フォルダに移動します。
- 3 "QPPPlugins"フォルダと"QPPFrameworks"フォルダを、"Platform for InDesign and InCopy"フォルダから、Adobe InDesignとInCopyの各アプリケーションフォルダにコピーします。

InDesign用のインストール (Windows®)

クライアントマシンにAdobe InDesignアプリケーションがインストールされていない場合は、Adobe InDesign Creative Cloud 2017フォルダがProgram Files¥Adobe内に作成されます。このフォルダには、Quark Publishing Platform用のPlatform Appの各種ファイルとPlug-Insフォルダがあります。

インストール

クライアントコンピュータに、Adobe InDesignをインストールしてから、InDesign用Quark Publishing Platform Adapterをインストールします。InDesignを起動してインストールが成功したことを確認し、アプリケーションを終了します。

InDesign用Quark Publishing Platform Adapterをインストールするには、インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。デフォルトでは、InDesign用Quark Publishing Platform AdapterインストーラによってInDesignのデフォルトの場所にインストールされます。InDesignが別の場所にインストールされている場合は、InDesignのアプリケーションフォルダに移動してからインストールします。

InCopy用のインストール (Windows)

クライアントマシンにAdobe InCopyアプリケーションがインストールされていない場合は、Adobe InCopy Creative Cloud 2017フォルダがProgram Files¥Adobe内に作成されます。このフォルダには、Quark Publishing Platform用のPlatform Appの各種ファイルとPlug-Insフォルダがあります。

クライアントコンピュータに、Adobe InCopyをインストールしてから、InCopy用Quark Publishing Platform Adapterをインストールします。InCopyを起動してインストールが成功したことを確認し、アプリケーションを終了します。

InCopy用Quark Publishing Platform Adapterをインストールするには、インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作します。デフォルトでは、InCopy用Quark Publishing Platform AdapterインストーラによってInCopyのデフォルトの場所にインストールされます。InCopyが別の場所にインストールされている場合は、InCopyのアプリケーションフォルダに移動してからインストールします。

更新

アダプタには更新機能が含まれていません。Adobe InDesignおよびAdobe InCopy用のQuark Publishing Platform Adapterソフトウェアの古いバージョンを手作業でアンインストールし、インストーラを使用して再インストールする必要があります。

新規インストールではなく、Quark Publishing Platform 12.0に更新した場合は、InDesignやInCopyと連携できるようにQuark Publishing Platform Serverとデータベースを更新する必要があります。Quark Publishing Platform Serverとデータベースの更新については、『**Quark Publishing Platform ReadMe**』を参照してください。

アンインストール

Adobe InDesign用およびAdobe InCopy用Quark Publishing Platform Adapterプラグインソフトウェアのアンインストールの詳細は、下記のトピックを参照してください。

InDesign用のアンインストール (Mac OS X)

InDesign用Quark Publishing Platform Adapterを削除するには、下記の手順に従ってください。

- 1 Adobe InDesignを終了します。
- 2 下記のフォルダをAdobe InDesignのアプリケーションフォルダから削除します。
 - QPPPlugins
 - QPPFrameworks
- 3 "QPP"フォルダを、Adobe InDesignのアプリケーションフォルダの"Plug-Ins"フォルダから削除します。

InCopy用のアンインストール (Mac OS X)

InCopy用Quark Publishing Platform Adapterを削除するには、下記の手順に従ってください。

- 1 Adobe InCopyを終了します。
- 2 下記のフォルダをAdobe InCopyのアプリケーションフォルダから削除します。
 - QPPPlugins
 - QPPFrameworks
- 3 "QPP"フォルダを、Adobe InCopyのアプリケーションフォルダの"Plug-Ins"フォルダから削除します。

InDesign用のアンインストール (Windows)

InDesign用Quark Publishing Platform Adapterをアンインストールするには、コントロールパネルの**プログラムと機能**で**Platform Plug-Ins for Adobe InDesign Creative Cloud 2017**を選択して、**アンインストール**をクリックします。

InCopy用のアンインストール (Windows)

InCopy用Quark Publishing Platform Adapterをアンインストールするには、コントロールパネルの**プログラムと機能**で**Platform Plug-Ins for Adobe InCopy Creative Cloud 2017**を選択して、**アンインストール**をクリックします。

Quarkへの連絡

サポートポータルでは、サポートチケットの記録、チケットの追跡、状況通知の取得、テクニカルサポート担当者とのチャット、ナレッジベースの検索、製品ドキュメントへのアクセスが可能です。

QuarkXPressやApp StudioからQuarkのエンタープライズソリューションまで、すべてのQuarkのソフトウェアからドキュメントに直接アクセスして、いつでも問題の答えを見つけることができます。また、保守契約を契約中のお客様は、サポートポータル経由またはお電話でQuarkのサポートチームを利用することもできます。

Quarkのお客様であり、保守契約やサポート契約を契約している場合は、お客様の登録済み電子メールアドレスでアカウントが作成されています。サポート契約を契約していない場合でも、1回分のサポートを購入して問題を解決できます。サポート付きの製品を購入または登録した場合、最初の90日間はサポートは無料です。

南北アメリカ

詳細は、Quarkのサポートウェブサイト www.quark.com/support を参照してください。

南北アメリカ以外の国々

南北アメリカ以外の国では、以下のサイトでサポートアカウントにアクセスしてください。

サポートウェブサイト

- フランス - www.quark.com/fr/support
- ドイツ - www.quark.com/de/support

法律上の注記

©2017 Quark Software Inc. and its licensors. All rights reserved.

次の米国特許によって保護されています。5,541,991、5,907,704、6,005,560、6,052,514、6,081,262、6,633,666 B2、6,947,959 B1、6,940,518 B2、7,116,843、7,463,793およびその他の出願中の特許。

Quark、Quarkロゴ、およびQuark Publishing Platformは、Quark Software Inc.とQuark関連会社の米国およびその他の各国における商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。