



QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

Obsah

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe.....	4
Požadavky na systém.....	5
Požadavky na systém: Mac OS.....	5
Požadavky na systém: Windows.....	5
Instalování: Mac OS.....	6
Provedení tiché instalace.....	6
Příprava tiché instalace: Mac OS.....	6
Provedení tiché instalace: Mac OS.....	6
Přidávání souborů po dokončení instalace: Mac OS.....	6
Instalování: Windows.....	7
Provedení tiché instalace.....	7
Příprava tiché instalace: Windows.....	7
Tichá instalace: Windows.....	7
Přidávání souborů po dokončení instalace: Windows.....	7
Provedení inovace.....	9
Provedení aktualizace.....	10
Instalování nebo aktualizování s QLA.....	11
Registrování.....	12
Aktivace.....	13
Odinstalování.....	14
Odinstalování: Mac OS.....	14
Odinstalování: Windows.....	14
Změny v této verzi.....	15
Známé a vyřešené problémy.....	16

Kontakty společnosti Quark.....	17
Na americkém kontinentu.....	17
Mimo americký kontinent.....	17
Legislativní upozornění.....	19

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress® 9 nabízí řadu nových funkcí, včetně podmíněných stylů, plovoucích popisků, odrážek a číslování, zobrazení Editoru článku a ještě mnohem více.

Požadavky na systém

Požadavky na systém: Mac OS

Software

- Mac OS® 10.5.8 (Leopard®), Mac OS 10.6.8 (Snow Leopard®), Mac OS 10.7.x (Lion™) nebo novější
- Testováno v Citrixu

Hardware

- Procesor Mac® Intel®
- 2 GB RAM (minimálně 1 GB)
- 2 GB místa na pevném disku

Volitelné

- Internetové připojení pro aktivaci
- Jednotka DVD-ROM pro instalaci z DVD (není vyžadováno pro instalaci ze staženého souboru)

Požadavky na systém: Windows

Software

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2 nebo 3) Windows Vista® 1.0 nebo Windows 7
- Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
- Testováno v Citrixu

Hardware

- 2 GB RAM (minimálně 1 GB)
- 1 GB místa na pevném disku

Volitelné

- Internetové připojení pro aktivaci
- Jednotka DVD-ROM pro instalaci z DVD (není vyžadováno pro instalaci ze staženého souboru)

Instalování: Mac OS

Postup instalování aplikace QuarkXPress:

- 1 Ukončete antivirový program. Pokud máte obavu z infikování počítače virem, proveďte kontrolu instalačního souboru antivirovým programem a poté antivirový program vypněte.
- 2 Poklepejte na ikonu Instalátor a postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.

Provedení tiché instalace

Funkce tichá instalace umožňuje síťovou instalaci programu QuarkXPress na více počítačů bez nutnosti provádět krokovou instalaci. Tato funkce je výhodná při instalaci vícenásobných kopií, při které by byl ruční postup příliš zdoluhavý.

Příprava tiché instalace: Mac OS

Aby mohli uživatelé Mac OS provést tichou instalaci na své počítače, správce musí připravit následující úpravy:

- 1 Zkopírujte obsah disku nebo obrazu disku s instalátorem do prázdné složky na místním pevném disku.
- 2 Z místní kopie instalátoru nainstalujte QuarkXPress na místní pevný disk. Instalátor vygeneruje ve složce instalátoru soubor "setup.xml".
- 3 Vysdílíte složku obsahující instalátor a soubor "setup.xml" s uživateli, kteří mají licenci k instalování programu QuarkXPress.

Provedení tiché instalace: Mac OS

Chcete-li provést tichou instalaci v Mac OS, koncový uživatel musí provést tyto kroky:

- 1 Zkopírujte do svého počítače instalační složku obsahující soubor "setup.xml".
- 2 Poklepejte na ikonu instalátoru QuarkXPress a postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.

Přidávání souborů po dokončení instalace: Mac OS

Chcete-li přidat soubory po dokončení instalace, poklepejte na ikonu Instalátor. Položky, které chcete doinstalovat, vyberte v seznamu **Uživatelské instalace**.

Instalování: Windows

Postup instalování aplikace QuarkXPress:

- 1 Ukončete antivirový program. Pokud máte obavu z infikování počítače virem, proveďte kontrolu instalačního souboru antivirovým programem a poté antivirový program vypněte.
- 2 Poklepejte na ikonu Instalátor a postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.

Provedení tiché instalace

Funkce tichá instalace umožňuje síťovou instalaci programu QuarkXPress na více počítačů bez nutnosti provádět krokovou instalaci. Tato funkce je výhodná při instalaci vícenásobných kopií, při které by byl ruční postup příliš zdoluhavý.

Příprava tiché instalace: Windows

Aby mohli uživatelé Windows provést tichou instalaci na své počítače, správce musí připravit následující úpravy:

- 1 Zkopírujte obsah disku nebo obrazu disku s instalátorem do prázdné složky na místním pevném disku.
- 2 Z místní kopie instalátoru nainstalujte QuarkXPress na místní pevný disk. Instalátor vygeneruje ve složce instalátoru soubor "setup.xml".
- 3 V textovém editoru otevřete soubor "silent.bat" a zkontrolujte, zda je cesta k souboru "setup.xml" umístěna na prvním řádku: `'[cesta k souboru setup.exe]' /s /v/qn'`
- 4 Vysdílejte složku obsahující instalátor a soubor "setup.xml" s uživateli, kteří mají licenci k instalování programu QuarkXPress.

Tichá instalace: Windows

Chcete-li provést tichou instalaci ve Windows, koncový uživatel musí provést tyto kroky:

- 1 Přejděte ke sdílené složce obsahující soubory "setup.xml" a "silent.bat".
- 2 Poklepejte na soubor "silent.bat" a postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.

Přidávání souborů po dokončení instalace: Windows

Postup přidávání souborů:

INSTALOVÁNÍ: WINDOWS

- 1 Poklepejte na ikonu "setup.exe".
Zobrazí se dialogové okno **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Další**.
Zobrazí se dialog **Oprava programu**.
 - Klepnutím na **Změnit** vyberte soubory, které chcete instalovat. Nyní můžete nainstalovat nové soubory nebo odstranit dříve nainstalované.
 - Klepnutím na **Opravit** opravíte drobné chyby v instalovaných souborech. Tuto volbu použijte tehdy, když zjistíte, že došlo ke ztrátě nebo poškození souborů, zástupců nebo registrových klíčů.
- 3 Klepněte na **Další**.
 - Pokud jste v předchozím dialogu zvolili **Změnit**, zobrazí se dialog **Uživatelská instalace**. Proveďte potřebné úpravy a poté klepněte na **Další**. Zobrazí se dialog **Změna programu připravena**.
 - Pokud jste v předchozím dialogu zvolili **Opravit**, zobrazí se dialog **Oprava programu připravena**.
- 4 Klepněte na **Instalovat**.
- 5 Jakmile vám instalátor oznámí, že je operace dokončena, klepněte na **Dokončit**.

Provedení inovace

Aktualizování programu QuarkXPress na tuto verzi:

- 1** Ukončete antivirový program. Pokud máte obavu z infikování počítače virem, proveďte kontrolu instalačního souboru antivirovým programem a poté antivirový program vypněte.
 - 2** Poklepejte na ikonu Instalátor a postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.
 - 3** Po zobrazení okna **Validation Code** vyberte v rozevírací nabídce **Installation Type** položku **Upgrade**. Máte-li ověřovací kód aktualizace, zadejte jej do polí **Enter your validation code**. Nemáte-li ověřovací kód, klepněte na **Get validation code** a otevřete webovou stránku Quark. Získejte ověřovací kód podle pokynů na obrazovce a tento kód zadejte do polí **Enter your validation code**.
 - 4** Klepněte na **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ➡ Při aktualizaci se nainstaluje nová kopie programu QuarkXPress. Nenahrazuje se starší verze.

Provedení aktualizace

Instalátor aktualizuje předchozí verze programu QuarkXPress 9.x na tuto verzi. Postup aktualizování aplikace QuarkXPress:

- 1 Ukončete antivirový program. Pokud máte obavu z infikování počítače virem, proveďte kontrolu Instalátoru antivirovým programem a poté antivirový program vypněte.
- 2 Make a copy of the application folder on your hard drive to ensure that you have a working copy of the software if you encounter issues during the update.
- 3 Ověřte, že se od instalace nezměnily názvy složky aplikace a vlastní aplikace.
- 4 Poklepejte na ikonu Instalátoru a postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.
 - *Windows*: Instalátor vyhledá vaši nainstalovanou kopii aplikace QuarkXPress a aktualizuje ji na tuto verzi.
 - *Mac OS*: Pokud jste nainstalovali kopii aplikace QuarkXPress do výchozího umístění, instalátor ji aktualizuje. Jestliže nainstalovaná kopie aplikace QuarkXPress není ve výchozím umístění a chcete ji aktualizovat, po zobrazení tlačítka **Přizpůsobit** na něj klepněte, klepněte na sloupec **Umístění** pro aplikaci, zvolte **Další** a přejděte k úložišti existující instalace.

Instalování nebo aktualizování s QLA

Quark® License Administrator (QLA) je software, který spravuje licencované produkty Quark. Pokud jste si koupili studentskou licenci nebo komerční licenci, pravděpodobně jste při koupi programu QuarkXPress obdrželi QLA na CD. QLA musíte nainstalovat do své sítě ještě před instalováním aplikace QuarkXPress.

Je-li software QLA již nainstalován a instalujete aplikaci QuarkXPress, otevře se po zadání registračních informací dialogové okno **License Server Details**. Abyste mohli pokračovat, ověřte, že máte informace, které musíte zadat do následujících polí:

- **License Server Host Name nebo IP Address:** Zadejte IP adresu nebo název serveru určeného jako server licencí. Server licencí spravuje požadavky od klientů licence.
- **License Server Port:** Zadejte hodnotu pro port serveru licencí. Toto číslo je určeno při online registraci softwaru QLA. Port serveru licencí je port, přes který se zasílají požadavky k serveru licencí.
- **Backup License Server Host Name nebo IP Address:** Zadejte IP adresu nebo název serveru určeného jako záložní server licencí.
- **Backup License Server Port:** Zadejte hodnotu pro port záložního serveru licencí.

Registrování

Chcete-li registrovat kopii aplikace, navštivte stránku "Online registrace" na webových stránkách Quark (viz [Kontakty společnosti Quark](#)). Nemůžete-li provést registraci online, vyhledejte kontaktní informace v sekci [Kontakty společnosti Quark](#).

Aktivace

Máte-li jednorázovou kopii aplikace QuarkXPress, musíte ji aktivovat. Pro aktivaci klepněte po spuštění aplikace QuarkXPress na tlačítko **Aktivovat nyní**.

Nechcete-li aktivovat aplikaci QuarkXPress po spuštění, klepněte na tlačítko **Pokračovat**. QuarkXPress zobrazí možnost aktivace při každém spuštění aplikace, dokud ji neaktivujete.

Pokud neaktivujete aplikaci QuarkXPress, můžete ji používat 30 dnů po nainstalování. Po 30 dnech se aplikace vrátí do demonstračního režimu. Chcete-li ji používat v plné verzi, musíte ji aktivovat.

➔ Nemůžete-li provést aktivaci online, vyhledejte kontaktní informace v sekci [Kontakty společnosti Quark](#).

Odinstalování

- ➔ Pokud odinstalátor detekuje spuštěnou aplikaci, zobrazí upozornění. Před odinstalováním aplikaci ukončete.

Odinstalování: Mac OS

Chcete-li odinstalovat QuarkXPress, otevřete na pevném disku složku "Aplikace" (nebo složku, ve které je QuarkXPress nainstalován) a přetáhněte složku QuarkXPress do koše.

Odinstalování: Windows

Postup odinstalování aplikace QuarkXPress:

- 1 Zvolte **Start > Programy > QuarkXPress > Odinstalovat**.
 - 2 Klepněte na **Ano**. Odinstalační program shromáždí informace potřebné k odinstalování programu a pak zobrazí upozornění, že obsah programové složky QuarkXPress bude smazán.
 - 3 Pokračujte klepnutím na **Ano**, nebo proces přerušete klepnutím na **Ne**.
- ➔ Odinstalování můžete provést rovněž opakovaným spuštěním instalátoru.

Změny v této verzi

Tato verze aplikace QuarkXPress obsahuje opravy chyb a následující nové funkce.

- Nyní můžete vytvořit nový projekt specificky určený pro export do formátu ePUB.
- Nyní můžete do e-knih ePUB přidat audio a video.
- Nyní můžete do článku přetékaného textu přidat všechny podporované typy obsahu, aniž byste nejdříve museli tento obsah vytvořit v Tiskové sestavě.
- Nyní můžete v článku přetékaného textu vytvořit nové články a součásti, oříznout obrázky a rozdělit textové součásti.
- Nyní můžete nakonfigurovat tabulku obsahu pro e-knihu ePUB tak, že specifikujete typy obsahu, které chcete přidat.
- Nyní můžete v článku přetékaného textu nastavit formát a rozlišení obrázků, buď pro všechny obecně nebo jen pro jednotlivé obrázky.
- Nyní můžete do výstupního stylu uložit nastavení exportu pro e-knihy ePUB.
- Nyní můžete specifikovat výchozí směr čtení textu a formát rubí pro východoasijské e-knihy ePUB.

Známé a vyřešené problémy

Seznam známých a vyřešených problémů v této verzi softwaru najdete na webové stránce Quark na adrese www.quark.com, euro.quark.com nebo japan.quark.com. Dokumentaci k produktu obsahující seznam známých a vyřešených problémů najdete v části **Podpora > Dokumentace k produktu**.

Kontakty společnosti Quark

Máte-li dotazy ohledně instalování, konfigurování nebo používání softwaru, kontaktujte společnost Quark Software Inc.

Na americkém kontinentu

K získání technické podpory použijte zdarma náš online chat na adrese support.quark.com, volejte linku podpory na čísle 800.676.4575 od pondělí 12:00 do pátku 18:00 (středoamerického času), nebo pošlete e-mail na adresu techsupp@quark.com.

Chcete-li informace o produktech, navštivte prosím webovou stránku společnosti Quark www.quark.com nebo pošlete e-mail na adresu cservice@quark.com.

Mimo americký kontinent

V Evropě je k dispozici živý online chat na adrese support.quark.com nebo euro.quark.com a telefonická technická podpora od pondělí do pátku od 8:30 do 17:30 středoevropského času. Použijte jedno z místních bezplatných čísel:

- **Belgie:** 0800-77-296
- **Dánsko:** 8088-7070
- **Francie:** 0800-91-3457
- **Německo:** 0800-180-0101
- **Irsko:** 1800-55-0241
- **Itálie:** 800-87-4591
- **Luxemburg:** 8002-3861
- **Nizozemsko:** 0800-022-7695
- **Norsko:** 800-1-4398
- **Španělsko:** 800-1-4398
- **Švédsko:** 020-790-091
- **Švýcarsko:** 0800-55-7440
- **Velká Británie a Irsko:** 0808-101-7082

KONTAKTY SPOLEČNOSTI QUARK

V některých případech nemusí být bezplatná čísla přístupná z mobilních přístrojů. V takových případech použijte pevnou linku.

Podporu v Evropě získáte prostřednictvím živého online chatu nebo na některé z následujících adres:

- **Angličtina:** eurotechsupp@quark.com
- **Němčina:** techsupportde@quark.com
- **Francouzština:** techsupportfr@quark.com
- **Italština:** techsupportit@quark.com
- **Španělština:** techsupportes@quark.com

V Austrálii použijte živý online chat nebo volejte 1 800.670.973 od pondělí do pátku mezi 10:00 a 19:00 východoaustralského času (Sydney) nebo pošlete e-mail na adresu austechsupp@quark.com.

V Japonsku použijte živý online chat nebo volejte (03) 3476-9440 (od pondělí do pátku mezi 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00), faxujte na (03) 3476-9441 nebo navštivte japonské webové stránky Quark na japan.quark.com.

V zemích, které nejsou uvedeny výše, použijte pro technickou podporu živý online chat nebo kontaktujte Full Service Distributora Quark. Seznam Full Service Distributorů Quark najdete na webové stránce Quark na www.quark.com, euro.quark.com nebo japan.quark.com.

Chcete-li informace o produktech, navštivte webovou stránku společnosti Quark euro.quark.com nebo japan.quark.com nebo pošlete e-mail na některou z následujících adres:

- **Angličtina:** eurocservice@quark.com
- **Němčina:** custservice.de@quark.com
- **Francouzština:** custservice.fr@quark.com
- **Italština:** custservice.it@quark.com
- **Španělština:** custservice.es@quark.com

Legislativní upozornění

© 1986-2022 Quark Software Inc. a poskytovatelé jeho licencí. Všechna práva vyhrazena.

Chráněno následujícími patenty USA: 5,541,991; 5,907,704; 6,005,560; 6,052,514; 6,081,262; 6,633,666 B2; 6,947,959 B1; 6,940,518 B2; 7,116,843; a dalšími souvisejícími patenty.

Quark, logo Quark, QuarkXPress, QuarkCopyDesk, Quark Publishing System a QPS jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky společnosti Quark Software Inc. a jejich přidružených společností v USA a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní značky jsou majetkem odpovídajících vlastníků.